CJ LOGISTICS · WFDC

Asset Checker

ระบบทะเบียนทรัพย์สินและนับสต็อก

คู่มือการใช้งาน (User Manual)

ฉบับผู้ใช้งานทั่วไป และผู้ดูแลระบบ

สารบัญ

สารบัญ 2

1. ภาพรวมระบบ 3

สิ่งที่ระบบทำได้ 3

บทบาทผู้ใช้ (Role) 3

2. การเข้าสู่ระบบ 3

3. แดชบอร์ด 3

4. ทะเบียนทรัพย์สิน 4

4.1 ค้นหาและกรอง 4

4.2 เพิ่มทรัพย์สินใหม่ 4

4.3 แก้ไขทรัพย์สิน 4

4.4 ดูรูปทรัพย์สิน 4

4.5 ลบทรัพย์สิน (เฉพาะ admin) 4

5. นับสต็อก (Physical Count) 5

5.1 เริ่มรอบนับใหม่ 5

5.2 สแกนนับ 5

5.3 ผลการนับ พบ / ขาด / เกิน 5

5.4 รอบตรวจซ้ำ (Recheck) และปิดรอบ 5

5.5 ลบรอบนับ (เฉพาะ admin) 5

6. Dashboard นับสต็อก 5

6.1 ส่วนประกอบ 5

6.2 ออกรายงาน 5

7. พิมพ์ QR Code 6

7.1 เลือกและพิมพ์ 6

7.2 ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ TSC MB241 7

8. Export ข้อมูลทะเบียน 8

9. ตั้งค่า (เฉพาะผู้ดูแลระบบ) 8

9.1 จัดการผู้ใช้ (Users) 8

9.2 จัดการค่าตัวเลือก (Config) 8

10. คำถามที่พบบ่อย (FAQ) 8

1. ภาพรวมระบบ

Asset Checker คือระบบทะเบียนทรัพย์สินและนับสต็อกของคลัง WFDC ใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (มือถือหรือคอมพิวเตอร์) ทำงานร่วมกับฐานข้อมูล Firebase — ข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์ หลายคนใช้งานพร้อมกันได้

สิ่งที่ระบบทำได้

- บันทึกทะเบียนทรัพย์สิน พร้อมรูปถ่าย (สูงสุด 4 รูปต่อชิ้น)
- นับสต็อกด้วยการสแกน QR Code — ระบบเทียบกับทะเบียนแบบเรียลไทม์
- พิมพ์ป้าย QR Code ติดทรัพย์สิน (รองรับเครื่องพิมพ์ TSC MB241)
- ออกรายงานการนับสต็อก (PDF / Excel) พร้อมรูปและช่องเซ็น
- Dashboard สรุปผล เทียบรอบก่อน และแนวโน้มความแม่นยำ
- Export ข้อมูลทะเบียนทั้งหมดเป็น Excel / PDF

บทบาทผู้ใช้ (Role)

บทบาท	สิทธิ์การใช้งาน
ผู้ดูแลระบบ (admin)	ใช้งานได้ทุกเมนู — รวมถึงลบทรัพย์สิน/รอบนับ, จัดการผู้ใช้, ตั้งค่าระบบ
Warehouse Admin / IT	ดู เพิ่ม แก้ไขทรัพย์สิน, นับสต็อก, พิมพ์ป้าย, ออกรายงาน — แต่ลบไม่ได้ และเข้าหน้าตั้งค่าไม่ได้

> **หมายเหตุ**: ปุ่ม "ลบ" และเมนู "ตั้งค่า" จะแสดงเฉพาะผู้ที่เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี admin เท่านั้น

2. การเข้าสู่ระบบ

1. เปิดเว็บแอปจากลิงก์ที่ได้รับ (บนมือถือหรือคอมพิวเตอร์)
2. กรอก **เลขพนักงาน** (Employee ID) เช่น TH061378 แล้วกด "เข้าสู่ระบบ"
3. ระบบจะจำการเข้าสู่ระบบไว้ ครั้งต่อไปเปิดแอปจะเข้าให้อัตโนมัติ

> **หมายเหตุ**: เข้าสู่ระบบด้วยเลขพนักงานเท่านั้น ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน หากเข้าไม่ได้ให้ตรวจว่าเลขพนักงานถูกต้อง และบัญชีถูกเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบแล้ว

ออกจากระบบ: กดปุ่ม "ออก" ที่มุมขวาบน


3. แดชบอร์ด

หน้าแรกหลังเข้าสู่ระบบ แสดงภาพรวมทรัพย์สินทั้งหมด:

- จำนวนทรัพย์สินรวม
- กราฟวงกลมแยกตามหมวดหมู่ / สถานะ / โซน
- สัดส่วนทรัพย์สินของ Makro เทียบกับของบริษัท

4. ทะเบียนทรัพย์สิน

เมนูนี้ใช้ดู ค้นหา เพิ่ม แก้ไข (และลบ สำหรับ admin) ทรัพย์สินทั้งหมด



▲ *หน้าทะเบียนทรัพย์สิน — ช่องค้นหา ตัวกรอง และปุ่มแก้ไข/ลบ*

4.1 ค้นหาและกรอง

- ช่องค้นหา: พิมพ์เลข WFDC, เลข Makro หรือชื่อทรัพย์สิน
- ตัวกรอง 3 ตัว: หมวดหมู่ / โซน / สถานะ — ใช้ร่วมกับช่องค้นหาได้

4.2 เพิ่มทรัพย์สินใหม่

1. กดปุ่ม "+ เพิ่มทรัพย์สิน" (มุมขวาบน)
2. กรอก **เลข** WFDC (บังคับ) และ **ชื่อทรัพย์สิน** (บังคับ)
3. เลือกหมวดหมู่ โซน สถานะ และกรอกข้อมูลอื่นตามต้องการ
4. ถ่าย/เลือกรูป ได้สูงสุด 4 รูป (กดที่ช่อง)
5. กด "บันทึก"

> **หมายเหตุ:** เลข WFDC ห้ามซ้ำ — หากกรอกเลขที่มีอยู่แล้วระบบจะแจ้งเตือนและไม่บันทึก

4.3 แก้ไขทรัพย์สิน

1. กดปุ่ม "แก้ไข" ที่แถวของทรัพย์สินนั้น
2. แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ
3. หากเปลี่ยน **สถานะ** ต้องระบุเหตุผลด้วย (ระบบบังคับ เพื่อเก็บประวัติ)
4. กด "บันทึก"

4.4 ดูรูปทรัพย์สิน

- ในตาราง กดที่ " (จำนวน)" ในคอลัมน์รูป ⟶ รูปจะเด้งขึ้นเต็มจอ
- หากมีหลายรูป กดลูกศร ‹ › เพื่อเลื่อนดู หรือใช้ปุ่มลูกศรซ้าย/ขวาบนคีย์บอร์ด
- กดพื้นหลังดำ หรือปุ่ม × เพื่อปิด

4.5 ลบทรัพย์สิน (เฉพาะ admin)

1. กดปุ่ม "ลบ" สีแดงที่แถวของทรัพย์สิน
2. ยืนยันการลบ

> **ข้อควรระวัง:** การลบเป็นการลบถาวร รวมรูปและประวัติทั้งหมด กู้คืนไม่ได้ ตามปกติควรใช้การเปลี่ยนสถานะเป็น "จำหน่ายแล้ว" แทน ยกเว้นเป็นข้อมูลทดสอบหรือคีย์ผิด

5. นับสต็อก (Physical Count)

ใช้สแกน QR Code เพื่อนับทรัพย์สินจริง เทียบกับทะเบียนในระบบ

5.1 เริ่มรอบนับใหม่

1. เข้าเมนู "นับสต็อก" ⟶ กด "+ เริ่มรอบนับใหม่"
2. ระบบสร้างรอบนับพร้อมรหัสอัตโนมัติ เช่น **COUNT-260831-01** (COUNT-ปีเดือนวัน-ลำดับ)

5.2 สแกนนับ

1. เปิดกล้อง แล้วส่อง QR Code บนป้ายทรัพย์สินทีละชิ้น
2. ระบบจะบอกทันทีว่าตรงกับทะเบียนหรือไม่ (พบ / ไม่มีในระบบ)
3. สแกนซ้ำตัวเดิมได้ ระบบไม่นับซ้ำ

5.3 ผลการนับ พบ / ขาด / เกิน

สถานะ	ความหมาย
พบ	ทรัพย์สินที่สแกนเจอ และมีในทะเบียน
ขาด	ทรัพย์สินที่มีในทะเบียน แต่ไม่ถูกสแกน (อาจหาย/ตกหล่น)
เกิน	ทรัพย์สินที่สแกนเจอ แต่ไม่มีในทะเบียน (ยังไม่ลงทะเบียน)

5.4 รอบตรวจซ้ำ (Recheck) และปิดรอบ

- Recheck: นับซ้ำอีกรอบเพื่อยืนยันของที่ขาด (ระบบขึ้นรอบที่ 2, 3…)
- ปิดรอบ: เมื่อนับเสร็จ กดปิดรอบ — จะไม่สแกนเพิ่มได้อีก และรายงานถือเป็นฉบับสมบูรณ์

5.5 ลบรอบนับ (เฉพาะ admin)

กดปุ่ม "ลบ" สีแดงที่แถวของรอบนับ ⟶ ยืนยัน ⟶ รอบนั้นและรายการที่สแกนทั้งหมดจะถูกลบถาวร

6. Dashboard นับสต็อก

หน้าสรุปผลการนับแบบเรียลไทม์ และออกรายงาน — เลือกดูได้ทุกรอบ

6.1 ส่วนประกอบ

- **ความคืบหน้าเรียลไทม์**: แถบ % นับไปแล้วกี่/กี่ชิ้น พร้อมจำนวน พบ/ขาด/เกิน (ชิ้น + %)
- **เทียบรอบก่อน**: ตารางเทียบความแม่นยำ ขาด เกิน กับรอบก่อนหน้า พร้อมลูกศรขึ้น/ลง
- **กราฟแนวโน้ม**: % ความแม่นยำย้อนหลังสูงสุด 5 รอบ

> **หมายเหตุ**: เปอร์เซ็นต์ทุกตัวคิดจากจำนวนทรัพย์สินทั้งหมดในระบบ (มาตรฐาน) — พบ% = พบ ÷ ทั้งหมด

6.2 ออกรายงาน

1. เลือกรอบที่ต้องการจากช่องด้านบน
2. กด **"Export PDF"** (ไว้พิมพ์/เซ็น) หรือ **"Export Excel"** (ไว้ทำต่อ)
3. รอระบบโหลดรูปและสร้างไฟล์ (มีแถบแสดงความคืบหน้า) แล้วไฟล์จะดาวน์โหลดอัตโนมัติ

รายงานประกอบด้วย: หัวรายงาน (รหัสรอบ วันที่ ผู้นับ สถานะ), สรุป พบ/ขาด/เกิน, ตารางทรัพย์สินครบทุกตัวพร้อมรูป, และช่องเซ็น 3 ช่อง (ผู้นับ / ผู้ตรวจสอบ / ผู้อนุมัติ)

รายงานการนับสต็อกทรัพย์สิน

CJ LOGISTICS · WFDC

รอบนับ: 0zXK3Es19LpoMa9ojqZw รอบที่: 1

ผู้นับ: TH061378 วันที่: 2026-08-31T06:07:43.939Z สถานะ: done

ทั้งหมด 1 · พบ 1(100.0%) · ขาด 0(0.0%) · เกิน 0(0.0%)

▲ *ตัวอย่างหัวรายงานการนับสต็อก*


> **หมายเหตุ**: ถ้ายังไม่ปิดรอบ รายงานจะมีข้อความ "ฉบับร่าง — ยังไม่ปิดรอบ" กำกับ เพื่อกันความสับสน

7. พิมพ์ QR Code


พิมพ์ป้าย QR Code เพื่อติดทรัพย์สิน สำหรับใช้สแกนตอนนับ

7.1 เลือกและพิมพ์

1. กรองด้วยหมวดหมู่/โซน/สถานะ หรือค้นหา ตามต้องการ
2. ติ๊กเลือกทีละรายการ หรือกด "เลือกทั้งหมด (ตามตัวกรอง)" เพื่อเลือกทั้งหมดที่กรองอยู่
3. กด "พิมพ์" ⟶ ระบบเปิดหน้าต่างพิมพ์ QR + ชื่อทรัพย์สิน
4. เลือกเครื่องพิมพ์ TSC MB241 แล้วสั่งพิมพ์



▲ *หน้าเลือกทรัพย์สินเพื่อพิมพ์ QR — มีตัวกรองและปุ่มเลือกทั้งหมด*



▲ *ตัวอย่างหน้าต่างพิมพ์ QR Code พร้อมชื่อทรัพย์สิน*


7.2 ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ TSC MB241

ขนาดป้าย: 32 × 25.4 มม. · 3 ดวงต่อแถว

หากพิมพ์แล้วจาง ให้ตั้งค่าที่ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์:

ค่า	การตั้งค่าแนะนำ
Darkness (ความเข้ม)	เพิ่มเป็น 12–15 (จากค่าเดิมมักอยู่ที่ 7–8)
Print Speed (ความเร็ว)	ลดเหลือ 2–3 in/sec (ยิ่งช้ายิ่งเข้ม)
Method	Thermal Transfer (ต้องมีริบบอน) — ตรวจว่าใส่ริบบอนถูกด้าน

คำแนะนำ: อย่าตั้ง Darkness สูงสุดทันที เพราะ QR อาจทึบจนสแกนไม่ติด ค่อย ๆ เพิ่มทีละนิด



▲ *แท็บ Stock ของไดรเวอร์ — ตรวจ Method เป็น Thermal Transfer*

8. Export ข้อมูลทะเบียน

ส่งออกทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมด (หรือที่กรองไว้) เป็นไฟล์

- **Excel**: ข้อมูลครบทุกช่อง ไว้ทำต่อ/วิเคราะห์
- **PDF**: ตารางพร้อมรูป ไว้พิมพ์/ส่งต่อ (ภาษาไทยแสดงผลถูกต้องด้วยฟอนต์ Sarabun)

9. ตั้งค่า (เฉพาะผู้ดูแลระบบ)

เมนูนี้แสดงเฉพาะ admin ใช้จัดการผู้ใช้และค่าตัวเลือกต่าง ๆ

9.1 จัดการผู้ใช้ (Users)

- เพิ่มผู้ใช้: กรอกเลขพนักงาน ชื่อ แผนก ตำแหน่ง และบทบาท (Role)
- แก้ไข/ปิดการใช้งาน: เปลี่ยนข้อมูล หรือปิดสิทธิ์ผู้ใช้ที่ไม่ใช้งานแล้ว

> **หมายเหตุ**: ผู้ใช้ที่ถูกปิดการใช้งาน (Active = ปิด) จะเข้าสู่ระบบไม่ได้

9.2 จัดการค่าตัวเลือก (Config)

เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ตัวเลือกที่ใช้ในระบบ ได้แก่ หมวดหมู่ โซน สถานะ เหตุผล และบทบาท (Role) — ค่าที่ตั้งไว้จะไปแสดงในเมนูดรอปดาวน์ต่าง ๆ

10. คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

อาการ	วิธีแก้
เข้าสู่ระบบไม่ได้	ตรวจว่าเลขพนักงานถูกต้อง และบัญชีถูกเปิดใช้งานโดย admin แล้ว หากยังไม่ได้ ให้แจ้ง admin ตรวจสอบสิทธิ์
อัปโหลดรูปไม่ได้	ตรวจว่าเข้าสู่ระบบอยู่ และไฟล์เป็นรูปภาพขนาดไม่เกิน 8 MB
สแกน QR ไม่ติด	ตรวจว่าป้ายไม่จางเกินไป (ปรับ Darkness เครื่องพิมพ์) และให้แสงเพียงพอ ถือกล้องนิ่ง
พิมพ์ป้ายแล้วจาง	ปรับ Darkness ที่ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เป็น 12–15 และลดความเร็วเป็น 2–3 ตรวจริบบอนว่ายังมีและใส่ถูกด้าน

อาการ	วิธีแก้
พิมพ์ QR แล้วว่างเปล่า	รอสักครู่ให้ QR สร้างเสร็จก่อนสั่งพิมพ์ หากเบราว์เซอร์บล็อกหน้าต่างใหม่ ให้อนุญาต pop-up ของเว็บนี้
รายงาน/รูปไม่ขึ้น	เปิดแอปด้วยลิงก์เว็บจริง (ไม่ใช่เปิดไฟล์จากเครื่อง) และรอโหลดรูปให้ครบ
ลบข้อมูลผิด	การลบเป็นการลบถาวร ไม่มีถังขยะ ต้องเพิ่มข้อมูลใหม่ — ควรใช้เปลี่ยนสถานะแทนการลบเสมอ