## MOVSX和MOVZX

- 都是由小存储单元向大存储单元进行数据传送
- MOVSX用符号位进行扩展填充
- MOVZX用0讲行扩展填充

## **LEA**

• 将源操作数给出的有效地址传送到指定的的寄存器中

## PF标志位

DS=0B20 ES=0B20

DS=0B20 ES=0B20

0B20:0114 B80100

OB20:0112 28CO

```
flag第2位是PF(Parity Flag),判断结果所有bit位中1的个数如果是偶数,PE(Parity Even),PF=1,
如果是奇数PO (Parity Odd), PF=0。
-a
OB20:010A mov al,1
OB20:010C add al, A
                                                        11 = 00001011B
0B20:010E
-t
AX=0001 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=0B20 ES=0B20 CS=0B20 IP=010C NV UP EI PL NZ NA PO NC
                                        AL, OA
0B20:010C 040A
                              ADD
-†
AX=000B BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DT=0000 DS=0B20 ES=0B20 SS=0B20 CS=0B20 IP=010E NV UP EI PL NZ NA PO NC
OB20:010E 750B
                              JNZ
                                        011B
-a
0B20:010E mov al,1
0B20:0110 or al,2
OB20:0112 sub al,al
0B20:0114
                      CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000 SS=0B20 CS=0B20 IP=0110 NV UP EI PL NZ NA PO NC
AX=0001 BX=0000
DS=0B20 ES=0B20
                                                       NV UP EI PL NZ NA PO NC
0B20:0110 0C02
                                       AL,02
AX=0003 BX=0000
                      CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
```

SS=0B20 CS=0B20 IP=0112

AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000

SS=0B20 CS=0B20 IP=0114

AL,AL

AX,0001

SUB

MOV

公众号:黑猫编程

NV UP EI PL NZ NA PE NC

NV UP EI PL ZR NA PE NC

网址:https://noi.hioier.co

DI = 0000

## SF标志位

flag第7位是SF(Sign Flag),结果为负NG,SF=1,结果为正PL,SF=0。

-a
0B20:0100 mov al,81
0B20:0102 add al,1
0B20:0104
-t

AX=0081 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B20 ES=0B20 SS=0B20 CS=0B20 IP=0102 NV UP EI PL NZ NA PO NC
0B20:0102 0401 ADD AL,01
-t

AX=0082 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 DI=0000 DS=0B20 ES=0B20 SS=0B20 CS=0B20 IP=0104 NV UP EI NG NZ NA PE NC
0B20:0104 8FB90600 POP [BX+DI+0006]

公众号:黑猫编程

网址:https://noi.hioier.co