

KORHRD GROUP · 사내 시스템

# 메일 설정 시작하기 가이드

다음 스마트워크 가입부터 사내 메일 연동까지

## 신규 직원용

IT 담당자에게 받은 초대 메일부터 시작합니다.

가입 → 앱 비밀번호 발급 → 사내 시스템에 연결하면 끝!

소요 시간 · 약 7분

준비물 · 초대 메일이 도착한 개인 이메일 / IT 담당자에게 안내받은 임시 비밀번호

# 1. 전체 흐름 한눈에 보기

시작 전에 무엇을 할지 미리 보세요

## 1 메일 시스템 구조

한평생그룹 메일 시스템은 **다음 스마트워크(Daum Smartwork)** 메일을 IMAP/SMTP 로 연동합니다. 아래 4단계를 차례대로 따라하면, 사내 시스템에서 회사 메일을 받고 보낼 수 있습니다.

### STEP 1

개인 이메일에서 초대 메일 확인 → 다음 스마트워크 로그인

IT 담당자에게 안내받은 임시 비밀번호로 첫 로그인 후 비밀번호 변경 / 약관 동의

### STEP 2

다음 스마트워크에서 앱 비밀번호 발급

환경설정 → POP3/IMAP → 앱 비밀번호 생성

### STEP 3

한평생그룹 사내 시스템 → 메일 설정 페이지에 정보 등록

이메일 + 앱 비밀번호 입력 → 자동 연결 테스트

### STEP 4

좌측 사이드바 [메일] 메뉴에서 사용 시작

받은편지함 조회 / 메일 작성 / 보낸편지함 동기화

### 핵심 포인트

- IT 담당자가 회사 메일 계정과 초대 메일을 미리 준비해 둡니다.
- 본 가이드는 초대 메일을 받은 시점부터 시작합니다.
- 앱 비밀번호는 발급 직후 단 한 번만 보이니, 그 자리에서 바로 사내 시스템에 등록하세요.

### 초대 메일을 아직 못 받았다면?

IT 담당자에게 회사 메일 계정 발급과 초대 메일 발송을 먼저 요청하세요.

## 2. 초대 수락 + 첫 로그인

STEP 1 · 개인 이메일에서 초대 메일 확인 후 다음 스마트워크 가입 · 약 3분

### 1 초대 메일 확인

- 관리자에게 안내받은 **개인 이메일(Gmail, 네이버 등)** 받은편지함을 엽니다.
- 발신자: 보통 **noreply@daum.net** 또는 **office@daum.net**
- 제목: "회원 초대", "초대장이 도착했습니다" 등

#### 받은편지함에 없다면?

스팸/프로모션 폴더를 확인하세요. 그래도 없으면 관리자에게 재발송을 요청합니다.

### 2 초대 수락

- 초대 메일 안의 **[초대 수락]** 또는 **[가입하기]** 버튼 클릭
- 다음 스마트워크 로그인 페이지로 이동됩니다.

### 3 첫 로그인

이메일                      관리자가 지정해준 회사 이메일 (예: **hong@korhrdcorp.co.kr**)  
임시 비밀번호              관리자가 안내해준 임시 비밀번호

### 4 비밀번호 변경 + 약관 동의

- 첫 로그인 시 **새 비밀번호로 변경**하라는 안내가 표시됩니다.
- 본인이 기억할 수 있는 안전한 비밀번호로 변경 (대/소/숫자/특수문자 조합 권장)
- 이용약관/개인정보 동의 화면이 나오면 모두 동의 후 진행

### 5 로그인 확인

다음 메일 받은편지함이 정상적으로 열리면 가입 성공입니다.

받은편지함 URL              **https://mail.daum.net** 또는 **https://office.daum.net**

#### 여기까지 완료했다면

다음 페이지에서 사내 시스템 연동에 필요한 **앱 비밀번호**를 발급합니다.

### 3. 앱 비밀번호 발급

STEP 2 · 사내 시스템과 연동할 외부 메일 전용 비밀번호 생성 · 약 2분

#### 앱 비밀번호란?

다음 스마트워크는 외부 메일 클라이언트(우리 사내 시스템 포함)가 메일에 접속할 때, 보안을 위해 **일반 로그인 비밀번호 대신** 앱 전용 비밀번호를 사용합니다.

한 번 발급하면 사내 시스템에 등록한 후 분실해도 다시 발급받으면 됩니다.

#### 1 환경설정 진입

- 다음 메일 페이지 우측 상단 **톱니바퀴(⚙)** 아이콘 클릭
- 드롭다운에서 "**환경설정**" 선택
- 좌측 메뉴에서 "**POP3/IMAP**" 또는 "**외부 메일 설정**" 클릭

#### 2 IMAP/SMTP 사용 활성화

- **IMAP 사용** 체크박스 ON
- **SMTP 사용** 체크박스 ON (있는 경우)
- [저장] 또는 [적용] 클릭

#### 3 앱 비밀번호 생성

같은 화면 또는 보안 설정 화면에서 "**앱 비밀번호**" 메뉴를 찾습니다.

- [생성] 또는 [발급] 버튼 클릭
- 앱 이름 입력 — 예: **한평생그룹 사내시스템**
- 비밀번호 확인을 위해 다음 로그인 비밀번호를 한 번 더 입력할 수 있습니다.
- 화면에 **16자리 또는 그 이상의 무작위 문자열**이 표시됩니다.

#### 중요 · 단 한 번만 보입니다

이 비밀번호는 화면을 닫으면 **다시 볼 수 없습니다.**

그 자리에서 즉시 **전체 선택** → 복사해 메모장이나 안전한 곳에 임시 저장하세요.

잃어버려도 다음 페이지에서 사내 시스템 등록이 끝나면 메모는 안전하게 삭제하면 됩니다.

#### 발급 완료 후 손에 있어야 하는 것

- 이메일 주소 — 예: **hong@korhrdcorp.co.kr**

- 앱 비밀번호 — 예: `abcd efgh ijkl mnop`

## 4. 사내 시스템에 메일 정보 등록

STEP 3 · 한평생그룹 시스템에 다음 메일 자격증명 저장 · 약 1분

### 1 메일 설정 페이지 진입

한평생그룹 시스템에 로그인한 뒤, 좌측 사이드바에서 **[메일 설정]** 메뉴를 클릭합니다.

경로 `/me/mail-settings`  
사이드바 위치 "메일" 메뉴 바로 아래의 "메일 설정"

### 2 이메일 / 앱 비밀번호 입력

다음 두 항목만 입력하면 됩니다. 나머지 서버 설정은 자동으로 채워져 있습니다.

|        |                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 이메일 주소 | 본인 다음 메일 주소 (예: <code>hong@korhrdcorp.co.kr</code> )         |
| 앱 비밀번호 | 다음 메일에서 발급받은 앱 전용 비밀번호 (로그인 비밀번호 아님)<br>공백 포함 그대로 붙여넣어도 됩니다. |

### 3 (선택) 고급 서버 설정 확인

일반 사용자는 기본값을 바꾸지 마세요.

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| IMAP 호스트 | <code>imap.daum.net</code> |
| IMAP 포트  | <code>993</code> (TLS)     |
| SMTP 호스트 | <code>smtp.daum.net</code> |
| SMTP 포트  | <code>465</code> (SSL)     |

### 4 저장 및 연결 테스트

- [저장] 버튼 클릭
- 시스템이 자동으로 **IMAP 연결 테스트**를 수행합니다.
- 성공 시 **"연결되었습니다"** 메시지가 표시됩니다.

**저장 성공!** 이제 좌측 사이드바 [메일] 메뉴에서 메일을 쓸 수 있습니다.

#### 저장 실패 시 가장 흔한 원인

- 일반 로그인 비밀번호를 입력했음 → 앱 비밀번호로 다시 입력
- 다음 메일에서 IMAP 사용이 꺼져 있음 → 3장 STEP 2 다시 확인

- 앱 비밀번호를 잘못 복사함 → 다음 메일에서 폐기 후 재발급

## 5. 메일 사용하기

STEP 4 · 받은편지함 조회 / 메일 작성 / 보낸편지함

### 1 메일 페이지 진입

좌측 사이드바 **[메일]** 메뉴를 클릭합니다.

경로

/mail

### 2 화면 구성

- 좌측 사이드 · 받은편지함 / 보낸편지함 / 임시보관함 / 휴지통
- 중앙 목록 · 선택한 폴더의 메일 목록 (최근 50개)
- 우측 본문 · 선택한 메일의 제목 / 보낸이 / 본문 / 첨부파일

### 3 메일 작성 및 발송

- 좌측 사이드바 상단 **[새 메일 작성]** 버튼 클릭
- 받는 사람 / 제목 / 본문 입력 후 **[보내기]** 클릭
- 발송 성공 시 화면 중앙에 **"메일을 성공적으로 보냈습니다."** 안내 표시
- [메일 목록] → 보낸편지함 이동, [메일 쓰기] → 새 메일 작성

받는 사람이 여러 명일 때 · 쉼표(,)로 구분해 입력합니다. 예: a@x.com, b@x.com

### 4 보낸편지함 확인

좌측 [보낸편지함] 클릭 → 발송한 메일이 자동 동기화되어 표시됩니다.

동기화 시간 · 발송 직후 1~3초 내에 반영되며, 늦게 보이면 우상단 새로고침(↻) 버튼을 누르세요.

### 5 메일 삭제 / 읽음 표시

- 본문 우측 상단 [휴지통] 버튼 → 휴지통으로 이동
- 메일을 한 번 선택하면 자동 읽음 처리됩니다.



## 6. 자주 발생하는 문제

트러블슈팅 가이드

### Q1 초대 메일이 오지 않아요.

- 개인 이메일의 **스팸/프로모션** 폴더 확인
- IT 담당자에게 등록된 개인 이메일이 맞는지 확인 (오타 가능)
- IT 담당자에게 **초대 재발송** 요청

### Q2 첫 로그인 시 임시 비밀번호가 안 맞아요.

- 대소문자 / 숫자 / 특수문자가 정확한지 확인 (예: **l(엘)** , **1(일)** , **0(영)** , **0(오)** 혼동)
- IT 담당자에게 **임시 비밀번호 재설정** 요청

### Q3 메일 설정 저장 시 "IMAP 연결 실패" 에러가 떠요.

- **가장 흔한 원인** · 일반 로그인 비밀번호를 입력함 → 반드시 앱 비밀번호 사용
- 다음 메일 환경설정에서 IMAP 사용이 활성화되어 있는지 확인
- 앱 비밀번호 복사 시 앞뒤 공백 섞이지 않았는지 확인

### Q4 메일은 발송되는데 보낸편지함에 안 떠요.

- 발송 성공 화면에 **"잠시 후 반영"** 안내가 떴다면, 1~2분 후 재확인
- 그래도 안 보이면 보낸편지함 우상단 새로고침(↻) 클릭

### Q5 "메일 자격증명 등록 필요" 화면이 떠요.

아직 메일 설정을 등록하지 않은 상태입니다. 본 가이드 4장을 따라 등록을 완료하세요.

### Q6 비밀번호를 바꾸고 싶어요.

- 다음 메일에서 기존 앱 비밀번호 폐기 후 신규 발급
- 사내 시스템 [메일 설정] 페이지에서 새 앱 비밀번호로 재저장

### Q7 메일 연결을 해제하고 싶어요.

메일 설정 페이지에서 **[연결 해제]** 클릭 → 자격증명이 삭제됩니다. 다시 등록 전까지 메일 기능 사용 불가.

**해결되지 않는 문제가 있다면?**

스크린샷과 함께 IT 담당자에게 메신저로 문의해주세요.

---

한평생그룹 · 메일 시스템 가이드 v3.0 · 신규 직원용  
문서 업데이트가 필요하면 IT 담당자에게 알려주세요.