# Importación de datos

## 1. Importar texto

### Para importar, exportar

#### Na versión 14 de Odoo o botón de importar foi movido ao menú de Favoritos

Para importar os datos mediante CSV temos que asignar a cada columna do noso arquivo CSV o campo no que queremos insertar/actualizar os datos. Esto podemos facelo manualmente no momento da importación ou mellor podemos indicalo na primeira liña do arquivo CSV.

Se non coñecemos os nomes dos campos podemos facer unha exportación previa. Para elo marcamos os rexistros que queremos exportar (se temos unha agrupación na vista temos que quitala para poder marcalos). Unha vez marcados aparecerá o menú "Accións" coa opción de "Exportar":



Na ventana que nos aparecerá marcamos "Update data (import-compatible export)" para que nos engada o campo "External ID" que será o campo que nos sirve para identificar os rexistros no caso de querer actualizar en vez de insertar. (dende a versión 14 na ventá dos campos seleccionados non aparece o campo "External ID", pero ao exportar si que o pon)


Seleccionamos os campos que queremos exportar. (Podemos gardar esa selección de

campos, por se queremos repetila num inturo,



A continuación exportarmos, gardamos a exportación, e abrimos o documento cun editor de textos ou co libreoffice Calc.


Vemos que na primeira fila están os nomes dos campos.




A continuación no seguinte apartado imos preparar o arquivo para actualizar os 6 rexitros existentes e insertar outros 6 rexistros.

#### Modificamos o arquivo CSV:


- Imos actualizar os 6 rexistros existentes (para iso úsase o id externo). Por exemplo poñemos o "valor alto\_en\_cms" ao valor 6
- Imos insertar 6 novos rexistros, por iso poñemos o "id externo" sen ningún valor




#### A continuación importamos o arquivo:



#### Vemos como queda:



Por último, se actualizamos o noso módulo vemos que os 6 rexistros que temos no templates.xml actualizanse de novo.



Se quixeramos que os valores do templates.xml no se actualizasen cando actualizamos o modulo , poderíamos utilizar a opción *noupdate="1"* na etiqueta data.

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir iqual 4.0