Go Along Co., Ltd.

USER MANUAL · FAMELINE DOCK QUEUE

คู่มือการใช้งาน

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ระบบจองคิวรับ–ส่งสินค้าออนไลน์ผ่าน LINE
จัดการผู้ใช้งาน สิทธิ์ สาขา การตั้งค่าระบบ และการเชื่อมต่อ LINE / ERP

GO ALONG CO., LTD.
บริษัท โกอะลอง จำกัด

SOFTWARE & MOBILE DEVELOPMENT

จัดทำโดย
Go Along Co., Ltd.

เอกสาร
เวอร์ชัน 1.2 · ตุลาคม 2026

CONTENTS

สารบัญ


คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ

01	บทบาทและสิทธิ์การใช้งาน	3
02	เข้าใช้งานครั้งแรก	4
03	เข้าสู่ระบบ	5
04	เพิ่มและจัดการพนักงาน	6
05	สิทธิ์และเมนู	7
06	เพิ่มหรือแก้ไขสิทธิ์	8
07	สาขา / คลัง	9
08	ข้อมูลคลังและตั้งค่าระบบคิว	10
09	ตั้งค่า LINE	11
10	เชื่อมต่อ ERP	12
11	จัดการภาษาและประวัติการใช้งาน	13
12	รายการตรวจสอบก่อนเปิดใช้งาน	14

ภาพรวม

บทบาทและสิทธิ์การใช้งาน

ผู้ดูแลระบบใช้งานได้ทุกเมนู และเป็นผู้กำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานทั้งหมด



เมนูเฉพาะผู้ดูแลระบบ

- พนักงาน และ สิทธิ์และเมนู
- สาขา
- ตั้งค่า (ข้อมูลคลัง)
- ตั้งค่า LINE
- เชื่อมต่อ ERP
- จัดการภาษา
- ประวัติการใช้งาน

เมนูที่ใช้ร่วมกับคลัง


- งานประจำวัน: แดชบอร์ด คิว SO / PO ปฏิทิน บอร์ดคิว จอคิว
- ตั้งค่าคลัง: ประเภทรถ ท่า เวลาทำการ วันหยุด คู่ค้า ตั้งค่าระบบคิว
- รายงาน

หมายเหตุ · ขั้นตอนงานประจำวันและการตั้งค่าคลัง ดูรายละเอียดใน **คู่มือผู้จัดการคลัง** ส่วนการบันทึก SO / PO ดูใน **คู่มือฝ่ายขาย** และ **คู่มือฝ่ายจัดซื้อ**

เริ่มต้นใช้งาน

เข้าใช้งานครั้งแรก

ผู้ใช้ใหม่ได้รับอีเมลเชิญจากระบบ แล้วตั้งรหัสผ่านของตนเองก่อนเข้าใช้งาน



ซ้าย: อีเมลเชิญ · ขวา: หน้าตั้งรหัสผ่าน


1. เมื่อผู้ดูแลระบบเพิ่มท่านเป็นพนักงาน ระบบจะส่งอีเมล **คำเชิญเข้าใช้งาน Fameline Queue** ไปยังอีเมลของท่าน (หากไม่พบ ให้ตรวจโฟลเดอร์ Junk / Spam)
2. เปิดอีเมลแล้วกด **ยอมรับคำเชิญและตั้งรหัสผ่าน**
3. ระบบเปิดหน้า **ตั้งรหัสผ่าน** พร้อมอีเมลบัญชีของท่าน กรอกรหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัวอักษร 2 ครั้งให้ตรงกัน
4. กด **บันทึกและเข้าสู่ระบบ** ระบบพาเข้าสู่เมนูแรกที่ท่านมีสิทธิ์ ครั้งถัดไปเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านที่ตั้งไว้

ข้อควรระวัง · ลิงก์ในอีเมลใช้ได้ครั้งเดียวและมีอายุจำกัด หากหน้าแจ้งว่าลิงก์หมดอายุหรือถูกใช้ไปแล้ว ให้ขอผู้ดูแลระบบส่งคำเชิญใหม่ หากเคยตั้งรหัสผ่านแล้ว ให้เข้าสู่ระบบตามปกติ

เริ่มต้นใช้งาน

เข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้งานภายในเข้าระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านของตนเอง



1. เปิดเว็บไซต์ของระบบด้วยเบราว์เซอร์ (แนะนำ Google Chrome หรือ Microsoft Edge)
2. กรอก **อีเมล** และ **รหัสผ่าน**
3. กด **เข้าสู่ระบบ** ระบบจะเปิดเมนูแรกที่ท่านมีสิทธิ์ใช้งาน

ผู้ใช้ใหม่ · ยังไม่มีบัญชี ขอให้ผู้ดูแลระบบเพิ่มเป็นพนักงาน แล้วตั้งรหัสผ่านจากอีเมลเชิญ (ดูหน้า **เข้าใช้งานครั้งแรก**) ระบบไม่มีหน้าสมัครสมาชิกเอง


เปลี่ยนรหัสผ่าน · กดรูปโปรไฟล์มุมขวาบน แล้วกด **เปลี่ยนรหัสผ่าน** รหัสใหม่ต้องมีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร


ลืมรหัสผ่าน · กด **ลืมรหัสผ่าน?** ที่หน้าเข้าสู่ระบบ หรือแจ้งผู้ดูแลระบบ

พนักงาน

เพิ่มและจัดการพนักงาน

ผู้ใช้งานภายในทุกคนต้องถูกเพิ่มจากหน้านี้ พนักงาน 1 คนมี 1 สิทธิ์





1. เมนู **พนักงาน** กด **เพิ่มพนักงาน**
2. กรอกอีเมลและชื่อแสดงผล แล้วเลือก **สิทธิ์** ระบบส่งอีเมลเชิญให้พนักงานตั้งรหัสผ่านเอง
3. ติ๊ก **สาขาที่รับผิดชอบ** เมื่อต้องการให้พนักงานคนนี้เห็นเฉพาะบางสาขา ไม่ติ๊ก = ตามสาขาของสิทธิ์
4. เปลี่ยนสิทธิ์ สาขา ปิดการใช้งาน หรือลบ ได้จากปุ่มท้ายแถว

สาขาต่อพนักงาน · สาขาที่ติ๊กให้พนักงานจะบีบขอบเขตของสิทธิ์ให้แคบลง (เห็นเฉพาะสาขาที่อยู่ทั้งในสิทธิ์และในช่องนี้) มีผลกับคิว SO / PO แดชบอร์ด และตัวเลือกสาขาด้านบนของทุกหน้า ผู้ดูแลระบบไม่ถูกจำกัด


อีเมลเชิญ · พนักงานไม่ได้รับอีเมลหรือลิงก์หมดอายุ ให้ตรวจโฟลเดอร์ Junk / Spam ก่อน แล้วเพิ่มพนักงานด้วยอีเมลเดิมอีกครั้งเพื่อส่งคำเชิญใหม่ · อีเมลที่ตั้งรหัสผ่านแล้วใช้รหัสผ่านเดิม ไม่ส่งอีเมล

ข้อควรระวัง · ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนสิทธิ์หรือลบบัญชีของตนเองไม่ได้ และระบบต้องมีผู้ดูแลระบบอย่างน้อย 1 คน

พนักงาน

สิทธิ์และเมนู

สิทธิ์ (Role) กำหนดระดับการใช้งาน เมนูที่เห็น เมนูที่แก้ไขได้ และสาขาที่เข้าถึง



สิทธิ์มาตรฐาน	ระดับ	ขอบเขตงาน
Site admin (ผู้ดูแลระบบ)	ผู้ดูแลระบบ	ทุกเมนู รวมการจัดการพนักงาน สิทธิ์ สาขา LINE และ ERP
ผู้จัดการคลัง	ผู้จัดการ	งานหน้างานทั้งหมด รายงาน และตั้งค่าคลัง
ทีมคลัง	พนักงาน	คิว บอร์ดคิว ปฏิทิน SO / PO จอคิว
Gate / dock staff	พนักงาน	งานหน้างานทั่วไป เห็นเมนูคลังทั้งหมด
ฝ่ายขาย	พนักงาน	บันทึก SO ส่งลิงก์จอง และทะเบียนลูกค้า
ฝ่ายจัดซื้อ	พนักงาน	บันทึก PO ส่งลิงก์จอง และทะเบียนผู้ขาย
ผู้บริหาร	ดูอย่างเดียว	แดชบอร์ด ปฏิทิน บอร์ดคิว รายงาน


หมายเหตุ · สิทธิ์มาตรฐานลบหรือเปลี่ยนระดับไม่ได้ แต่ปรับเมนู ปุ่มแก้ไข และสาขาได้ ผู้ดูแลระบบสร้างสิทธิ์เพิ่มได้ตามต้องการ

อ่านหน้านี้ · การ์ดของแต่ละสิทธิ์สรุปว่า เห็นเมนูใด แก้ไขได้เมนูใด และเข้าถึงสาขาใด ใช้ตรวจสอบก่อนมอบหมายงาน

พนักงาน

เพิ่มหรือแก้ไขสิทธิ์

กำหนดระดับสิทธิ์ เมนูที่เห็น เมนูที่แก้ไขได้ สาขา และสิทธิ์ส่งออกข้อมูล



1. แท็บ **สิทธิ์และเมนู** กด **เพิ่มสิทธิ์** หรือ **แก้ไข** ที่สิทธิ์ที่ต้องการ
2. เลือก **ระดับสิทธิ์**: ผู้ดูแลระบบ · ผู้จัดการ · พนักงาน · ดูอย่างเดียว
3. ตาราง **เมนูและปุ่ม**: ช่อง **เห็น** = เปิดหน้าได้ · ช่อง **แก้ไขได้** = มีปุ่มเพิ่ม แก้ ลบ และเปลี่ยนสถานะของหน้านั้น (ไม่ติ๊ก = ดูอย่างเดียว) หรือเปิดสวิตช์ด้านบนเพื่อใช้ค่าเริ่มต้นของระดับ
4. ส่วน **สาขาและข้อมูล**: จำกัดสาขา เปิด–ปิดการส่งออกข้อมูล และการดูหลายสาขาพร้อมกัน
5. กด **บันทึก** มีผลเมื่อผู้ใช้เปิดหน้าใหม่


ระดับ	สิทธิ์
ผู้ดูแลระบบ	ทุกอย่าง แก้ไขได้ทุกเมนูที่เห็น เห็นทุกสาขาและส่งออกข้อมูลได้เสมอ
ผู้จัดการ	งานของพนักงาน + รายงาน + ตั้งค่าคลัง
พนักงาน	งานคิวและหน้างาน ติ๊ก "แก้ไขได้" เพิ่มที่เมนูตั้งค่าคลังได้ (เช่น ท่า ประเภทรถ)
ดูอย่างเดียว	ดูข้อมูลได้ แก้ไขไม่ได้ทุกกรณี ช่อง "แก้ไขได้" ถูกปิด


> **ขีดในตาราง** · เมนูที่มีขีด (–) ในช่อง "แก้ไขได้" เป็นหน้าดูอย่างเดียวโดยธรรมชาติ เช่น แดชบอร์ด ปฏิทิน จอคิว

จัดการคลัง

สาขา / คลัง

ท่า เวลาทำการ วันหยุด และเอกสาร ผูกกับสาขา






1. เมนู **สาขา** กด **เพิ่มสาขา** หรือรูปดินสอเพื่อแก้ไข
2. กรอกรหัสสาขา ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทร
3. กำหนด **พิกัดคลัง** โดยวางพิกัดจาก Google Maps หรือกดใช้ตำแหน่งปัจจุบัน และระบุรัศมีเช็คอิน (เมตร)

หมายเหตุ · **รหัสสาขา** ต้องตรงกับรหัสคลังในระบบ ERP เพื่อให้เอกสารเข้าสาขาถูกต้อง

พิกัด · สาขาที่กำหนดพิกัด คนขับต้องอยู่ในรัศมีจึงเช็คอินเองได้ สาขาที่ไม่กำหนด ระบบไม่ตรวจตำแหน่ง

ข้อมูลคลังและตั้งค่าระบบคิว

ข้อมูลที่แสดงต่อคู่ค้า และกติกาของคิวทั้งระบบ




ซ้าย: ตั้งค่า (ข้อมูลคลัง) · ขวา: ตั้งค่าระบบคิว

1. เมนู **ตั้งค่า**: แก้ชื่อคลัง เบอร์โทร ที่อยู่ และโลโก้ แล้วกด **บันทึกโปรไฟล์** ข้อมูลนี้แสดงบนหน้าจองของคู่ค้า ใบ DO และจอเรียกคิว
2. เมนู **ตั้งค่าระบบคิว**: เวลาเผื่อ การเรียกคิวอัตโนมัติ เวลาตามรายการสินค้า กติกาการจอง คิวที่ยังไม่ชำระเงิน และรูปแบบเลข DO

> **หมายเหตุ** · รายละเอียดแต่ละหัวข้อของตั้งค่าระบบคิว ดูในคู่มือผู้จัดการคลัง

ตั้งค่า LINE

เชื่อม LINE Official Account เพื่อแจ้งเตือนคู่ค้า คนขับ และกลุ่มทีมคลัง





1. กรอก Channel access token และ Channel secret ของ Messaging API แล้วนำ Webhook URL ไปตั้งใน LINE Developers
2. กรอก LIFF ID และ Login channel ID เพื่อให้คู่ค้าผูกบัญชีเมื่อเปิดลิงก์ผ่าน LINE
3. เชิญ OA เข้ากลุ่มทีมคลัง แล้วพิมพ์ **ลงทะเบียนกลุ่ม** ในกลุ่มนั้น
4. กด **เผยแพร่** เมนูลูกค้า (คิวของฉัน · สถานะ SO · ติดต่อคลัง) และเลือกเปิด–ปิดการแจ้งเตือนแต่ละประเภท
5. กดทดสอบการเชื่อมต่อเพื่อยืนยัน

ข้อควรระวัง · Token และ Secret เป็นข้อมูลลับ ห้ามส่งต่อทางแชตหรืออีเมล

เชื่อมต่อ ERP

ออก API key ให้ระบบ ERP ส่ง SO / PO เข้ามาอัตโนมัติ และตรวจประวัติการรับข้อมูล







1. เมนู **เชื่อมต่อ ERP** กด **สร้าง API key** ตั้งชื่อให้สื่อถึงระบบที่ใช้
2. คัดลอก key ที่แสดง แล้วส่งให้ผู้ดูแลระบบ ERP ผ่านช่องทางที่ปลอดภัย
3. ตรวจ **ประวัติการรับข้อมูล** ด้านล่าง: จำนวนเอกสารที่สร้าง อัปเดต และไม่สำเร็จ

> **ข้อควรระวัง** · key แสดงเพียงครั้งเดียวตอนสร้าง หากสูญหายให้เพิกถอนแล้วสร้างใหม่ การเพิกถอนยกเลิกไม่ได้

จัดการภาษาและประวัติการใช้งาน

ปรับข้อความบนหน้าจอ และตรวจสอบการแก้ไขข้อมูลย้อนหลัง





1. เมนู **จัดการภาษา**: ค้นหาข้อความ แก้คำแปลภาษาไทยหรืออังกฤษ แล้วบันทึก
2. เมนู **ประวัติการใช้งาน**: แสดงการเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลจากทุกหน้า กรองตามการกระทำ ประเภทข้อมูล ผู้ใช้ และช่วงวัน

> **หมายเหตุ** · ประวัติการใช้งานเป็นข้อมูลอ่านอย่างเดียว ส่วนประวัติของคิวแต่ละรายการดูได้จากแท็บไทม์ไลน์ของคิวนั้น

แนวปฏิบัติ

รายการตรวจสอบก่อนเปิดใช้งาน

ลำดับการตั้งค่าที่แนะนำสำหรับคลังใหม่

1. **ข้อมูลคลัง**: ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร โลโก้
2. **สาขา**: รหัสสาขา พิกัด และรัศมีเช็คอิน
3. **ประเภทรถ** และ **ท่ารับ-ส่งสินค้า**: เวลาที่ท่า และประเภทงานของแต่ละท่า
4. **เวลาทำการ** และ **วันหยุด**
5. **ตั้งค่าระบบคิว**: เวลาเผื่อ การเรียกคิวอัตโนมัติ กติกาการจอง
6. **สิทธิ์และเมนู**: ตรวจเมนูที่เห็น เมนูที่แก้ไขได้ และสาขาของแต่ละสิทธิ์
7. **พนักงาน**: เพิ่มผู้ใช้ กำหนดสิทธิ์และสาขาที่รับผิดชอบ (ตรวจว่าพนักงานได้รับอีเมลเชิญและตั้งรหัสผ่านแล้ว)
8. **ตั้งค่า LINE** และ **เชื่อมต่อ ERP** (ถ้าใช้งาน)
9. ทดสอบ 1 รอบ: บันทึก SO → ส่งลิงก์ → จองคิว → อนุมัติ → เช็คอิน → เรียก → ปิดงาน

ความปลอดภัย

- ใช้บัญชีของตนเอง ไม่ใช้บัญชีร่วมกัน
- ห้ามส่งต่ออีเมลเชิญให้ผู้อื่น
- ปิดการใช้งานบัญชีของผู้ที่พ้นหน้าที่ทันที
- กำหนดสิทธิ์เท่าที่จำเป็นต่องาน

เมื่อพบปัญหา

- กดปุ่มแจ้งปัญหามุมซ้ายล่างของทุกหน้า
- ระบุขั้นตอนที่ทำและผลที่เกิดขึ้น
- ระบบแนบภาพหน้าจอให้อัตโนมัติ

CONTACT US

ติดต่อเรา

อีเมล	info@goalong.co.th
โทรศัพท์	085-608-3298
เว็บไซต์	www.goalong.co.th
ที่อยู่	918/288 หมู่ 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
เวลาทำการ	จันทร์–ศุกร์ 08:30–17:30 น.

Go Along Co., Ltd.

บริษัท โกอะลอง จำกัด

Software & Mobile Development

พบปัญหาการใช้งาน แจ้งได้จากปุ่มแจ้งปัญหามุมซ้ายล่างของทุกหน้าในระบบ หรือติดต่อตามช่องทางด้านบนในเวลาทำการ