

Título del caso de prueba

CASO-1	Desplazamiento del mapa
CASO-2	Zoom del mapa
CASO-3	No se puede hacer clic en los encabezados del área en el mapa
CASO-4	No se puede hacer clic en los encabezados de la ciudad en el mapa
CASO-5	Se puede seleccionar el campo "Desde"
CASO-6	Se pueden buscar objetos en el campo "Hasta"
CASO-7	El pin de la dirección aparece después de completar el campo "Desde"
CASO-8	El pin de la dirección aparece después de completar el campo "Hasta"
CASO-9	La dirección se elimina después de borrar el campo "Desde"
CASO-10	La dirección se elimina después de borrar el campo "Hasta"
CASO-11	Se muestran los objetos 3D
CASO-12	El modo de vista de pantalla completa se activa al hacer clic en el botón del modo de vista de pantalla completa
CASO-13	El modo de vista de pantalla completa se desactiva al hacer clic de nuevo en el botón del modo de vista de pantalla completa
CASO-14	El modo Relieve se activa al hacer clic en el botón del modo Relieve

Título del caso de prueba

CASO-15	El modo Satélite se activa al hacer clic en el botón del modo Satélite
CASO-16	Los edificios se muestran al hacer zoom sobre ellos
CASO-17	Las estaciones de metro se muestran al hacer zoom sobre ellas
CASO-18	Los lugares de interés se muestran al hacer zoom sobre ellos
CASO-19	Los parques se muestran al hacer zoom sobre ellos
CASO-20	La información del objeto se muestra al hacer clic en un objeto
CASO-21	La información del objeto se oculta al hacer clic en la cruz en la vista de información
CASO-22	
CASO-23	El modo Street View se desactiva al hacer clic en una flecha gris
CASO-24	La información de la aplicación se muestra al hacer clic en el logotipo de la aplicación

Condición previa	Paso
Abrir la aplicación Urban Routes	1
	1
La aplicación Urban Routes no debe estar abierta	2
	3
Abrir la aplicación Urban Routes	1
Abrir la aplicación Urban Routes	1
Abrir la aplicación Urban Routes	1
Abrir la aplicación Urban Routes	1
Abrir la aplicación Urban Routes	2
Abrir la aplicación Urban Routes	1
El campo "Desde" debe estar vacío	2
Abrir la aplicación Urban Routes	1
El campo "Hasta" debe estar vacío	2
Abrir la aplicación Urban Routes. El campo "Desde" debe estar lleno	1
Abrir la aplicación Urban Routes. El campo "Hasta" debe estar lleno	1
Abrir la aplicación Urban Routes	1
Abrir la aplicación Urban Routes. El modo de vista de pantalla completa no debe estar activado	1
Abrir la aplicación Urban Routes. Activar el modo de vista de pantalla completa	1
Abrir la aplicación Urban Routes	1
Abrir la aplicación Urban Routes	2
Abrir la aplicación Urban Routes	3

Condición previa	Paso
Abrir la aplicación Urban Routes	1
Abrir la aplicación Urban Routes	2
Abrir la aplicación Urban Routes	1
Abrir la aplicación Urban Routes	1
Abrir la aplicación Urban Routes	1
Abrir la aplicación Urban Routes	1
Abrir la aplicación Urban Routes	1
Abrir la aplicación Urban Routes. Abrir la vista de información	1
	2
	1
	2
Abrir la aplicación Urban Routes.El modo Street View no debe estar activado	3
	4
	5
Abrir la aplicación Urban Routes. Activar el modo Street View	1
Abrir la aplicación Urban Routes	1

Descripción de los pasos

Desplazarse por el mapa hacia arriba y hacia abajo.

Abrir la aplicación Urban Routes

Hacer clic en el botón de navegación que se encuentra en la esquina inferior derecha del mapa

Hacer clic en el botón "más" (+) en la esquina inferior derecha.

Hacer clic en el encabezado de área en el mapa (ejemplo: Hollywood).

Hacer clic en el encabezado de la ciudad en el mapa (ejemplo: West Hollywood).

Hacer clic en el campo "Desde".

Hacer clic en el campo "Hasta".

Escribir "Subway" (Metro).

Hacer clic en el campo "Desde".

Ingresar una dirección (ejemplo: East 2nd Street, 601).

Hacer clic en el campo "Hasta".

Ingresar una dirección (ejemplo: 1300 1st St).

Hacer clic en la "X" del campo "Desde".

Hacer clic en la "X" del campo "Hasta".

Ampliar el mapa varias veces sobre un objeto 3D (por ejemplo: Los Angeles International Airport LAX).

Hacer clic en el botón del modo de vista de pantalla completa en la esquina superior derecha.

Hacer clic en el botón del modo de vista de pantalla completa en la esquina superior derecha.

Acercar el cursor al botón del modo de mapa en la esquina superior izquierda.

Acercar el cursor al botón del modo Relieve.

Hacer clic en el botón del modo Relieve.

Descripción de los pasos

Acercar el cursor al botón del modo Satélite en la esquina superior izquierda.

Hacer clic en el botón Satélite.

Hacer zoom en un edificio.

Hacer zoom en una estación de metro de Los Ángeles (ejemplo: Downtown Long Beach Station).

Hacer zoom en un lugar de interés (ejemplo: Los Angeles County Museum of Art).

Hacer zoom en un parque de la ciudad (ejemplo: Vista Hermosa Natural Park).

Hacer clic en un lugar en el mapa (ejemplo: Dodger Stadium).

Hacer clic en algún lugar del mapa (ejemplo, Dodger Stadium)

Dar click en la X de la ventana de información

Desplazarse por el mapa hasta el área del Dodger Stadium.

Establecer el nivel máximo de zoom.

Presionar el botón de navegación en la parte inferior derecha del mapa y hacer clic en el ícono "menos" (-) en la esquina inferior derecha 5 veces.

Arrastrar el ícono del modo Street View y colócalo en cualquier calle.

Desplázarse sobre la imagen.

Hacer clic en la pequeña flecha gris situada en el rectángulo negro (en la esquina superior izquierda del mapa).

Hacer clic en el logotipo de Urban Routes.

Resultado esperado	Estado	ID del error
El mapa se mueve. Todos los objetos se muestran según el diseño.		
El nivel de zoom aumenta en un valor. Todos los objetos se muestran según el diseño.		
No ocurre nada. Los usuarios no pueden interactuar con los encabezados del mapa.		
No ocurre nada. Los encabezados de la ciudad no se pueden seleccionar.		
Se selecciona el campo "Desde". El cursor parpadea. El campo de búsqueda está vacío.		
Se muestra la lista de estaciones de metro.		
El mapa hace zoom sobre el pin de la dirección seleccionada. La vista coincide con la descripción del diseño.		
El mapa hace zoom sobre el pin de la dirección seleccionada. La vista coincide con la descripción del diseño.		
El campo está vacío. La dirección introducida anteriormente se ha eliminado del campo. La marca correspondiente desaparece del mapa.		
El campo está vacío. La dirección introducida anteriormente se ha eliminado del campo. La marca correspondiente desaparece del mapa.		
El objeto se renderiza en 3D.		
El modo de vista de pantalla completa se activa y las pestañas del navegador se ocultan. Todos los objetos de la interfaz del mapa están en su lugar. El nivel de zoom no cambia.		
El modo de vista de pantalla completa se desactiva y las pestañas del navegador se vuelven a mostrar. Todos los objetos de la interfaz del mapa están en su lugar. El nivel de zoom no cambia.		
La casilla de verificación se rellena. El mapa se muestra en modo Relieve y coincide con el diseño.		

Resultado esperado	Estado	ID del error
El mapa muestra el modo Satélite. La vista no tiene problemas notables.		
El edificio se muestra según el diseño.		
Se muestra el ícono del metro.		
Se muestra el ícono del lugar de interés.		
Se muestra el ícono del parque.		
La visualización de información (con información del lugar) está abierta. La vista coincide con el diseño.		
La vista de información está cerrada. No hay elementos adicionales en el mapa.		
El área del Dodger Stadium se amplía.		
El nivel de zoom aumenta al máximo.		
El nivel de zoom se reduce en 5 niveles.		
El modo Street View se activa.		
La imagen se desplaza 360 grados.		
El modo Street View se desactiva.		
Se muestra la información sobre la aplicación.		