



Installation et configuration du service DHCP

Pour la mise en place d'un service DHCP et WDS nous utiliseront un deuxième Windows Server Datacenter.


Dans le VMnet8 il ne faudra pas oublier de désactivé le DHCP local car nous allons configuré nous même un service DHCP sur un Windows server afin d'éviter les conflits n'oubliez pas d'appliquer les modifications.




Dans le **Gestionnaire de serveur** cliqué sur le nom de l'ordinateur




Dans **Propriétés système** cliquer sur **Modifier**




Modifier le nom de l'ordinateur puis validez la modification en cliquant sur **OK**.




Puis cliquez sur **Redémarrer ultérieurement**.




Cliquez sur Adresse IPv4 attribué par DHCP



Sélectionnez l'Ethernet0 puis cliquer droit et sélectionnez Propriétés



Sélectionnez **Protocole IPv4** puis **Propriétés**




Nous allons utiliser cette configuration :

Adresse IP : 192.168.19.101


Masque : 255.255.255.0

Passerelle par défaut : 192.168.19.2


DNS : 192.168.19.100 (l'adresse IP du domaine)




Nous allons maintenant installer le service DHCP sur ce serveur cliquez sur **Ajouter des rôles et des fonctionnalités**




Dans l'assistant cliquez sur **Suivant**




Cliquez sur **Suivant**




Cliquez sur **Suivant**




Sélectionnez **Serveur DHCP** puis cliquez sur **Ajouter des fonctionnalités**




Cliquez sur **Suivant**




Cliquez sur **Suivant**




Cliquez sur **Redémarrer automatiquement** puis **Installer**




Cliquez sur **Terminer la configuration DHCP**



Cliquez sur **Valider**




Cliquez sur **Fermer**




Dans le Gestionnaire de serveur cliquez sur **WORKGROUP**



Sélectionnez **Domaine** puis taper le nom de votre de domaine soit **brice-it.local**




Mettez le compte Administrateur du domaine puis cliquez sur **OK**




Ce message devrait s'afficher lorsque la connexion au domaine est bien effectuée


Il faudra ensuite **redémarrer la machine**.




Après avoir redémarrer l'ordinateur il faudra cliquer sur **Autre utilisateur** et ensuite se connecter avec le compte administrateur du domaine




Dans le gestionnaire de serveur sélectionnez **DHCP**




Sélectionnez votre serveur puis cliquez sur **Gestionnaire DHCP**




Sélectionnez votre serveur puis cliquez **IPv4** puis sélectionnez **Nouvelle étendue**




Cliquez sur **Suivant**




Mettez un nom à l'étendu puis cliquez **Suivant**




Plage entre 192.168.19.100 – 192.168.19.200 avec une longueur de 24 et un masque 255.255.255.0 puis cliquez sur suivant




Dans mon cas j'ai mis en place une exclusion de 192.168.19.100 à 192.168.19.120 afin de pouvoir donner des IP fixe à certaines machines en cas de besoin puis cliquez sur suivant




On laisse un bail de 8 jours par défaut puis cliquez sur **Suivant**




Nous allons configurer **les paramètres DHCP maintenant** puis cliquez sur **Suivant**




Mettre la passerelle par défaut du VMnet8 soit **192.168.19.2** pour mon cas puis cliquez **suivant**




Cliquez sur **Suivant** le nom de domaine devrait apparaître automatiquement ainsi que sont adresse IP ici on peut y entrer plusieurs IP de domaine différents




Activez l'étendue maintenant puis cliquez sur Suivant




Cliquez sur Suivant




Cliquez sur **Terminer**




Puis faites un clic gauche sur le **Serveur-WDS** et sélectionnez **Autoriser** afin d'autoriser le DHCP dans le domaine il faut impérativement utilisé le compte du domaine lors de la configuration de l'étendue




Un icône vert devrait apparaître à coté de IPv4 et IPv6



Retourner dans la configuration DNS et dans la zone de recherche sélectionnez le Serveur-WDS et mettez à jour le pointeur PTR




Le Serveur-WDS devrait apparaitre dans le pointeur (PTR)



Nom	Type	Données	Horodateur
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[6] srv-ad.brice-it.local, ho...	statique
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	srv-ad.brice-it.local.	statique
192.168.19.100	Pointeur (PTR)	SRV-AD.brice-it.local.	statique
192.168.19.101	Pointeur (PTR)	SRV-WDS2.brice-it.local.	17/06/2026 15:00:00

Bravo ! Maintenant dans un PC-CLIENT on peut voir que le DHCP est correctement configuré on obtient une adresse IP de **192.168.19.121** comme nous l'avons configuré dans le DHCP on peut aussi voir apparaitre le nom du domaine dans le **Suffixe DNS**



```
Carte Ethernet Ethernet0 :  
  
  Suffixe DNS propre à la connexion. . . : brice-it.local  
  Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::19ae:5825:4f2e:55da%13  
  Adresse IPv4. . . . . : 192.168.19.121  
  Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0  
  Passerelle par défaut. . . . . :  
  
C:\Users\PC>
```