

Criar uma máquina virtual



Ajude-me a criar uma VM de baixo custo

Ajude-me a criar uma VM otimizada para alta disponibilidade

Ajude-me a escolher o tamanho correto da VM para minha carga de trabalho

Básico Discos **Rede** Gerenciamento Monitoramento Avançado Marcas Revisar + criar

Defina a conectividade de rede da máquina virtual definindo as configurações do adaptador de rede. Você pode controlar as portas e a conectividade de entrada e saída com as regras de grupo de segurança ou usar uma solução de balanceamento de carga existente. [Saiba mais](#)

Interface de rede

Ao criar uma máquina virtual, um adaptador de rede será criado para você.

Rede virtual * ⓘ

(novo) vm-dio-vnet

[Criar novo](#)

Sub-rede * ⓘ

(novo) default (10.0.0.0/24)

IP público ⓘ

(novo) vm-dio-ip

[Criar novo](#)

Grupo de segurança de rede do adaptador de rede ⓘ

- ☐ Nenhum
☒ Básico
☐ Avançado

Portas de entrada públicas * ⓘ

- ☐ Nenhum
☒ Permitir portas selecionadas

Selecione as portas de entrada *

SSH (22)



Isso permitirá que todos os endereços IP acessem sua máquina virtual.
Isso é recomendado somente para testes. Use os controles Avançados na guia Rede para criar regras para limitar o tráfego de entrada a endereços IP conhecidos.

Excluir o IP público e a NIC quando a VM for excluída ⓘ

☐

Habilitar a rede acelerada ⓘ

☐

O provedor de recursos 'Microsoft.Network' deve ser registrado para habilitar a rede acelerada. [Saiba mais](#)

Balanceamento de carga

É possível colocar esta máquina virtual no pool de back-end de uma solução de balanceamento de carga do Azure existente. [Saiba mais](#)

Opções de balanceamento de carga ⓘ

- ☒ Nenhum
- ☐ Azure Load Balancer
Dá suporte a todo o tráfego de rede TCP/UDP, encaminhamento de porta e fluxos de saída.
- ☐ Application gateway
Balanceador de carga de tráfego da Web para HTTP/HTTPS com roteamento baseado em URL, terminação SSL, persistência de sessão e firewall do aplicativo Web.

< Anterior

Avançar: Gerenciamento >

Revisar + criar

 Enviar comentários