


YOLO模型可视化软件V1.0操作手册

YOLO模型可视化软件V1.0操作手册



补天云火鸟视频创作软件

微信扫码加群





目录

A这个软件是什么5

 A这个软件是什么5

 A这个软件是什么5

B如何分析模型结构7

 A如何分析模型结构7

 A如何分析模型结构7

C如何查看分析结果9

 A如何查看模型动态视图9

 A如何查看分析结果9

 B如何查看模型静态层次11

 A如何查看分析结果11

 C如何查看模型功能结构13

 A如何查看分析结果13

 D如何查看模型结构图像15

 A如何查看分析结果15



YOLO模型可视化软件

动态视图

静态层次

功能结构

结构图像

BUTIANYUN.COM

YOLO模型可视化软件是什么?

A这个软件是什么 | A这个软件是什么 | A这个软件是什么

YOLO模型可视化软件V1.0操作手册



YOLO模型可视化软件

分析YOLO模型内部结构，

输出以下YOLO模型可视化图表：

动态视图、

静态层次、

功能结构、

结构图像。

BUTIANYUN.COM



YOLO模型可视化软件



BUTIANYUN.COM

YOLO模型可视化软件如何分析模型结构?



打开YOLO网络结构可视化软件,

点击<模型>,

设定一个YOLO生成的PT模型。

对这个模型进行分析。

分析完成以后,

在界面上以

动态视图、

静态层次、

功能结构、


结构图像

四种形式可视化展示模型结构。

BUTIANYUN.COM



YOLO模型可视化软件



BUTIANYUN.COM

YOLO模型可视化软件如何查看模型动态视图?



一：界面操作。

YOLO模型可视化软件

在分析完模型结构以后，

在动态视图界面，

可能看不清楚。

使用键盘操作进行缩放操作：

I键：缩小视图。

O键：放大视图。

F键：完整视图。

鼠标移动到一个节点时，

界面出现工具提示，

显示该节点的属性数据。

如图所示视图中显示的是

YOLOv8目标检测模型的网络结构。

二：输入节点。

最上方的第一个节点，

是输入节点Input。

工具提示显示，

该输入节点的数据类型是float32类型，

形状是3, 1, 640, 640。

表示输入图像有3个通道，

一个批次有1个图像，

图像分辨率是640X640。

三：输出节点。

最下方的两个节点是输出节点：

output0和output1。

output0是预测的边界框bbox。

数据类型是float32，

形状是1, 64, 8400。

output1是预测的类型cls。

数据类型是float32，

形状是1, 80, 8400。

BUTIANYUN.COM



YOLO模型可视化软件



调用次序	属性	值
Conv2d: C2f_8.m.0.cv2.conv	1 名称	output_0
层 61 (1个节点)	2 操作类型	Output
BatchNorm2d: C2f_8.m.0.cv2.bn	3 输入数量	1
层 62 (1个节点)	4 输入[0]	output_0
SiLU: C2f_8.m.0.cv2.act	5 数据类型	float32[1,64,8400]
层 63 (2个节点)		
Conv2d: C2f_8.cv2.conv		
Conv2d: SPPF_9.cv1.conv		
层 64 (2个节点)		
BatchNorm2d: C2f_8.cv2.bn		
BatchNorm2d: SPPF_9.cv1.bn		
层 65 (2个节点)		
SiLU: C2f_8.cv2.act		
SiLU: SPPF_9.cv1.act		
层 66 (1个节点)		
MaxPool2d: SPPF_9.m		
层 67 (2个节点)		
Conv2d: SPPF_9.cv2.conv		
Upsample: Upsample_10		
层 68 (1个节点)		
BatchNorm2d: SPPF_9.cv2.bn		
层 69 (1个节点)		
SiLU: SPPF_9.cv2.act		
输出 (层 70)		
output_0	1 名称	output_1
output_1	2 操作类型	Output
	3 输入数量	1
	4 输入[0]	output_1
	5 数据类型	float32[1,80,8400]

BUTIANYUN.COM

YOLO模型可视化软件如何查看模型静态层次?



一：静态层次结构。

在YOLO模型可视化软件界面，

点击<层次>，

打开静态层次结构标签页。

界面按照网络调用次序显示了

YOLOv8目标检测模型的网络节点树结构。

二：输入节点。

第一个节点是输入节点。

右侧属性栏显示了该节点的各种属性。

比如：数据类型float32，

形状：3，640，640。

三：输出节点。

最后是两个输出节点。

output0是预测边界框bbox。

数据类型是float32，

形状是1，64，8400。

output1是预测类型cls。

数据类型是float32，

形状是1，80，8400。

BUTIANYUN.COM



YOLO模型可视化软件



BUTIANYUN.COM

YOLO模型可视化软件如何查看模型功能结构?



一：模型功能结构。

在YOLO模型可视化软件中，

点击<结构>，

打开功能结构标签页。

按照节点类型列出了模型节点树。

如图所示是YOLOv8目标检测模型的结构。

二：输入节点。

第一个节点是输入节点。

右侧属性栏显示了输入节点属性。

数据类型：float32。

形状：3, 640, 640。

三：输出节点。

最后是输出节点。

output0：预测的边界框bbox。

数据类型：float32。

形状：1, 64, 8400。

output1：预测的类型cls。


数据类型：float32。

形状：1, 80, 8400。

BUTIANYUN.COM



YOLO模型可视化软件



BUTIANYUN.COM

YOLO模型可视化软件如何查看模型结构图像?



一：模型结构图像。

在YOLO模型可视化软件中，

点击<图像>，

打开模型结构图像标签页。

如图所示是YOLOv8模型结构。

二：输入节点。

该图像省略了输入节点。

三：输出节点。

该图像省略了输出节点。

BUTIANYUN.COM