# El recorrido de un camión en el WMS

Quién hace qué y en qué orden · sistema nuevo (staging)

Vigilancia · Báscula · Bodega · Comercio Exterior · Facturación

**Todo empieza en Vigilancia:** el camión no existe para los demás hasta que Vigilancia registra el ingreso y escoge el **motivo**. El motivo decide por cuál recorrido va.

## A — Solo báscula

Pesar y salir. Motivo «Solo Báscula».

**1 · VIGILANCIA — Registra el ingreso**
Placa, conductor y motivo «Solo Báscula».
Vigilancia → Ingreso

→

**2 · BÁSCULA — Cobra, pesa y da el tiquete**
Toma el camión de la cola, cobra de contado y registra el peso.
**$20.000 con IVA**
Báscula → Proceso de Pesaje

→

**3 · VIGILANCIA — Registra la salida**
El camión sale de la lista y queda en el historial.
Vigilancia → Salida

**Motivo «Solo bodega»**
No pasa por báscula: va directo a Bodega y luego a la salida de Vigilancia.

## B — Descargue de importación

El camión trae mercancía y se crea el depósito.

**1 · VIGILANCIA — Registra el ingreso**
Motivo «Descargue mercancía importación».
Vigilancia → Ingreso

→

**2 · BÁSCULA — Datos, cobro y 1.er peso**
Ingreso con depósito → Importación. Carta porte, **manifiesto** (obligatorio), cliente, producto y cantidades.
**$20.000 con IVA**
**Nace el depósito y avisa a Comercio Exterior.**
Primer peso = bruto

→

AL MISMO TIEMPO

**3 · BODEGA — Recibe la mercancía**
Llegada, cantidad contada, foto y ubicación. Montacargas: horómetro y cobro.
Bodega → Recepciones / Montacargas

**3 · COMERCIO EXTERIOR — Confirma el depósito**
Asigna cliente, registra manifiesto DIAN, confirma e imprime la tarjeta.
**Nace la factura de almacenamiento.**
Comercio Exterior → Depósitos

→

**4 · BÁSCULA — 2.º peso y tiquete**
Camión vacío. El sistema calcula el neto. Bodega debe haber registrado la llegada antes.
Segundo peso = tara

→

**5 · VIGILANCIA — Registra la salida**
El camión sale de planta.
Vigilancia → Salida

⇢

**6 · COMERCIO EXTERIOR — Después: levante**
Registra el levante (valor CIF). Al cubrir toda la cantidad el depósito pasa a «Nacionalizado».
Cuando llegue el levante

## C — Cargue de un depósito

Sale mercancía nacionalizada. Motivo «Cargue mercancía importación».

**1 · VIGILANCIA — Registra el ingreso**
Motivo «Cargue mercancía importación».
Vigilancia → Ingreso

→

**2 · COMERCIO EXTERIOR — Orden y guía de salida**
Crea la orden de cargue (orden externa y camión) y emite la guía **antes** del cargue.
**Guía $15.000**
Órdenes de Cargue · Guías de Salida

→

**3 · BÁSCULA — Peso del camión vacío**
«Salida de mercancía» con esa orden. Cobra y registra el peso.
Báscula → Proceso de Pesaje

→

**4 · BODEGA — Carga la orden**
Verifica y carga las unidades. **Sin guía vigente no se carga.** El saldo del depósito baja.
Bodega → Órdenes de Cargue

→

**5 · BÁSCULA — Repesaje y tiquete**
Pesa el camión ya cargado.
Báscula → Proceso de Pesaje

→

**6 · VIGILANCIA — Registra la salida**
El camión sale de planta.
Vigilancia → Salida

## $ — Facturación

Todo cobro de A, B y C termina aquí.

**LLEGAN LOS COBROS**

- Báscula: $20.000
- Montacargas
- Guía de salida: $15.000
- Almacenamiento

→

**1 · FACTURACIÓN — Revisa la factura**
Cliente, valores y líneas correctos.
Facturación → Facturas

→

**2 · FACTURACIÓN — Asigna el N.º SIIGO**
El sistema no deja repetir un número.
Acciones → Asignar N.º SIIGO

→

**3 · FACTURACIÓN — Aprueba**
Aprobada: el N.º SIIGO ya no se cambia.

→

**4 · FACTURACIÓN — Registra el pago**
Total o parcial, con referencia.

**Mientras practican**
Todo documento inventado empieza por **PRAC-** (por ejemplo **PRAC-CP-0001**). No use estos datos para operar de verdad.

**Si algo falla o no lo entiende**
Anote la pantalla, la hora, qué hizo, qué esperaba y qué pasó, con captura si puede. Envíelo por el canal de reportes que se acordó para las pruebas.

**Avisos del sistema**
Báscula avisa a Comercio Exterior al crear el depósito. Bodega avisa si lo contado difiere de lo declarado.