
Tanıtım ve yardım rehberi

Ekranlar, düğmeler, göstergeler ve günlük kullanım

Ana ekrandan cüzdan eklemeye, ödülleri okumaya, lisans almaya ve sorunları teşhis etmeye kadar adım adım kullanım. Ekran örneklerinde demo cüzdan ve tutarlar kullanılmıştır. Android'e özgü farklar ayrı bölümde anlatılır.



Örnek veriler

İçindekiler

01	İlk kullanım	02	Üst panel ve canlı göstergeler
03	ACCEPT ve TAP ortalaması	04	Ağ ödülü grafiği
05	ROOT ve PROOF süreleri	06	Üst panel düğmeleri
07	Cüzdan kartını okumak	08	Cüzdan durumları ve AUTO
09	ACCEPT çerçevesi ve flip-flop	10	Gecikme paleti ve üst ACCEPT çubuğu
11	Cüzdan ekleme ve QR bağlantısı	12	Cüzdan yedeği ve geri yükleme
13	Menü, dil ve pencere	14	Motor ayarları ve canlı yük
15	Günlük mola ve zaman ayarları	16	Günlükler ve sorun çözme
17	Kartal ve ışık yansıması	18	Kobranın kuyruğu ve pençe eşiği
19	Lisans ve cüzdan seçimi	20	Otomatik ödeme adımları
21	Fatura durumu ve lisansın yansıması	22	Android'de görünüm ve kullanım

İlk kullanım

Eagle tek pencerede birden fazla cüzdanı izler. Başlangıçta takip etmek istediğin bir cüzdanla bütün akışı dene.



Örnek ekran · Örnek veriler · İlk kullanım

1. 1. Sürümü kontrol et

Windows'ta kapak ve menü görünümü değişebilir. Menüdeki sürüm numarası bu rehberin hangi ekranlarla eşleştiğini gösterir. Android'de sürüm başlıkta da görünür.

2. 2. Dili seç

Ana menüyü açıp Dil listesinden seç. Bu rehber Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça, Basitleştirilmiş Çince ve Endonezce sürümlerinde hazırlanmıştır.

3. 3. Cüzdanı bağla

Cüzdan ekle ile bağlantıyı başlat. QR veya bağlantı isteğini kendi Acki Nacki Wallet uygulamanda kontrol edip onayla. Cüzdan kartı ekrana gelince adını doğrula.

4. 4. Yetki ve başlatma

Kart lisanssızsa önce lisans bölümünü kullan. Sonra kartın Başlat düğmesine bas. Durum ve tap göstergesi ilerleyişi gösterir. Epoch bekleme sırasında sayaç hemen artmayabilir.

5. 5. İlk sonucu oku

ACCEPT sayacı, son gelen ödül ve günlük EPOCH tutarı farklı bilgiler verir. Ayrıntılı karşılıkları bu rehberin gösterge ve cüzdan bölümlerindedir.

Üst panel ve canlı göstergeler

Üst panel aynı anda bilgisayarın, ağın ve cüzdanların durumunu gösterir. Bir göstergenin açıklamasını görmek için fareyi üzerinde bekletin.



Örnek ekran · Örnek veriler · Üst panel ve canlı göstergeler

1. Ağ sağlığı

BeeScan sağlık endeksi, örnek saati ve veri kaynağını gösterir. Düşük değerler kırmızı, yüksek değerler yeşile yakın görünür. Veri eskirse canlı renk solar. ACCEPT ve bekleyen mesajlar kendi göstergelerinden izlenir.

2. CPU ve RAM

Cihazın ölçülen kullanım yüzdeleridir. %70 altı yeşil, %70-90 sarı, %90 üzeri kırmızıdır. Ölçüm tam %100 olduğunda gösterge, değer düşene kadar yanıp söner.

3. TPS ve zorluk

TPS, Acki Nacki ana ağındaki son 180 bloktan hesaplanan işlem hızıdır. Zorlukta E ve H, gözlenen oturumların iki zorluk değerini gösterir. Cüzdanlar farklı değer bildirirse DEĞİŞİYOR, veri yoksa çizgi görünür.

4. İki epoch saati

Üst saat günlük epoch'un, alt saat 1.000 blokluk mining epoch'unun kalan süresini tahmin eder. Blok hızına göre süre değişebilir. Saat boşsa doğrulanmış ağ verisi beklenir.

5. TOPLAM NACKL ve GÜNLÜK ÖDÜL


Toplam NACKL, izlenen cüzdanların bakiye toplamıdır. Günlük ödül, doğrulanmış günlük sınırdan beri geçmişte bulunan mining ödüllerini toplar. Yıldız kısmi toplamı, çizgi henüz hesaplanamayan toplamı belirtir.

6. SATIR KOTASI

Lisans hizmetinin gün içindeki paylaşılan satır okumasını 5.000.000 sınırıyla karşılaştırır. Gün UTC'ye göre belirlenir. Son kontrol ve verinin güncelliği, göstergenin açıklamasında yer alır.

ACCEPT ve TAP ortalaması

Bu göstergeler onay akışını ve tap aralıklarını farklı açılardan gösterir. Sonuçları cüzdan sayısı ve ölçüm kapsamıyla birlikte okuyun.



Örnek ekran · Örnek veriler · ACCEPT ve TAP ortalaması

1. Accept oranı

Geçerli mining epoch'unda gelen SDK onayları, günlük 12.000 tap sınırının altındaki AUTO cüzdan sayısına bölünür. Küçük kesir, pay ve paydayı ayrı gösterir.

2. Geç gelen onaylar

Onay, alındığı epoch'a yazılır. Önceki epoch'tan gelenler bu epoch'a eklenebilir ve oran %100'ü geçebilir.

3. Son 20 epoch

Oranın yanındaki ⋮ düğmesi tamamlanmış epoch'ları açar. Her satırda epoch numarası, kabul yüzdesi ve onay/cüzdan kesri vardır. Geçmiş boşsa henüz tamamlanmış kayıt yoktur.

4. 30 dakika üzeri

ACCEPT alanındaki küçük uyarı sayısı, 30 dakikayı aşan bekleyen ROOT ve PROOF'ları toplar. Geçerli motor raporu yoksa çizgi, rapor var ve böyle mesaj yoksa 0 görünür.

5. TAP ORT.

Tamamlandığı doğrulanan mining epoch'unda en az 30 tap yapan cüzdanların ardışık tap aralıkları ölçülür. Değer saniyedir. Yanındaki cüzdan sayısı, ölçüme giren hesapları ifade eder.

6. Ölçüm ayrıntısı

TAP ORT. üzerinde bekleyerek epoch kimliğini, ölçülen tapları ve ardışık aralık sayısını okuyun. Yıldız, ölçümün kısmi olduğunu gösterir. Doğrulanmış sonuç beklenirken çizgi görünür.

Ağ ödülü grafiği

5 dk ORT. düğmesine tıklayarak ağ düzeyindeki ödül ve alıcı geçmişini açın. Grafiğin üstündeki ayrıntı alanı seçilen dönemin değerlerini gösterir.



Örnek ekran · Örnek veriler · Ağ ödülü grafiği

1. Rozetteki NACKL

Son doğrulanmış ve tamamlanmış 1.000 blokluk dönemde pozitif ödeme alan cüzdan başına ortalama NACKL'yi gösterir. Ölçüm ödeme zamanına göre etiketlenmişse grafikte de bu esas kullanılır.

2. 5 dk, 15 dk, 1 saat

5 dk bir dönemdir. 15 dk üç, 1 saat on iki ardışık dönemi özetler. Bu adlar yaklaşık sürelerdir. Gerçek başlangıç ve bitiş zamanlarını seçili dönem kartından okuyun.

3. Son 24 saat ve çizgiler

Altın çizgi ortalama ödülü, turkuaz çizgi pozitif ödeme alan cüzdanları izler. İkisi de aynı başlangıç dönemini %0 kabul eder. Dikey eksen, o döneme göre yüzde değişimdir.

4. Grafiği inceleme


Noktanın üzerine gelerek dönemin gerçek ödülünü, alıcı sayısını ve İstanbul saatini okuyun. Sıfır ödemeli kayıtlar ayrı satırda görülebilir. Verisi eksik dönem grafikte boşluk bırakır.

5. Rozet rengi ve referans

Renk önceki tamamlanmış günlük epoch'un doğrulanmış dönem ortalamasına göre değişir. Referansın %85-115 aralığı sarı, altı kırmızı, üstü yeşildir. 262 dönemin bir bölümü okunmuşsa referans geçicidir. Yeterli veri yoksa renk nötr kalır.

ROOT ve PROOF süreleri

Üstteki ROOT veya PROOF düğmesine tıklayarak toplu ölçümü, küçük saat simgesine tıklayarak cüzdan ayrıntılarını açın.



Örnek ekran · Örnek veriler · ROOT ve PROOF süreleri

1. Ortalama süre

Süre ilk gönderimden zincirde işlenmeye kadar ölçülür. Yeniden deneme başlangıcı sıfırlamaz. Windows 1.1.3, son 5 dakikada işlenen ve süresi ölçülen mesajları ortalamaya alır.

2. Ölçüm ve kesinleşmiş

Ölçüm, geçerli süre bulunan mesaj sayısıdır. Kesinleşmiş, bu ölçümlerin içinde kesinleşme bilgisi gelen mesaj sayısıdır. Ölçüm varken kesinleşmiş sayısı 0 olabilir.

3. Bekleyen ve 30 dk üstü

Bekleyen, sonucu henüz çözülmemiş mesajları gösterir. 30 dk üstü bu grubun, ilk gönderimden beri yarım saati aşan bölümüdür. Bekleyen süreler işlenmiş mesaj ortalamasına eklenmez.

4. Süre bilinmiyor

Sonucu belirlenen bazı mesajlarda zincirde işlenme anı bilinmeyebilir. Bunlar ayrı sayılır ve ortalamaya dahil edilmez. Kullanılabilir örnek yoksa ROOT veya PROOF kutusunda çizgi kalır.

5. Cüzdan bazında saat simgesi

Saat simgesi, her cüzdan için son işlenen ROOT ve PROOF süresini ve varsa bekleyen mesajın yaşını ayrı sütunlarda gösterir. Bekleyen sütunu, geçerliliği süren mesajları gösterir.

6. Renk ve motor verisi

Sürelerin rengi hızlıda yeşile, yavaşta kırmızıya yaklaşır. Motor verisi bekleniyor yazarsa canlı rapor henüz yoktur. Aynı anda son işlenen, bekleyen ve günlük ödül bilgileri farklı zamanlara ait olabilir.

Üst panel düğmeleri

Pencerenin üst iki satırındaki kumandalar, cüzdan listesini ve Eagle penceresini yönetir. Fareyi üzerinde tutarak düğmenin adını görebilirsin.



Örnek ekran · Örnek veriler · Üst panel düğmeleri

1. Sol CAPPA simgesi ve kartal

Yuvarlak CAPPA simgesi ana menüyü açar. Windows'ta kartalın gövdesi fiyat listesine gider. Baş bölgesinin tıklama işlevi animasyon bölümünde anlatılır.

2. Yeşil küre ve ÇALIŞAN

Yeşil küre uygun cüzdanlar için Tümünü başlat isteği verir. Hazırlık sırasında hazır/toplam veya geri sayım görünebilir. ÇALIŞAN 8/10, o anda listelenen 10 cüzdandan 8'inin çalışma durumunda sayıldığını gösterir.

3. Kırmızı küre ve SEVİYE

Kırmızı küre Tümünü durdur komutunu verir ve bekleyen toplu başlatma isteğini keser. SEVİYE küçük düğmesi cüzdan kartlarının seviye sıralamasını açar veya kapatır.

4. Cüzdan +, LOG ve BACKUP

Cüzdan + bağlantı panelini açar. Üç çizgili LOG günlüğü açar. BACKUP şifreli yedek alma ve yedeği geri yükleme ekranıdır. Günlük ile yedek farklı dosyalardır.

5. Tema ◈ ve pencere


◈ tema panelini açar. Çizgi küçültür, kare pencereyi büyütür veya önceki boyuta getirir, aşağı ok tepsiye gizler. Kapatma düğmesi onay isteyebilir. Tepsiden çıkış uygulama oturumunu sonlandırır.

6. ROOT, PROOF, saat ve grafikler

ROOT ve PROOF kendi süre panellerini açar. Yanlarındaki saat cüzdan bazında süreleri açar. ACCEPT ve 5m AVG kartları geçmiş ve ağ ödülü ayrıntılarını gösterir. İlk panelde görünen çizgi, değer henüz hazır değil anlamına gelir.

Cüzdan kartını okumak

Her kart bir kayıtlı cüzdana aittir. Kartta zincirden okunan değerler, yerel oturum sayaçları ve dört işlem düğmesi bulunur. Bir alanın ayrıntısı için fareyi üzerinde bekletin.



Örnek ekran · Örnek veriler · Cüzdan kartını okumak

1. Ad, bakiye ve L seviyesi

Uzun adlar kısaltılır, tam ad üzerine gelince görünür. NACKL bakiyesinin kartta yalnızca tam kısmı gösterilir. L42, MamaBoard seviyesinin 42 olduğunu belirtir. Üç nokta yükleme, çizgi ise seviyenin alınamadığı anlamına gelir.

2. EPOCH ve son gelen ödül

EPOCH, doğrulanmış günlük başlangıçtan sonra okunan mining ödüllerinin toplamıdır. Yıldız kısmi toplamı, çizgi toplamın henüz hesaplanamadığını gösterir. Alttaki tutar ve saat son ödüle aittir. İki veri ayrı güncellenir.

3. Yeşil ve kırmızı sonuç sayıları

Yeşil sayı ACCEPT, kırmızı sayı REJECT olarak kaydedilmiş oturumları sayar. Yeşil çerçeve bu epoch'un kabulünü, mavi ve diğer tonlar gecikmeli kabulü, kırmızı çerçeve reddi gösterir. Birleşik çerçeve bu epoch'un kabulünü de içerir.

4. Tap sayıları ve alt çubuk

Büyük EPOCH TAP sayısı günlük zincir sayacıdır. Yanındaki küçük sayaç yereldeki oturuma aittir. Zincirde doğrulanan sayı farklı ve pozitifse ikinci değer olarak gösterilir. Alt çubuk yerel oturumun hedefe ilerlemesini gösterir.

5. ▶, ■, ↻ ve ×


▶ cüzdanı başlatır. ■ durdurur. Durdurduktan sonra ↻ ile bağlantıyı yenileyebilir veya × ile profili kaldırabilirsiniz. Kaldırma, onaydan sonra yalnızca Eagle'daki kayıtlı profili siler.

6. Seçim ve sıralama

Karta tıklamak onu seçer. ÇALIŞAN göstergesinin altındaki SEVİYE düğmesi MamaBoard sırasını açar. Normal sırada Windows'ta önce AUTO açık olanlar, ardından çalışanlar ve yüksek bakiye gelir. Menüde sütun başına cüzdan sayısını ayarlayabilirsiniz.

Cüzdan durumları ve AUTO

Karttaki kısa durum cüzdanın o anda hangi aşamada olduğunu gösterir. Tam durum için etikete gelin. Bir cüzdan çalışıyor sayılırken ağdan veya epoch geçişinden yanıt bekleyebilir.



Örnek ekran · Örnek veriler · Cüzdan durumları ve AUTO

1. AUTO, START ve HOLD

AUTO, cüzdanın toplu başlatmaya dahil edilmesini belirler. Tek cüzdanı ▶ ile başlatabilirsiniz. HOLD beklemeye alınmış veya AUTO dışındaki cüzdanda görülebilir. Sürdürmek için uygun olduğunda ▶ düğmesini kullanın.

2. QUEUED, READ ve SDK WAIT

QUEUED, sırada beklediğini gösterir. READ, bağlantı ve cüzdan bilgisi okumasıdır. SDK WAIT, SDK işleminin veya önceki oturumun kapanmasının beklendiğini gösterir. READ ERR veya RETRY görünürse yeniden okuma denenebilir.

3. PRE CHECK, PREMINE ve TAP READY

PRE CHECK hazırlık kontrolüdür. PREMINE hazırlık aşamasında tap ilerlemesi görülebilir. TAP READY, tap hazırlığının tamamlanıp uygun aşamanın beklendiğini gösterir. Bu durumlar ödül onayı sayılmaz.

4. MINING, ROOT, PROOF ve RESULT

MINING oturumun tap aşamasını, ROOT ve PROOF gönderim sürecini gösterir. FINAL veya RESULT, işlemin kapanmasını ya da sonucun gelmesini bekler. CHECK, sonucu henüz kesinleşmeyen oturumda görülebilir.

5. EPOCH, WAIT ve DAY CAP

EPOCH, yeni mini-epoch beklenirken görünür. WAIT genel beklemedir. DAY CAP, günlük tap sınırına ulaştıktan sonra yeni günlük epoch beklendiğini gösterir. Zaman çizelgesini üst sayaçlarla kontrol edin.

6. Sonuç, bağlantı ve lisans

ACCEPT kabul, REJECT ret, ERR hata bildirir. REC toparlanma, NEEDS RECONNECT bağlantı onayı ihtiyacı, BLOCKED engel anlamına gelir. LİSANSSIZ görülen cüzdanın mining yetkisi yoktur. Kart ve log birlikte ilk kontrol noktasıdır.

ACCEPT çerçevesi ve flip-flop

Kartın dış renkli çerçevesi, SDK'dan gelen cüzdan sonucu içindir. Alt tap çizgisi yerel ilerlemeyi, üst ACCEPT çubuğu ise uygulamanın genel oranını gösterir.



Örnek ekran · Örnek veriler · ACCEPT çerçevesi ve flip-flop

1. Yeşil çerçeve

Gelen ACCEPT, olay alındığındaki doğrulanmış mini-epoch'un oturumuna aitse sabit yeşil olur. Gecikmeli bir ACCEPT varsa yeşil, eski sonucun rengiyle dönüşümlü görünebilir.

2. Gecikmeli ACCEPT rengi

Oturumun mini-epoch'u ile onayın geldiği doğrulanmış mini-epoch arasındaki fark paleti seçer. Bir önceki epoch gök mavisiyle gösterilir. Önceki oturuma ait olduğu bilinen ancak gecikmesi ölçülemeyen sonuçta da varsayılan gök mavisi kullanılabilir.

3. Flip-flop · iki sonuç, iki renk

Aynı görüntüleme aralığında bu mini-epoch'un ACCEPT'i ve geçmişten bir ACCEPT birlikte geldiyse yeşil ve gecikme rengi birer saniye görünür. Döngü iki saniyedir. Gecikmeli onayın gelişi yeşil kaydı silmez.

4. Kırmızı ve nötr çerçeve

Son gözlenen SDK sonucu REJECT ise doğrulanmış mini-epoch'ta kırmızı görünür. Sonraki bir kabul çerçeveyi güncelleyebilir. Doğrulanmış yeni mini-epoch'ta kaydedilen çerçeve işaretleri sıfırlanır. Nötr durumda kart, normal stilini kullanır.

5. Nabız ve kutlama

Beş veya daha fazla mini-epoch geciken kabulde sistem hareketi azaltmayı istemiyorsa kenarlık hızlı bir parlaklık nabzı gösterebilir. Açık animasyon ayarında görülen kabul parlaması ve kutlama geçici efektlerdir.

Gecikme paleti ve üst ACCEPT çubuğu

Gecikme, onayın geldiği doğrulanmış mini-epoch ile oturumun mini-epoch'u arasındaki farktır. Son onay gecikmesiyle toplam ACCEPT oranı farklı şeyleri ölçer.



Örnek ekran · Örnek veriler · Gecikme paleti ve üst ACCEPT çubuğu

1. 1-4 mini-epoch gecikme

1 gök mavisi, 2 açık lavanta, 3 sarı, 4 kehribar. Ton, ödemenin miktarına göre değişmez.

2. 5-10 ve üzeri mini-epoch

5 açık turkuaz, 6 mavi-mor, 7 limon yeşili, 8 mor, 9 buz mavisi, 10 ve üstü petrol turkuazı. Bu grupta çerçeve parlaklığı nabız atabilir.

3. Örnek · iki kabul

100 numaralı mini-epoch'ta 100'e ait bir ACCEPT ve 98'e ait bir ACCEPT gelirse kart yeşil ile açık lavanta arasında değişir. Oran çubuğu iki sonucu da geliş epoch'u olan 100'e ekler.

4. Üst çubuğun rengi ve dolgusu


Üst ACCEPT göstergesi oran yükseldikçe kırmızıdan sarıya ve yeşile doğru renk değiştirir. Dolgu %100'de sona erer. Yüzde, gelen onay adedi uygun AUTO cüzdan sayısını geçtiğinde %100'ü aşabilir.

5. Geçmişteki epoch renkleri

Üst çubuktaki üç nokta son 20 tamamlanmış mini-epoch'u açar. Renkli epoch numaraları listenin en yeni satıra göre sırasını gösterir. Yanında yüzde ve onay sayısı/cüzdan sayısı okunur.

Cüzdan ekleme ve QR bağlantısı

Resmî Acki Nacki Wallet'ta vereceğiniz mining izni, Eagle'daki cüzdan profiliyle eşleştirilir.



Örnek ekran · Örnek veriler · Cüzdan ekleme ve QR bağlantısı

1. 1 · Cüzdanı seçin

Üstteki cüzdan ekleme simgesini açın. AN Wallet hesap adını yazın ve CÜZDAN QR'I EKLE'ye basın. Kayıtlı cüzdan için karttaki ↻ seçeneğini kullanın.

2. 2 · QR veya bağlantı

Ekrandaki adı kontrol edin. Kodu, doğru cüzdanın açık olduğu AN Wallet ile tarayın. Bağlantıyı kopyala seçeneğiyle aynı isteği doğru cihazda açabilirsiniz.

3. 3 · Onay ve zincir kontrolü

Wallet'ta isteği kontrol edip mining anahtarını onaylayın. Eagle cüzdan adresini ve anahtarın zincirde görünmesini bekler. Kart önce bekleme durumuyla açılabilir.

4. Yeniden bağlanma ve doğrulama

Cüzdanı durdurun, ↻ ile bağlantı panelini açın. Mining anahtarını doğrula açıkken Eagle zincirdeki bağlantıyı kontrol eder. Yeni isteği Wallet'taki doğru cüzdanla tamamlayın.

5. Başlatma ve izin


Bağlantı hazır olunca kartta başlatma açılır. Geçerli mining izni olan cüzdanı ▶ ile başlatın. Toplu başlatma için uygun kartlarda AUTO'yu açın. İlk tap bir sonraki mini-epoch'u bekleyebilir.

6. Onay görünmezse

AN Wallet'ta doğru cüzdanın seçili olduğunu ve isteği onayladığınızı kontrol edin. Eagle'da kart durumuna ve Loglar'daki AUTH/WAITING satırlarına bakın.

Cüzdan yedeği ve geri yükleme

BACKUP paneli, kayıtlı cüzdanları şifreli bir .cappacki dosyasına alır ve mevcut bir Miner yedeğini içe aktarır.



Örnek ekran · Örnek veriler · Cüzdan yedeği ve geri yükleme

1. 1 · Tüm cüzdanları yükleyin

Kartların açılmasını bekleyin. Bir cüzdanın kimlik bilgileri okunamıyorsa Eagle eksik bir yedek oluşturmayı engeller. Tüm kayıtlar yüklenince tekrar deneyin.

2. 2 · Şifreli dışa aktarım

BACKUP içinden .cappacki Yedeği Oluştur'u açın. 8-1024 karakterlik parolayı iki kez girip Yedeği kaydet'i seçin.

3. 3 · Dosyayı kaydedip doğrulayın

Konum ve yeni dosya adı seçin. Başarı mesajı, doğrulanan dosyanın yolunu gösterir. Var olan yedek korunur. Parolayı ayrı bir yerde saklayın.

4. 4 · Yedeği içe aktarın

Mining'i durdurun, motorların kapanmasını bekleyin ve açık QR işlemini tamamlayın. Cüzdan Yedeği İçe Aktar'dan .cappacki dosyasını seçip parolasını girin.

5. Birleştirme ve yinelenen adlar

Miner adresi veya açık anahtar eşleşirse Eagle profili günceller. Farklı cüzdanda aynı ad varsa bir ek kullanabilir. Loglar, eklenen ve güncellenen kayıtları sayar.

6. Yedek türü ve parola

Eagle'ın mining anahtarlarını içeren Miner yedeğini kullanın. CAPPA Boost yedeği bu anahtarları içermez. Unutulan yedek parolası kurtarılamaz. Yüklemeden sonra kartları ve lisansları kontrol edin.

Menü, dil ve pencere

Sol üstteki CAPPA logosu uygulama menüsünü açar. Sağ üstte Windows pencere kontrolleri, tema düğmesi ve yedek kısayolu bulunur.



Örnek ekran · Örnek veriler · Menü, dil ve pencere

1. Sürüm ve iletişim

Üst satır sürümü gösterir. İletişim kartında CAPPA Telegram hesabı, Acki Nacki cüzdan adı, web sitesi ve GitHub bağlantısı bulunur.

2. Lisans kartı ve fiyat listesi

Lisans kartı yetkiyi, cüzdan sayısını ve varsa bitişi gösterir. Yönet düğmesi lisans ekranını, kartal görseli fiyat listesini açar.

3. Ağdaki cüzdan sayısı

Acki Nacki ağ kartı ağ genelindeki cüzdan toplamını verir. Kendi listen ve çalışan cüzdanların ayrı sayaçlarda gösterilir.

4. Sütunlar ve dil


Sütun başına 1-25 kart seçebilirsin. Kartlar yukarıdan aşağı dizilir. Fazlası beşinci sütunda devam eder. Dil seçeneği arayüz dilini değiştirir.

5. Tema ve pencere düğmeleri

◈ sekiz temayı açar. Küçült ve büyüt pencereyi değiştirir. ▾ tepsiye gizler. X kapatmayı onaylatır. F11 tam ekranı açar veya kapatır.

Motor ayarları ve canlı yük

Motor sayısı, Eagle'ın çalıştıracağı ayrı işlem sayısını belirler. Bir motor birden çok cüzdanı yönetebilir.



Örnek ekran · Örnek veriler · Motor ayarları ve canlı yük

1. MANUAL / Motor sayısı

Bu sürümde 1-8 arasında elle seçim yapılır. Varsayılan 4'tür. Kaç cüzdanın mining yapabildiğini cüzdan lisansı ve uygunluk belirler.

2. Çalışan motor / Hedef

İlk sayı çalışan motorları, 8 üst sınırı gösterir. Hedef farklıysa geçiş uyarısı görünür. Başlangıçta motorlar sırayla hazırlanabilir.

3. E1, E2 ve yük ayrıntısı

E1 gibi bir etikette ilk değer hesaplayan, ikincisi motora atanmış cüzdan sayısıdır. Üzerine gelince açık oturum, okuma kuyruğu, bekleyen iş ve yavaş yanıt görünür.

4. Uygula ve yeniden başlat

Seçim önce taslak olarak durur. Uygula ve ardından onay düğmesi Eagle'ı kapatıp yeniden açar. İptal taslağı siler. Başarısız yeniden başlatma uyarı verir.

5. Motor sayısını karşılaştırma

Aynı cüzdan grubunda birkaç mini epoch boyunca CPU, RAM, TAP ortalaması ve çalışan cüzdan sayısını birlikte karşılaştır.

Günlük mola ve zaman ayarları

Günlük mola, resmî günlük epoch değişiminde uygulanır. Menü, mola sürerken işe devam edilecek saati gösterir.



Örnek ekran · Örnek veriler · Günlük mola ve zaman ayarları

1. Aç / Kapat

Açmak bir sonraki günlük değişimi bekler. Devam eden molayı kapatırsan Eagle uygun cüzdanları tekrar başlatmayı dener.

2. Gecikme

Mola başladıktan sonra 2-12 saat bekler. Örneğin 2 saat seçili ve mola 06.20'de başlarsa hedef 08.20'dir.

3. Yerel saat

Seçtiğin saat bilgisayarın yerel saatine göre yorumlanır. Saat o gün geçtiyse hedef ertesi gündür. Mola sürerken zaman türü ve saat alanı kilitlenir.

4. ROOT ve PROOF tekrar aralığı


İki işlem için ortak 1, 2, 3, 4, 5 veya 10 saniye seçilir. Yeni oturumlarda geçerlidir. Ağ kontrolleri tekrarın daha geç yapılmasına yol açabilir.

5. Gizli ayar

☺

Günlükler ve sorun çözme

☰ Loglar panelini açar. Olay saatleri, motor ve cüzdan durumunu sorun yaşandığı anda karşılaştırmayı kolaylaştırır.



Örnek ekran · Örnek veriler · Günlükler ve sorun çözme

1. Zaman damgası ve kayıt sayısı

Üstte görünen satır sayısı paneldeki kayıtlardır. Her satırda saat ve mesaj vardır. Destek için cüzdan adını ve sorunun saatini not et.

2. Logu kaydet

Geçerli çalıştırmanın tanılama metnini ve varsa motor kayıtlarını tarihli CAPPA-Eagle-Diagnostics-Log dosyasına yazar. Eski kayıtlar kapasite nedeniyle düşmüş olabilir.

3. Log klasörünü aç / Logu temizle

Klasör düğmesi İndirilenler'i açar. Temizle uygulamanın ekrandaki günlük tamponunu sıfırlar. İncelenecek hata varsa önce dışa aktar.

4. ENGINE QUEUED uzun sürerse

Çalışan motor ile hedefi, cüzdanın lisansını ve bağlantı durumunu kontrol et. Sorun sürerse bu sırada oluşan ENGINE kayıtlarını kaydet.

5. EPOCH WAIT, HOLD ve LİSANSSIZ


EPOCH WAIT için mini epoch saatini izle. HOLD için manuel durdurma ve günlük mola durumunu kontrol et. LİSANSSIZ için cüzdanın geçerli yetkisini kontrol et.

6. Günlük ödül boş görünürse

EPOCH çizgisi, doğrulanmış günlük toplamın henüz bulunmadığını gösterir. Son ödül ayrı görünebilir. Gecikme sürerse DAILY REWARD satırlarını kaydet.

Kartal ve ışık yansıması

Windows üst panelindeki kartal fiyat listesini açar. Baş bölgesindeki hızlı tıklamalar görünümü, kobranın başındaki hızlı tıklamalar ise ışığı değiştirir.



Örnek ekran · Örnek veriler · Kartal ve ışık yansıması

1. Kanat ve gövde

Kanat veya gövdeye bir kez tıklayın. Lisans fiyat listesi açılır. Kartalın başı ayrı tıklama alanıdır. Dıştaki şeffaf boşluk fiyat listesini açmaz.

2. Kartal başı: 5 tık

Başın üzerine üç saniye içinde beş kez tıklayın. Altın kartal, beyaz başlı koyu renkli kartala geçer. Aynı hareket elle seçilen görünümü geri değiştirir. Beş tık tamamlanmazsa yeni seri sayılır.

3. İmleç ve seçim alanı

Kartalın başında fare imleci ok olarak kalır. Başta tek tık fiyat penceresini açmaz. Baş serisi sırasında kanada ya da gövdeye tıklamak seriyi sıfırlar ve fiyat listesini açar.

4. Kobra başı: 5 tık

Kobranın görünen yüzüne üç saniye içinde beş kez tıklayın. Kartalın ve CAPPA Eagle yazısının ortak ışık geçişi açılır veya kapanır. Bu tercih sonraki açılış için kaydedilir. Windows 1.1.3'te genel efektler açık gelir. Bu tıklama yalnızca ışığı değiştirir. Sistemde azaltılmış hareket seçiliyse ışık efekti gizlenebilir.

5. Işık neden yavaşlar?


Işık geçişi BeeScan ağ sağlığı düştükçe logaritmik olarak yavaşlar. Doğrulanmış %100'de geçiş yaklaşık 2,4 s, %0'da 26,4 s sürer. Eksik, eski veya hatalı ölçümde 4,8 s varsayılanı kullanılır.

6. Görünüm önceliği

Kuyruk pençeye yakınken kartal koyu kalabilir. Beş tıkla altına dönmüyorsa kuyruğun geri çekilmesini bekleyin. Elle kartal ve kuyruk rengi pencere durumuna aittir. Işık tercihi ayrıca saklanır.

Kobranın kuyruğu ve pençe eşiği

Kuyruk, ROOT ve PROOF kutularındaki süreleri tek bir görselde birleştirir. Ölçüm değiştiğinde kuyruk uzunluğu da değişir.



Örnek ekran · Örnek veriler · Kobranın kuyruğu ve pençe eşiği

1. Kuyruk neden uzar?

ROOT ve PROOF ortalamaları, kutularda görüldüğü gibi saniyeye yuvarlanıp toplanır. Örneğin 00:42 + 01:04 = 01:46'lık kuyruk ölçeğidir. Bir süre eksikse eldeki süre çizilir ve açıklama eksik ölçümü belirtir. İkisi de boşsa uzayan bölüm görünmez.

2. Altı dakika ve sarılma

Toplam süre 6 dakikaya yaklaşırken kuyruk pençeye doğru uzar. 6 dakikada pençeye ulaşır. Daha yüksek toplamda çizgi kartalın çevresine dolanır ve uzama giderek yumuşar. AKTİF cüzdan sayısı veya tek başına bekleyen mesaj sayısı bu uzunluğu belirlemez.

3. Otomatik renk geçişi

Kuyruk ucu pençeye yaklaşık 6,5 mm ekran ölçüsü kadar yaklaşınca beyaz başlı koyu kartal görünür. Pencere boyutu değiştiğinde çizim pençenin yeni konumuna hizalanır.

4. Beşiktaş arması

Kuyruk pençeye değdiğinde koyu kartalın boynuna kırmızı tasmalı cam görünümlü arma asılır. Kuyruk daha da uzayıp etrafına dolanırken arma görünür kalır.

5. Geri çekilme


Kısalma başladığında arma hemen kaybolmaz. Kuyruk yaklaşma sınırının dışına döndüğünde arma kalkar. Kartalın otomatik koyu görünümü de biter. Elle koyu görünüm seçiliyse kartal koyu kalır.

6. Kobra boynu: 5 tık

Kobra başının hemen altındaki boyuna üç saniye içinde beş kez tıklayın. Desen sırasıyla sarı-siyah, sarı-kırmızı, sarı-lacivert ve yeniden sarı-siyah olur. İmleç ok olarak kalır. Bu tıklama sadece deseni değiştirir.


Lisans ve cüzdan seçimi

Ana menüdeki Lisans kartından Abonelik / ödeme ekranını aç. Otomatik alım, seçtiğin cüzdan adlarına uygulanır.



Örnek ekran · Örnek veriler · Lisans ve cüzdan seçimi

30 günlük taban ücret / cüzdan



1. Etkin lisanslar

Lisans kartı geçerli kapsamı özetler. Cüzdanlar farklı günlerde bitebilir. Tek cüzdanın lisansı biterse diğer geçerli cüzdanlar çalışabilir. Eski cihaz lisansı varsa kapsamını ayrı değerlendir.

2. Seçim kutuları

Her kutu bir cüzdanı siparişe ekler veya çıkarır. Windows'ta Tümünü seç / Tüm seçimi kaldır düğmesi listenin tamamını değiştirir. Sayaç seçili cüzdan sayısını gösterir.

3. Para birimi ve süre

NACKL veya SHELL seç. Otomatik alım 30, 60 ve 90 gündür. Sunucu bir cüzdanın kalan süresine göre yenilemeyi reddedebilir. Önceki faturanın para birimi ve süresi sabittir.

4. Fiyat listesi ve hesap


Windows'ta kartal görselinin gövdesi fiyat listesini açar. Ücret cüzdanın MB seviye aralığına ve süreye göre hesaplanır. Birden fazla cüzdanın tutarları toplanır. Ödeme için faturadaki kesin tutarı kullan.

5. Manuel lisans

Manuel lisans için isimleri kopyala düğmesi seçili cüzdan adlarını panoya alır. Bunları CAPPA'ya ilet. Yetki cüzdan adına işlenince uygulama sunucudan durumunu alır.

Otomatik ödeme adımları

Tek fatura üzerinden ilerle. Ödeme ekranındaki örnek tutarlar tanıtım içindir.



Örnek ekran · Örnek veriler · Otomatik ödeme adımları

1. Ödemeyi hazırla

Seçimi tamamlayıp Ödemeyi hazırla'ya bas. Sunucu kesin tutarı oluşturunca alıcı, tutar, para birimi ve süre görünür. Seçimi faturadaki cüzdan listesiyle karşılaştır.

2. Kesin tutar

Ekrandaki iki ondalıklı kesin tutarı, gösterilen token türünde ve süre kapanmadan gönder. Ödeme alıcısı cappa ise gönderen farklı bir cüzdan olmalı.

3. Ödemeyi yaptım

Transferi gönderdikten sonra Ödemeyi yaptım, lisansı işle'ye bas. Sunucu zincir kaydını kontrol eder. Onay birkaç dakika sürebilir ve ağ gecikmesi uzatabilir.

4. Bekleyen ve iptal edilen fatura


İptal isteği, ödemenin gelmediği doğrulanana kadar faturayı kilitli bırakabilir. Ödeme işareti görülmüşse iptal kapanabilir. Süre sıfıra inmiş olsa da zincir doğrulaması devam edebilir.

5. Onay ve yeni sipariş

Onay mesajı lisansın işlendiğini bildirir. Fatura ödemesiz kesin kapandıysa Yeni sipariş ile devam edebilirsin. Öncekine ödeme gönderdiysen tekrar göndermeden önce fatura durumunu ve işlem kaydını kontrol et.

Fatura durumu ve lisansın yansıması

Aynı fatura ekranda önce beklemede, sonra onaylandı veya ödemesiz kapandı olarak görünebilir. Aşağıdaki örnekler bekleme ve başarılı onay durumlarını gösterir.



Örnek ekran · Örnek veriler · Fatura durumu ve lisansın yansıması

1. Fatura geçmişi ve yeniden açma

Ödeme ekranını yeniden açınca bekleyen fatura geri yüklenebilir. Fatura geçmişi okunamıyorsa yeniden dene ve mevcut faturanın durumu gelene kadar yeni transfer yapma.

2. Onay ve lisans süresi

Ödeme onayı faturanın sonucudur. Bir cüzdanın güncel lisans bitişi ayrıca değişebilir. Örneğin CAPPA operatörü bitişi daha sonra güncelleyebilir. Son yetkiyi cüzdanın lisans durumundan oku.

3. Önbellek ve yeniden sorgu


Windows 1.1.3 etkin cüzdan lisansını başarılı sorgudan sonra 24 saate kadar saklar. Kayıtlı bitiş daha erkense o zaman dikkate alınır. Ödeme onayı taze sorgu tetikleyebilir. Normal sürümdeki bu davranış dışarıdan yapılan değişikliğin karta geç yansımasını açıklayabilir.

4. Yetki bittiğinde

Süresi biten cüzdan LİSANSSIZ gösterebilir. Uygulama yetki kaybını işlediğinde o cüzdanın mining'i durabilir. Diğer geçerli cüzdanlar çalışmaya devam edebilir.

Android’de görünüm ve kullanım

Bu bölüm yayımdaki Android 1.0.94 / 6000030 içindir. Mobil arayüzde düğmeler ve kartlar dar ekrana göre yerleşir.



Örnek ekran · Örnek veriler · Android’de görünüm ve kullanım

1. Ana ekran

Sürüm üst başlıkta görünür. Ağ, sayaç ve ödül göstergeleri mobil yerleşime taşınır. Cüzdan kartındaki start, stop ve yeniden bağlama işlemlerini ilgili cüzdanda kullan.

2. Abonelik / ödeme

Android aynı sunucudan seviye bazlı teklif alır. Bu APK içinde fiyat resmi bulunmuyor. Ekranda görünse bile 120, 150 ve 180 günlük otomatik süreler reddedilir. 30, 60 veya 90 gün seç.

3. İndirim alanı

Bu Android sürümünde eski indirim kodu alanı hâlâ görünür. Kod elinde yoksa boş bırak. Geçersiz kod ile para gönderme, oluşan faturadaki tutarı esas al.

4. Ekran kapalıyken

Arka planda çalışma durumunu bildirim ve cüzdan kartından izle. Android’in uygulamayı zorla durdurması veya üreticinin pil kısıtlaması çalışma oturumunu kesebilir. Uygulamaya dönüp son tap ve zaman damgasına bak.

5. Bağlantı ve sürüm

QR onayında doğru cüzdanı kontrol et ve Eagle’a geri dön. Kurulum ve dağıtım sayfasında 1.0.94 ile 6000030 numaralarını karşılaştır. Masaüstü motor menüsü ve sistem tepsisi Windows’a aittir.