Ubuntu下开启SSH登录功能

判断是否安装ssh服务:

ps -e|grep ssh

安装ssh-client

sudo apt-get install openssh-client

```
root@tin-ubuntu:/home/tin# sudo apt-get install openssh-client
正在读取软件包列表... 完成
正在读取状态信息... 完成
openssh-client 已经是最新版 (1:7.2p2-4ubuntu2.2)。
下列软件包是自动安装的并且现在不需要了:
gyp libenca0 libguess1 libjs-inherits libjs-node-uuid libjs-underscore
librubberband2v5 libsdl2-2.0-0 libsndio6.1 libuv1 libuv1-dev libva-wayland1
libva-x11-1 linux-headers-4.8.0-36 linux-headers-4.8.0-36-generic
linux-image-4.8.0-36-generic linux-image-extra-4.8.0-36-generic mpv rtmpdump
snap-confine youtube-dl
使用'sudo apt autoremove'来卸载它(它们)。
升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 37 个软件包未被升
```

安装ssh-server

sudo apt-get install openssh-server

```
root@tin-ubuntu:/home/tin# sudo apt-get install openssh-server
正在读取软件包列表...完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息...完成
下列软件包是自动安装的并且现在不需要了:
gyp libenca0 libguess1 libjs-inherits libjs-node-uuid libjs-underscore
librubberband2v5 libsdl2-2.0-0 libsndio6.1 libuv1 libuv1-dev libva-wayland1
libva-x11-1 linux-headers-4.8.0-36 linux-headers-4.8.0-36-generic
linux-image-4.8.0-36-generic linux-image-extra-4.8.0-36-generic mpv rtmpdump
snap-confine youtube-dl
使用'sudo apt autoremove'来卸载它(它们)。
将会同时安装下列软件:
ncurses-term openssh-sftp-server ssh-import-id
建议安装:
rssh molly-guard monkeysphere
下列【新】软件包将被安装:
ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server ssh-import-id
升级。
需要下载 636 kB 的归档。
解压缩后会消耗 5,145 kB 的额外空间。
您希望继续执行吗? [Y/n]
```

此处选择Y继续安装

启动服务

sudo /etc/init.d/ssh start

root@tin-ubuntu:/home/tin# sudo /etc/init.d/ssh start
[ok] Starting ssh (via systemctl): ssh.service.

SSH服务默认的端口是22,可以修改

sudo gedit /etc/ssh/sshd_config

gedit命令只能在可视化界面使用,通过ssh连接可以使用vim

修改后重启

sudo /etc/init.d/ssh restart

END