

	Digital Net Solutions GAV	GAV Tracking 4.0
	Versión: 9400	13 de noviembre de 2025
	Elaboración: Samuel Del Angel	Revisión: Daniel Resendiz

Reglas de autenticación

Historial de versiones

Versión	Notas y cambios	Fecha
4.0.9400	Creación de primera versión	13 de noviembre de 2025

Objetivo

El propósito de esta hoja de trabajo es brindar una guía sobre como es que se manejan las reglas de autenticación para el uso de las herramientas de los dispositivos, así como sus herramientas.

Beneficios

Tendrás el control sobre como realizar la autenticación en los dispositivos, así como realizar la configuración de acceso a las aplicaciones móviles.

Requisitos previos

- Planificación:**
Se te recomienda planificar los cambios o en su caso avisar de los cambios que se verán efectuados ya que al hacer los cambios en el Administrador de Gav Tracking se verán afectados los dispositivos.

Desarrollo y configuración

Pasos de configuración

Paso Nº	Descripción del Procedimiento	Completado ✓
1	Ingresa al Administrador de GAV Tracking , dentro del administrador ingresa al menú General → Configuración General → en la pestaña Autenticación .	
2	Aquí están todas las configuraciones que puedes aplicar, están dividas en secciones para una mejor identificación de los cambios a efectuar y que es lo que van a afectar.	

Acceso al Administrador y Asistente de configuración

Aquí puedes configurar el Acceso al administrador y Asistente de configuración, te muestra dos opciones de configuración

3

Permitir el acceso con clave temporal enviada por correo para usuarios en la nube	Como la instalación de componentes y el uso del Administrador no soportan autenticación en la nube, con esta casilla puedes mandar una clave temporal por correo a modo de contraseña para entrar con tu cuenta de la nube. En el caso del Administrador, puedes abrirlo desde la consola web así que no es estrictamente necesaria esta función, pero sigue siendo una opción.
Aplicar el control de acceso a este servidor como estación de trabajo	Solo es para servicios On Premises. Al habilitar esta casilla, cada vez que ingreses al Administrador de GAV Tracking desde el servidor, se solicitará el usuario y contraseña como si fuera una estación de trabajo. Esto es útil para proteger la configuración aún siendo el servidor. Solo ten cuidado, porque si lo habilitas y pierdes el acceso administrativo no hay manera de recuperar el acceso. Habría que borrar todo el sistema.

Modo de acceso dispositivos

Configura como es que los usuarios al interactuar con los dispositivos van a acceder a ellos, toma en cuenta que la configuración de acceso debe coincidir con la de los usuarios.

4

PIN, Usuario / Contraseña o tarjeta	Esta la opción de acceso mas completa ya que abarca todas las posibilidades. Si es usuario cuenta con PIN podrá acceder con él, si no cuenta le dará la opción para poder hacer uso de usuario y contraseña, o si lo tienes así configurado en GAV Tracking con su tarjeta de acceso. Esta última requiere una configuración previa de acceso al equipo.
Usuario / Contraseña o tarjeta	Aquí elevamos un poco más la seguridad de acceso ya que solamente te permitirá el acceso con usuario y contraseña o en su caso tarjeta de acceso.
Usuario / PIN o tarjeta	Aquí colocaras tu usuario y tu pin, no solamente el pin como en la primera configuración, o en su caso hacer uso de la tarjeta de acceso.
Solo tarjeta	Solamente permitirá el acceso con tarjeta de acceso, de igual forma toma en cuenta que esta opción requiere una configuración previa.

Casillas de control

No enviar el correo electrónico del usuario al autenticarse en el dispositivo	Al activar esta casilla, la autenticación se realizará únicamente con la cuenta de usuario en el dispositivo, sin vincular automáticamente su correo electrónico. Esto puede limitar el acceso a funciones que requieren el correo.
Permitir el acceso con clave temporal por correo para registrar tarjetas de proximidad de usuarios en la nube	Cuando se sincronizan usuarios de la nube, no es posible validar contraseñas desde el dispositivo. Sin embargo, el registro de tarjetas lo requiere. Así que, con esta casilla, cuando se desea registrar una tarjeta el sistema solicitará primero la cuenta de correo del usuario en la nube, después enviará una contraseña temporal a su correo electrónico para comprobar su identidad y así terminar el registro de la tarjeta.

	Digital Net Solutions GAV	GAV Tracking 4.0
	Versión: 9400	13 de noviembre de 2025
	Elaboración: Samuel Del Angel	Revisión: Daniel Resendiz

Activar autenticación de doble factor

Configura una aplicación como Microsoft o Google Authenticator, para poder hacer esta validación de doble factor al ingresar al dispositivo cada que inicie sesión.

Control Cliente

Configura como es que los usuarios podrán hacer uso de la aplicación de control cliente

Modo de acceso	La forma de acceder a control cliente pueden ser las siguientes: Desactivado: Deshabilita el uso de Control Cliente. PIN: Únicamente colocando el PIN concede el acceso. Usuario / PIN: Te pedirá el usuario y su PIN asignado. Usuario / Contraseña: La mas segura y recomendable para ingresar el usuario y la contraseña del usuario. Cuando se usa autenticación con Directorio Activo, el control cliente tiene la capacidad de autenticar al usuario directamente. En el caso de autenticación en la nube con Entra ID o Workspace, abrirá el navegador de Internet predeterminado para cumplir con el proceso de autenticación.
Los trabajos se envían y se retienen en el servidor	Si tu configuración es en la nube estas opciones no se mostrarán El control cliente envía los trabajos al servidor y éste se encargará de la retención de los trabajos.
Los trabajos se conservan y envían desde la estación del usuario	Todo el control se realiza desde la estación local del usuario sin que lleguen los trabajos al servidor de impresión para reducir el uso de red o el ancho de banda de los enlaces dedicados.
Permitir el acceso con clave temporal enviada por correo para usuarios locales sin contraseña	Envía una clave temporal para poder acceder a control cliente cuando los usuarios locales no tienen contraseña.

Aplicación móvil

Configura como es que los usuarios podrán hacer uso de las aplicaciones móviles

6

Modo de acceso	La forma de acceder a control cliente pueden ser las siguientes Desactivado: El acceso con aplicación móvil está deshabilitado. En este estado, el QR de acceso en los multifuncionales no se mostrará. PIN: Únicamente colocando el PIN concede el acceso. Usuario / PIN: Te pedirá el usuario y su PIN asignado. Usuario / Contraseña: La más segura y recomendable para ingresar el usuario y la contraseña locales o de Directorio Activo, o usando Entra ID o Workspace.
Habilitar función de flujo de documentos	Activa la función de flujo de documentos dentro de la aplicación móvil
Habilitar autenticación biométrica al abrir la aplicación móvil	Al habilitar esta función, al ingresar a la aplicación móvil solicitara acceso para usar las huellas dactilares o Face ID
Accesos directos	Configura los accesos directos que aparecerán en la aplicación móvil para desbloquear el dispositivo.

7

Acceso servicio cliente	
Permitir acceso al servicio de cliente	Habilita el acceso para el uso del API de reportes para el uso de conexión con Power BI y Excel.
Contraseña	Es la contraseña que se utilizará para la API de reportes. Consulte el manual RP-4-01-Conexión con Excel y Power BI
Permitir acceso a administradores móviles	Esta función debe habilitarse si se desea registrar equipos Lexmark desde el panel web de estos dispositivos. También se utilizará para futuras aplicaciones del sistema que se encuentran en desarrollo.

Resultados y pruebas

El resultado y la prueba mas identificable es que cuando modifiques una forma de autenticación, hagas una prueba en la aplicación que hayas afectado, y así puedes ir validando que los cambios aplicados se estén efectuando de manera correcta