DOC-08: Conexión Segura al Wi-Fi Corporativo de la Oficina y Red de Visitas

Categoría: Red y Conectividad

Origen: Departamento de TI — Mesa de Ayuda TI — Estándar Operativo PYME

Vigencia: 2026 (Redes Inalámbricas Seguras WPA3/WPA2-Enterprise)

URL: https://soporte.pyme-estandar.org/manuales/DOC-08_wifi_corporativo_credenciales.md

Descripción General

Instrucciones para la conexión de computadoras portátiles corporativas y dispositivos móviles autorizados a la red inalámbrica de la empresa.

Procedimiento Operativo Paso a Paso

Paso 1: Selección de la Red Inalámbrica Corporativa

1. En la barra de tareas de Windows, haga clic en el icono de red Wi-Fi.

2. Localice y seleccione la red Red-Corporativa-Segura (no utilice redes abiertas ni de locales vecinos).

3. Asegúrese de tener marcada la opción «Conectarse automáticamente cuando esté en el alcance».

Paso 2: Autenticación con Credenciales de Dominio

1. Cuando el sistema lo solicite, ingrese su usuario y contraseña corporativa de Windows.

2. Si aparece una advertencia de seguridad indicando «¿Desea continuar conectándose al certificado de servidor?», verifique que el servidor sea

adius.empresa.com y haga clic en «Conectar».

Paso 3: Solución de Error «No se puede conectar a esta red»

1. Abra Configuración de Windows -> Red e Internet -> Wi-Fi -> Administrar redes conocidas.

2. Localice Red-Corporativa-Segura y haga clic en «Dejar de recordar».

3. Reinicie el adaptador inalámbrico apagando y encendiendo el Wi-Fi, y vuelva a conectarse ingresando sus credenciales actualizadas.

Paso 4: Red de Invitados para Clientes y Proveedores Externos

Para personas externas que visitan la oficina:

1. Deben conectarse exclusivamente a la red abierta Red-Invitados-Visitas.

2. Esta red cuenta con aislamiento de clientes (Client Isolation) y solo permite navegación web hacia internet, sin acceso a servidores ni impresoras de la PYME.