

Лабораторная работа №14

Администрирование локальных сетей

Дикач Анна Олеговна НПИбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	14
4	Ответ на вопросы	15
	Список литературы	16

Список иллюстраций

2.1	Настройка коммутатора	6
2.2	Настройка маршрутизатора	7
2.3	Настройка	7
2.4	Настройка	8
2.5	Настройка	8
2.6	Настройка	9
2.7	Настройка	9
2.8	Настройка	10
2.9	Настройка	10
2.10	Настройка	11
2.11	Настройка	11
2.12	Настройка	12
2.13	Настройка	12
2.14	Настройка	12
2.15	Настройка	12
2.16	Настройка	12
2.17	Настройка маршрутизатора	13

Список таблиц

1 Цель работы

Настроить взаимодействие через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети организации с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Приступая к настройке связи между территориями. Для начала настраиваю интерфейсы коммутатора provider-aodikach-sw-1 (рис. 2.1).

```
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-aodikach-sw-1(config)#interface f0/3
provider-aodikach-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
provider-aodikach-sw-1(config-if)#exit
provider-aodikach-sw-1(config)#interface f0/4
provider-aodikach-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
provider-aodikach-sw-1(config-if)#exit
provider-aodikach-sw-1(config)#vlan 5
provider-aodikach-sw-1(config-vlan)#name q42
provider-aodikach-sw-1(config-vlan)#exit
provider-aodikach-sw-1(config)#interface vlan5
provider-aodikach-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan5, changed state to up

provider-aodikach-sw-1(config-if)#no shutdown
provider-aodikach-sw-1(config-if)#exit
provider-aodikach-sw-1(config)#vlan 6
provider-aodikach-sw-1(config-vlan)#name sochi
provider-aodikach-sw-1(config-vlan)#exit
provider-aodikach-sw-1(config)#interface vlan6
provider-aodikach-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up

provider-aodikach-sw-1(config-if)#no shutdown
provider-aodikach-sw-1(config-if)#exit
provider-aodikach-sw-1(config)#
```

Рис. 2.1: Настройка коммутатора

2. Провожу настройку интерфейсов маршрутизатора msk-donskaya-aodikach-gw-1 (рис. 2.2).

```

msk-donskaya-aodikach-gw-01>enable
Password:
msk-donskaya-aodikach-gw-01#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#interface f0/1.5
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#encapsulation dot1Q 5
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#ip address 10.128.255.1 255.255.255.252
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#description q42
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#exit
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#interface f0/1.6
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.6, changed state to up

msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#encapsulation dot1Q 6
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#ip address 10.128.255.5 255.255.255.252
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#description sochi
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#exit
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#exit
msk-donskaya-aodikach-gw-01#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

Рис. 2.2: Настройка маршрутизатора

3. Провожу настройку интерфейсов маршрутизатора msk-q42-aodikach-gw-1 [wiki?] (рис. 2.3).

```

msk-q42-aodikach-gw-1>enable
Password:
msk-q42-aodikach-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#interface f0/1
msk-q42-aodikach-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-q42-aodikach-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-q42-aodikach-gw-1(config-if)#exit
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#interface f0/1.5
msk-q42-aodikach-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

msk-q42-aodikach-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 5
msk-q42-aodikach-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.2 255.255.255.252
msk-q42-aodikach-gw-1(config-subif)#description donskeya
msk-q42-aodikach-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#exit
msk-q42-aodikach-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-aodikach-gw-1#wr m
Building configuration...
[OK]
msk-q42-aodikach-gw-1#

```

Рис. 2.3: Настройка

4. Провожу настройку интерфейсов коммутатора sci-sochi-aodikach-sw-1 и маршрутизатора sch-sochi-aodikach-gw-1 (рис. 2.4) (рис. 2.4).

```

sch-sochi-aodikach-sw-1>enable
Password:
sch-sochi-aodikach-sw-1#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#interface f0/23
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#interface f0/24
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#vlan 6
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-vlan)#name sochi
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-vlan)#exit
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#interface vlan6
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up

sch-sochi-aodikach-sw-1(config-if)#no shutdown
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#exit
sch-sochi-aodikach-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-aodikach-sw-1#wr m
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-aodikach-sw-1#

```

Рис. 2.4: Настройка

```

sch-sochi-aodikach-gw-1>enable
Password:
sch-sochi-aodikach-gw-1#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#interface f0/0
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-if)#no shutdown

sch-sochi-aodikach-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

sch-sochi-aodikach-gw-1(config-if)#exit
sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#interface f0/0.6
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up

sch-sochi-aodikach-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 6
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.6 255.255.255.252
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-subif)#description donskaya
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#exit
sch-sochi-aodikach-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-aodikach-gw-1#wr m
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-aodikach-gw-1#

```

Рис. 2.5: Настройка

5. Перехожу к настройке площадки 42-го квартала. Для начала настраиваю интерфейсы маршрутизатора msk-q42-aodikach-gw-1 (рис. 2.6).


```

msk-q42-aodikach-gw-1(config)#interface f0/0
msk-q42-aodikach-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-q42-aodikach-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

msk-q42-aodikach-gw-1(config-if)#exit
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#interface f0/0.201
msk-q42-aodikach-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.201, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.201, changed state to up

msk-q42-aodikach-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 201
msk-q42-aodikach-gw-1(config-subif)#ip address 10.129.0.1 255.255.255.0
msk-q42-aodikach-gw-1(config-subif)#description q42-main
msk-q42-aodikach-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#interface f1/0
msk-q42-aodikach-gw-1(config-if)#no shutdown
msk-q42-aodikach-gw-1(config-if)#exit
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#interface f1/0.202
msk-q42-aodikach-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0.202, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0.202, changed state to up

msk-q42-aodikach-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 202
msk-q42-aodikach-gw-1(config-subif)#ip address 10.129.1.1 255.255.255.0
msk-q42-aodikach-gw-1(config-subif)#description q42-management
msk-q42-aodikach-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#

```

Рис. 2.6: Настройка

6. Далее настраиваю коммутатор msk-q42-aodikach-sw-1 (рис. 2.7).

```

msk-q42-aodikach-sw-1>enable
Password:
msk-q42-aodikach-sw-1#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-aodikach-sw-1(config)#interface f0/24
msk-q42-aodikach-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-q42-aodikach-sw-1(config-if)#exit
msk-q42-aodikach-sw-1(config)#interface f0/1
msk-q42-aodikach-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-q42-aodikach-sw-1(config-if)#switchport access vlan 201
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 201
msk-q42-aodikach-sw-1(config-if)#exit
msk-q42-aodikach-sw-1(config)#vlan 201
msk-q42-aodikach-sw-1(config-vlan)#name q42-main
msk-q42-aodikach-sw-1(config-vlan)#exit
msk-q42-aodikach-sw-1(config)#interface vlan201
msk-q42-aodikach-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan201, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan201, changed state to up

msk-q42-aodikach-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-q42-aodikach-sw-1(config-if)#exit
msk-q42-aodikach-sw-1(config)#exit
msk-q42-aodikach-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-aodikach-sw-1#wr m
Building configuration...
[OK]
msk-q42-aodikach-sw-1#

```

Рис. 2.7: Настройка

7. Проверю настройку интерфейсов маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-aodikach-gw-1 и коммутатора msk-hostel-sw-1 (рис. 2.8) (рис. 2.9).

```

msk-hostel-aodikach-gw-1#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#interface g0/1
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-hostel-aodikach-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

msk-hostel-aodikach-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#interface f0/1
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-hostel-aodikach-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-hostel-aodikach-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#vlan 202
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-vlan)#name q42-management
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-vlan)#exit
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#interface vlan202
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan202, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan202, changed state to up

msk-hostel-aodikach-gw-1(config-if)#no shutdown
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-if)#ip address 10.129.1.2 255.255.255.0
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#vlan 301
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-vlan)#name hostel-main
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-vlan)#exit
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#interface vlan301
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up

msk-hostel-aodikach-gw-1(config-if)#no shutdown
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-if)#ip address 10.129.128.1 255.255.255.0
msk-hostel-aodikach-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#

```

Рис. 2.8: Настройка

```

-----
msk-hostel-aodikach-sw-1#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#interface g0/1
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-if)#exit
msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#interface f0/1
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-if)#switchport access vlan 301
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 301
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-if)#exit
msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#vlan 301
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-vlan)#name hostel-main
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-vlan)#exit
msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#interface vlan 301
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up

msk-hostel-aodikach-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-hostel-aodikach-sw-1(config-if)#exit
msk-hostel-aodikach-sw-1(config)#

```

Рис. 2.9: Настройка

8. Перехожу к настройке площадки в Сочи. Для ‘пјуј’ настраиваю интерфейсы маршрутизатора sch-sochi-aodikch-gw-1 и коммутатора shi-sochi-sw-1 (рис.

2.10) (рис. 2.11).

```
sch-sochi-aodikach-gw-1>enable
Password:
sch-sochi-aodikach-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#interface f0/0.401
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up

sch-sochi-aodikach-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 401
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-subif)#ip address 10.130.0.1 255.255.255.0
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-subif)#description sochi-main
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#interface f0/0.402
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.402, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.402, changed state to up

sch-sochi-aodikach-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 402
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-subif)#ip address 10.130.1.1 255.255.255.0
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-subif)#descriprion sochi-management
^
% Invalid input detected at '^' marker.

sch-sochi-aodikach-gw-1(config-subif)#description sochi-management
sch-sochi-aodikach-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#exit
sch-sochi-aodikach-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-aodikach-gw-1#wr m
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-aodikach-gw-1#
```

Рис. 2.10: Настройка

```
sch-sochi-aodikach-sw-1#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#interface f0/1
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-if)#switchport mode access
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-if)#switchport access vlan 401
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 401
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#vlan 401
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-vlan)#name sochi-main
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-vlan)#exit
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#interface vlan401
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan401, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan401, changed state to up

sch-sochi-aodikach-sw-1(config-if)#no shutdown
sch-sochi-aodikach-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-aodikach-sw-1(config)#
```

Рис. 2.11: Настройка

9. Перехожу к настройке маршрутизации между площадками. Для этого настраиваю маршрутизаторы на Донской, 42 квартале и Сочи (рис. 2.12)(рис. 2.13)(рис. 2.14).

```

Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#ip route 10.129.0.0 255.255.0.0 10.128.255.2
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#ip route 10.130.0.0 255.255.0.0 10.128.255.6
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#

```

Рис. 2.12: Настройка

```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.1
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#exit
msk-q42-aodikach-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-aodikach-gw-1#wr m

```

Рис. 2.13: Настройка

```

sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.5
sch-sochi-aodikach-gw-1(config)#exit
sch-sochi-aodikach-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-aodikach-gw-1#wr m
Building configuration...
[OK]

```

Рис. 2.14: Настройка

10. Провожу настройку маршрутизации на 42 квартале (настраиваю маршрутизатор и маршрутизирующий коммутатор) (рис. 2.15)(рис. 2.16).

```

msk-q42-aodikach-gw-1(config)#ip route 10.129.128.0 255.255.128.0 10.129.1.2
msk-q42-aodikach-gw-1(config)#exit
msk-q42-aodikach-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-aodikach-gw-1#wr m
Building configuration...
[OK]

```

Рис. 2.15: Настройка

```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#ip routing
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.129.1.1
msk-hostel-aodikach-gw-1(config)#exit
msk-hostel-aodikach-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-aodikach-gw-1#wr m

```

Рис. 2.16: Настройка

11. Настраиваю NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-aodikch-gw-1 (рис. 2.17).

```

Enter configuration commands, one per line. End with CTRL/Z.
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#interface f0/1.5
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#exit
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#interface f0/1.6
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-subif)#exit
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#ip access-list extended nat-inet
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-ext-nacl)#remark q42
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-ext-nacl)#permit ip host 10.129.0.200 any
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-ext-nacl)#permit ip host 10.129.128.200 any
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-ext-nacl)#remark sochi
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-ext-nacl)#permit ip host 10.130.0.200 any
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#exit
msk-donskaya-aodikach-gw-01#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
msk-donskaya-aodikach-gw-01#wr

```

Рис. 2.17: Настройка маршрутизатора

3 Вывод

Настроила взаимодействие через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети организации с сетью основного здания.

4 Ответ на вопросы

1. Пример настройки статической маршрутизации

Маршрутизатор 1:

`bash ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2` Маршрутизатор 2:

`bash ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1`

2. Обращение между VLAN

Трафик идет на шлюз (L3-коммутатор/маршрутизатор). Шлюз маршрутизирует трафик в другой VLAN.

3. Проверка маршрута

`bash ping 192.168.2.10` # с устройства из VLAN 1 `tracert 192.168.2.10` # путь трафика

4. Просмотр таблицы маршрутизации

`bash show ip route` # Cisco `ip route show` # Linux `route print` # Windows

Список литературы