

使用 VirtualBox 安装 Centos6.6

景目

使用	Virtua	lBox 安装 Centos6.6	1
1.	开启虚拟化技术2		
2.	下载 Centos6.6 镜像		
3.	新建虚拟电脑		3
	3.1.	虚拟电脑名称和系统类型	3
	3.2.	设置内存	4
	3.3.	虚拟硬盘	5
4.	设置虚拟电脑		7
	4.1.	打开设置界面	
	4.2.	常规设置	8
	4.3.	系统设置	9
	4.4.	存储设置	.11
	4.5.	网络设置	.12
5.	启动虚	拟电脑	.12
	5.1.	拟电脑 打开启动界面	.12
	5.2.	按回车键	.13
	5.3.	检测 media	.15
	5.4.	配置 CentOS6 系统	.16
6.		투	
	6.1.	重新引导	.25
	6.2.	欢迎界面	.26
	6.3.	许可证信息	.27
	6.4.	创建用户	.28
	6.5.	日期和时间	.29
	6.6.	Kdump	.30








1. 开启虚拟化技术

电脑需要开启虚拟化技术才可以安装虚拟机。 开机的时候进入 BIOS,找到 Virtualization。




设置为 Enabled (启用虚拟化技术)。

微信公号: ChinaHadoop 邮箱: Admin@chinahadoop.cn 网址: http://www.chinahadoop.cn







设置完毕,保存并退出 BIOS。

2. 下载 Centos6.6 镜像

官网地址: http://vault.centos.org/6.6/isos/x86_64/CentOS-6.6-x86_64-bin-DVD1.iso

小象学院提供下载地址:

链接: http://pan.baidu.com/s/1bpqOQhL 密码: z02w

3. 新建虚拟电脑

打开 VirtualBox 点击新建。


3.1. 虚拟电脑名称和系统类型

输入名称 chinahadoop0 类型选择 Linux 版本选择 Red Hat (64 bit) 点击下一步

微信公号: ChinaHadoop 邮箱: Admin@chinahadoop.cn 网址: http://www.chinahadoop.cn








3.2. 设置内存

因为机器有 8G 内存,所以这里内存大小设置为 1024M。 (若是机器有 4G 内存则可以设置 512M) 点击下一步

微信公号: ChinaHadoop 邮箱: Admin@chinahadoop.cn 网址: http://www.chinahadoop.cn








3.3. 虚拟硬盘

3.3.1. 选择现在创建虚拟硬盘。点击创建




微信公号: ChinaHadoop 邮箱: Admin@chinahadoop.cn 网址: http://www.chinahadoop.cn






3.3.2. 选择 VDI (VirtualBox 磁盘映像)。点击下一步



3.3.3. 选择动态分配。点击下一步




3.3.4. 文件位置和大小 需要保存的文件夹名为 chinahadoop0

微信公号: ChinaHadoop 邮箱: Admin@chinahadoop.cn 网址: http://www.chinahadoop.cn





实际硬盘最大设置为 24G。点击创建



4. 设置虚拟电脑


4.1.打开设置界面

选中 chinahadoop0 点击右键,弹出一个菜单,点击设置。

微信公号: ChinaHadoop 邮箱: Admin@chinahadoop.cn 网址: http://www.chinahadoop.cn








4.2. 常规设置

常规->高级->共享粘贴板(选择双向),拖放也选择双向。 双向(虚拟电脑和 win7 可以相互的粘贴和拖放)

微信公号: ChinaHadoop 邮箱: Admin@chinahadoop.cn 网址: http://www.chinahadoop.cn







注意:要使用共享粘贴这个功能需要在虚拟电脑中安装增强功能包。 注意:要使用拖放这个功能需要在虚拟电脑中安装增强功能包。


4.3. 系统设置

4.3.1. 主板 -> 启动顺序


微信公号: ChinaHadoop 邮箱: Admin@chinahadoop.cn 网址: http://www.chinahadoop.cn







4.3.2. 处理器




微信公号: ChinaHadoop 邮箱: Admin@chinahadoop.cn 网址: http://www.chinahadoop.cn






4.4. 存储设置

添加盘片






微信公号: ChinaHadoop 邮箱: Admin@chinahadoop.cn 网址: http://www.chinahadoop.cn





4.5. 网络设置

网络->网卡 1->桥接网卡。点击确定



设置完毕。

5. 启动虚拟电脑


5.1. 打开启动界面

选中 chinahadoop0 点击鼠标右键弹出一个菜单,点击启动。

微信公号: ChinaHadoop 邮箱: Admin@chinahadoop.cn 网址: http://www.chinahadoop.cn







5.2. 按回车键

不需要选择,直接按回车键。

VirtualBox 默认热键是键盘右边的 Ctrl 键,用来切换本机和虚机的鼠标。(增强功能包安装后,就不需要热键来控制鼠标是否在虚机上激活。)


微信公号: ChinaHadoop 邮箱: Admin@chinahadoop.cn 网址: http://www.chinahadoop.cn







等待一会儿



微信公号: ChinaHadoop 新浪微博: ChinaHadoop 邮箱: Admin@chinahadoop.cn 电话: 156 1144 0609


网址: http://www.chinahadoop.cn






5.3. 检测 media

按键盘上右箭头选择[Skip]跳过这一步。(不需要测试光盘媒体)



等待一会儿



微信公号: ChinaHadoop 新浪微博: ChinaHadoop 邮箱: Admin@chinahadoop.cn 电话: 156 1144 0609

网址: http://www.chinahadoop.cn





5.4. 配置 CentOS6 系统

5.4.1. 开始配置系统。点击 Next




5.4.2. 选择中文简体。点击 Next


微信公号: ChinaHadoop 邮箱: Admin@chinahadoop.cn 网址: http://www.chinahadoop.cn







5.4.3. 键盘样式选择美国英语式。点击下一步




5.4.4. 选择基本存储设备。点击下一步

微信公号: ChinaHadoop 新浪微博: ChinaHadoop 邮箱: Admin@chinahadoop.cn 电话: 156 1144 0609

网址: http://www.chinahadoop.cn








5.4.5. 点击 是,忽略所有数据

因为一个新的硬盘在安装的时候本身就没有数据,虚拟机在创建的时候是分配一块新的空间,就像新硬盘一样,所以点击是就行了。如果是老硬盘就得点击否了。




微信公号: ChinaHadoop 邮箱: Admin@chinahadoop.cn 网址: http://www.chinahadoop.cn






5.4.6. 主机名: chinahadoop0

点击下一步



5.4.7. 默认时区亚洲/上海。点击下一步




微信公号: ChinaHadoop 邮箱: Admin@chinahadoop.cn 网址: http://www.chinahadoop.cn






5.4.8. 输入密码。点击下一步



5.4.9. 选择替换现有 Linux 系统。点击下一步




微信公号: ChinaHadoop 邮箱: Admin@chinahadoop.cn 网址: http://www.chinahadoop.cn






5.4.10. 将修改写入磁盘



等待一会儿




微信公号: ChinaHadoop 邮箱: Admin@chinahadoop.cn 网址: http://www.chinahadoop.cn






5.4.11. 选择 Desktop。点击下一步



等待一会儿



微信公号: ChinaHadoop 邮箱: Admin@chinahadoop.cn 网址: http://www.chinahadoop.cn





进入安装界面






微信公号: ChinaHadoop 邮箱: Admin@chinahadoop.cn 网址: http://www.chinahadoop.cn







相关软件包安装完后, 执行安装后配置。




微信公号: ChinaHadoop 新邮箱: Admin@chinahadoop.cn 电网址: http://www.chinahadoop.cn





6. 重新引导

6.1. 重新引导




等待一会儿

微信公号: ChinaHadoop 邮箱: Admin@chinahadoop.cn 网址: http://www.chinahadoop.cn







6.2. 欢迎界面

点击前进

微信公号: ChinaHadoop 邮箱: Admin@chinahadoop.cn 网址: http://www.chinahadoop.cn







6.3. 许可证信息

是,我同意该许可证协议 点击前进

微信公号: ChinaHadoop 邮箱: Admin@chinahadoop.cn 网址: http://www.chinahadoop.cn







6.4. 创建用户

输入 chinahadoop 用户名和密码。点击前进

微信公号: ChinaHadoop 邮箱: Admin@chinahadoop.cn 网址: http://www.chinahadoop.cn







6.5. 日期和时间

选择:在网络上同步日期和时间 高级选项->使用本地时钟源 点击前进

微信公号: ChinaHadoop 邮箱: Admin@chinahadoop.cn 网址: http://www.chinahadoop.cn








6.6. Kdump

有个提示信息: 启用 kdump 时内存不足,可以手动配置。 这里不需要启动 kdump,点击确定就可以。

微信公号: ChinaHadoop 邮箱: Admin@chinahadoop.cn 网址: http://www.chinahadoop.cn







点击完成



微信公号: ChinaHadoop 新浪微博: ChinaHadoop 邮箱: Admin@chinahadoop.cn 电话: 156 1144 0609

网址: http://www.chinahadoop.cn

