


“HEU-AUTO”无线上网使用指南

1. 安卓手机

步骤 1：搜索无线网信号标识“HEU-AUTO”，点击连接，进入登录页面， 如下图：



步骤 2：在登录页面中，“CA 证书”选择不验证，其他两项默认，
如下图：



步骤 3：身份为本人学校统一身份认证账号（工号或学号），密码为本人学校统一身份认证密码，点击连接，如下图：

HEU-AUTO

EAP 方法 PEAP >

阶段 2 身份验证 MSCHAPv2 >

CA 证书 不验证 >

未指定任何证书。您的网络连接将不是私密连接。

身份

匿名身份

密码

隐私 使用随机 MAC >

高级选项

取消 连接

步骤 4：登录显示已连接，即可访问互联网，如下图：



2.苹果手机

步骤 1：搜索无线网信号“HEU-AUTO”，点击连接，进入登录页面， 如下图：



步骤 2: 用户名为本人学校统一身份认证账号 (工号或学号), 密码为本人学校统一身份认证密码, 点击连接, 如下图:




The image shows a mobile application interface for logging into 'HEU-AUTO'. At the top, the status bar displays the time '09:04' and signal indicators. The app's title bar reads '输入“HEU-AUTO”的密码'. Below this, there are three buttons: '取消' (Cancel) on the left, '输入密码' (Enter Password) in the center, and '加入' (Join) on the right, which is highlighted with a red box. The main form consists of two input fields, both outlined in red: the first is labeled '用户名' (Username) and contains a vertical cursor; the second is labeled '密码' (Password). At the bottom, a standard Chinese QWERTY keyboard is visible, featuring a '下一项' (Next Item) button on the right side.

步骤 3：在证书处，点击右上角“信任”，如下图：




步骤 4：登录显示已连接，即可访问互联网，如下图：




3.笔记本电脑

步骤 1： 点击屏幕左下角开始菜单， 点击设置 ， 如下图：



步骤 2：在 Windows 设置菜单中，点击“网络和 Internet”选项， 如下图：




步骤 3: 在网络状态菜单中, 点击“网络和共享中心”选项, 如下图所示:



步骤 4：在网络和共享中心菜单中，点击“设置新的连接或网络”，如下图：



步骤 5：在查看基本网络信息并设置连接菜单中，选择“手动连接到无线网络”，点击“下一页”，如下图：



步骤 6：网络名为“HEU-AUTO”或“自定义其他名字”，安全类型为“WPA2-企业”，其他选项为默认，点击“下一页”，如下图：

手动连接到无线网络

输入你要添加的无线网络的信息

网络名(E):

安全类型(S): WPA2 - 企业

加密类型(R): AES

安全密钥(C): ☐ 隐藏字符(H)

☒ 自动启动此连接(I)

☐ 即使网络未进行广播也连接(O)

警告: 如果选择此选项, 则计算机的隐私信息可能存在风险。

下一页(N) 取消

步骤 7：点击“更改连接设置”，如下图：


手动连接到无线网络

成功地添加了 HEU-AUTO

→ 更改连接设置(H)
打开连接属性以便更改设置。

关闭

步骤 8：点击“安全”选项，再点击“设置”，如下图：



步骤 9: 勾选掉“通过验证证书来验证服务器的身份”选项, 点击“确定”, 如下图:

受保护的 EAP 属性

当连接时:

☐ 通过验证证书来验证服务器的身份(V)

☐ 连接到这些服务器(示例: srv1;srv2;*.srv3\com)(Q):

受信任的根证书颁发机构(R):

- ☐ AAA Certificate Services
- ☐ Actalis Authentication Root CA
- ☐ Baltimore CyberTrust Root
- ☐ CA 沃通根证书
- ☐ Certum CA
- ☐ Certum Trusted Network CA
- ☐ CFCA EV ROOT
- ☐ Class 3 Public Primary Certification Authority

连接前通知(I):

如果无法验证服务器的身份, 请告知用户

选择身份验证方法(S):

安全密码(EAP-MSCHAP v2) 配置(C)...

☒ 启用快速重新连接(F)

☐ 如果服务器未提供加密绑定的 TLV 则断开连接(D)


☐ 启用标识隐私(I)

确定 取消

步骤 10：点击桌面右下角无线信号图标，打开无线网络，选择“HEU-AUTO”，勾选“自动连接”，点击“连接”，如下图：



步骤 11：在登录信息中，用户名为本人学校统一身份认证账号（工号或学号），密码为本人学校统一身份认证密码，点击“确定”，如下图所示：



步骤 12：登录显示已连接，即可访问互联网，如下图所示：

