

一、版本对比介绍

版本	特性	部署方案	价格
试用版	每秒并发不超过 3 个, 转换次数不超过 10 次。	公有云提供 API 接口	免费
经济版	每秒并发不超过 100, 不限制转换次数。	私有云或公有云部署, 仅支持一台机器部署 (一机一码)	3.5 万元
尊享版	不限制并发数量, 不限制转换次数	不限制部署方案, 可根据需求部署负载均衡	6.5 万元

注: 可接受比特币、以太坊。

二、试用版介绍

用户申请试用后, 系统会分配给试用者 **appid** 及 **appkey**。地址为 IP:
端口号/v1/crt/anlycredit

1、API 接口

接口采用 HTTP 服务, 数据提交方式为 POST 提交, 数据传输格式
为 JSON 格式。

1) 请求数据

字段	数据类型	说明	是否为空
appid	string	应用编号	否
appkey	string	应用 key	否
type	string	报告类型,1:个人,2:企业	否
xml	string	xml 格式的征信报告,需要使用 base64 进行编码	否

2) 返回数据

字段	数据类型	说明	是否为空
code	int	是否解析成功,1 成功 0 失败	否
msg	string	当 code 为 0 时, 返回错误原因	code 为 1 空
data	string	当 code 为 1 时返回数据, 返回的位转换后的 base64 编码数据, 需要解码后才可使用	code 为 0 空

三、经济版及尊享版介绍

1、API 接口

接口采用 HTTP 服务, 数据提交方式为 POST 提交, 数据传输格式为 JSON 格式。接口地址为部署的 IP:端口号/v1/crt/anlycredit

1) 请求数据

字段	数据类型	说明	是否为空
type	string	报告类型,1:个人,2:企业	否
xml	string	xml 格式的征信报告,需要使用 base64 进行编码	否

2) 返回数据

字段	数据类型	说明	是否为空

code	int	是否解析成功,1 成功 0 失败	否
msg	string	当 code 为 0 时, 返回错误原因	code 为 1 空
data	string	当 code 为 1 时返回数据,返回的位转换后的 base64 编码数据, 需要解码后才可使用	code 为 0 空

2、如何部署

1) 获取授权码

A.进入 allinauth 程序当前目录, 赋予 allinauth 文件权限: chmod

+x ./allinauth

B.运行程序: ./allinauth

C.把程序输出的授权码及需要开放的端口发送到指定邮箱

2) 获取授权码

A.上传 allincrt 程序到服务器,并保存到 opt 目录

B.进入 opt 目录, 并授予权限, 执行代码: chmod +x ./allincrt

C.执行程序, 开启服务。执行代码: ./allincrt

如果需要后台进程运行, 可通过 screen/nohup 等方式运行。