CK IPTV

Résumé et installation

Android TV · Téléphone / tablette · Samsung · PC Windows

Android 3.11 · PC 1.6.6 · novembre 2026

CK IPTV en bref

CK IPTV est un lecteur IPTV : il affiche et lit les chaînes, films et séries de **votre** abonnement (Xtream Codes, liste M3U ou lien de flux), avec la même présentation sur tous vos écrans. Il ne fournit lui-même aucune chaîne.

Version	Pour quels appareils	Fichier (page de téléchargement)
Android TV	Téléviseurs et boîtiers Android TV / Google TV (Sony, Philips, TCL, Xiaomi, Hisense, Nvidia Shield, Chromecast Google TV) et Fire TV Stick. À la télécommande.	CK_IPTV_TV.apk
Téléphone / tablette	Téléphones et tablettes Android (7 ou plus récent), au doigt, en portrait ou en paysage.	CK_IPTV_Mobile.apk
Samsung	Téléviseurs Samsung (Tizen), par exemple la Neo QLED QN72F. Installation depuis le PC.	Dossier CK-IPTV-Tizen
PC Windows	Ordinateurs Windows 10 / 11, à la souris et au clavier.	CK_IPTV_PC_Setup.exe (à installer) ou CK_IPTV_PC_Portable.exe (sans installation)

Les fichiers se téléchargent sur **ckiptv-app.github.io** : la page propose toujours la dernière version.

> **Il faut un code d'activation.** Au premier démarrage, l'appli demande un code de 8 caractères. Il fixe la durée d'utilisation : un code commençant par **2** = 2 jours, **7** = 7 jours, **31** = 31 jours, **366** = 1 an, **00** = illimité. Chaque code ne sert qu'une fois. Pour en obtenir un : bouton WhatsApp de la page de téléchargement.

> **Les téléviseurs Samsung et LG n'acceptent pas les fichiers APK.** Pour une Samsung, utilisez la version Samsung ; les TV LG ne sont pas prises en charge.

> Ces versions ne contiennent **aucun compte** : chaque personne entre son propre abonnement. Ne partagez pas les **anciennes** versions (APK avant 3.3, PC 1.0.0 à 1.4.0) : elles contiennent votre compte Xtream.

Installation

Android TV, Google TV et Fire TV

1 **Récupérer le fichier**

- Le plus simple : appli gratuite **Downloader** (Play Store ou Amazon), puis taper le code **5391565**.
- Sinon : copier **CK_IPTV_TV.apk** sur une clé USB et la brancher sur la TV.

2 **Autoriser l'installation**

- Paramètres › Applications › Sécurité et restrictions › Sources inconnues : autorisez Downloader ou votre gestionnaire de fichiers (File Commander, X-plore). Fire TV : Ma Fire TV › Options pour les développeurs › Applis de sources inconnues.

3 **Installer**

- Ouvrez le fichier, puis Installer. Si Play Protect avertit : Installer quand même (l'appli ne vient pas du Play Store).

4 **Activer puis entrer l'abonnement**

- Lancez CK IPTV, tapez le code d'activation (Internet nécessaire), puis Activer.
- Les Réglages s'ouvrent : choisissez la source (Xtream Codes, M3U ou lien), entrez serveur, identifiant et mot de passe, puis Enregistrer et charger.

Mise à jour : installez le nouvel APK par-dessus ; l'activation, les listes, les réglages et les favoris sont gardés.

Téléphone et tablette Android

- Ouvrez la page de téléchargement sur l'appareil et touchez Télécharger, ou envoyez-vous **CK_IPTV_Mobile.apk** (câble USB, Google Drive, WhatsApp…).
- Android demande d'autoriser l'appli qui ouvre le fichier (Chrome, Fichiers…) à installer des applis inconnues : autorisez, puis Installer.
- Ensuite, comme sur la TV : code d'activation, puis votre abonnement dans les Réglages.
- La version téléphone s'installe à côté de la version TV, sans la remplacer.

PC Windows

- **CK_IPTV_PC_Setup.exe** installe l'appli avec un raccourci sur le bureau ; **CK_IPTV_PC_Portable.exe** se lance directement, sans installation (par exemple depuis une clé USB).
- Au premier lancement, Windows SmartScreen peut avertir (appli non signée) : Informations complémentaires › Exécuter quand même.
- Code d'activation, puis abonnement dans les Réglages, comme ailleurs.
- Conseillé : installez aussi VLC (videolan.org) pour les films que le lecteur intégré ne sait pas lire.

Téléviseur Samsung (Tizen)

Une Samsung n'installe une appli maison qu'en mode développeur, depuis le PC. La préparation se fait une seule fois ; les mises à jour tiennent ensuite en une commande.

1 **Sur le PC : Tizen Studio (une fois)**

- Installez Tizen Studio (developer.samsung.com) dans `C:\tizen-studio`.
- Dans le Package Manager : 9.0 Tizen, Samsung Certificate Extension et TV Extensions-9.0.

2 **Sur la TV : mode développeur (une fois)**

- Notez l'adresse IP du PC (commande `ipconfig`).
- Sur la TV : Applications, tapez 1 2 3 4 5, activez le mode développeur et entrez l'IP du PC.
- Éteignez complètement la TV puis rallumez-la ; notez son adresse IP (Paramètres › Général › Réseau).

3 **Relier la TV et créer le certificat (une fois)**

- Tizen Studio › Device Manager : ajoutez la TV (son IP, port 26101) et connectez-la.
- Certificate Manager : créez un profil Samsung TV nommé **CKIPTV**, avec votre compte Samsung.

4 **Installer ou mettre à jour**

- Dans PowerShell, depuis le dossier Project Claude : `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File CK-IPTV-Tizen\tools\deploy.ps1 -TvIp IP-de-la-TV`
- Le mode développeur doit rester activé pour garder l'appli.

Fonctionnalités

Sources, listes et licence

- Xtream Codes : chaînes, films et séries séparés, dans les catégories du fournisseur, avec notes et affiches. Liste M3U (lien ou fichier) ou lien de flux (.m3u8, .ts) pour une seule chaîne.
- **Plusieurs listes** sur tous les appareils NOUVEAU : dans Réglages › Listes et Licence, une carte par abonnement avec les connexions en cours / maximum, et les boutons Renommer, Modifier, Charger et Supprimer (avec confirmation).
- **Licence** : jours restants sur l'accueil et dans les Réglages ; le dernier jour, le temps restant s'affiche en heures. **Prolonger la licence** ajoute un nouveau code au temps restant (2 + 2 jours = 4 jours). Avec une licence illimitée, il n'y a plus de code à saisir. Le temps est compté avec l'heure d'Internet : changer l'horloge de l'appareil n'y change rien.

Accueil

- Grandes tuiles TV en direct, Films, Séries avec leur nombre, et quatre petites tuiles : Favoris, Reprendre, Rechercher, Débit (TV) ou Téléchargements (tablette, PC). Sur TV, elles ont les couleurs des touches de la télécommande (rouge, vert, jaune, bleu) et s'ouvrent avec elles.
- Favoris et Rechercher couvrent TV, Films et Séries ensemble.
- En haut : votre prénom et le nom de la liste, l'heure de la dernière actualisation et la licence.
- La liste est gardée 12 heures pour démarrer vite ; ⟳ la retélécharge tout de suite.
- Retour sur l'accueil : « Quitter CK IPTV ? » évite de fermer l'appli par erreur.

Parcourir les listes

- TV et PC : catégories à gauche, vignettes à droite (taille réglable, menu ⋮). En revenant aux catégories, on retrouve celle où l'on était.
- Tablette en portrait : deux boutons en haut, ★ Favoris (favoris de l'onglet ouvert) et le groupe en cours ▾ (liste des groupes avec recherche). Bouton 🏠 pour l'accueil et **bulle flottante** 📺 / 🎬 / 🍿 (déplaçable) pour passer de TV en direct à Films ou Séries NOUVEAU.
- ★ Les mieux notés (films, séries) : les 15 meilleures notes en carrousel qui tourne en cercle, du n° 1 vers la droite. À la télécommande, Gauche sur le n° 1 ramène aux catégories.
- Favoris par catégorie (appui long, touche Menu ou jaune), affichés en premier.
- Gérer les catégories : cacher (aussi par langue en un appui), choisir la place exacte (numéro), monter ou descendre de 10 places (⇈ ⇊), verrouiller.
- Une recherche restée active qui vide la liste est signalée (« Aucune chaîne « cnn » dans cette catégorie… »).

Guide des programmes NOUVEAU

- Listes Xtream : dans la liste des chaînes (à partir de la taille moyenne), le programme en cours, ses heures et une barre d'avancement, mises à jour chaque minute.
- En plein écran, le bandeau montre le programme en cours et le suivant. Android TV : OK affiche le résumé de l'émission.
- Pas de guide pour les listes M3U.

Lecture

- Chaîne suivante avec Haut/Bas ou P+/P−, ou en tapant son numéro.
- Films et épisodes : reprise à la minute où vous vous étiez arrêté. Sur les affiches, « 45 % » avec une barre, ou « ✓ Vu » ; pour une série, le dernier épisode regardé (« S1 E3 · 45 % ») NOUVEAU.
- Séries : saisons puis épisodes ; l'épisode suivant démarre seul.
- **Connexion difficile** NOUVEAU : si le serveur ne répond pas, l'appli réessaie seule 3 fois avant d'afficher une erreur. Si la connexion est faible (image qui se coupe), elle passe à une qualité plus basse quand la chaîne en

propose plusieurs et affiche « ⚠️ Connexion Internet faible ». Sans Internet, un message le dit.
- Android TV : OK affiche les infos (résumé, année, genre, qualité) et les autres chaînes en dessous.
- Téléphone : lecteur en haut de la liste en portrait, plein écran en paysage, petite fenêtre en quittant l'appli.

Replays et matchs en direct

- Bouton dans les Réglages. Replays : présentés comme TV en direct (catégories à gauche, chaînes en vignettes), puis jour et programme, pour les chaînes qui le permettent.
- Matchs en cours : scores des matchs de foot en direct, mis à jour chaque minute.

Réglages NOUVEAU

- TV, PC et Samsung : menu à gauche ; tablette : onglets en haut. Quatre groupes : Listes et Licence, Affichage et langue, Écran de veille, Contrôle parental. La version de l'appli s'affiche en haut (ex. « V3.11 »).
- **Affichage et langue** : français, allemand ou anglais ; thème Bleu nuit ou Noir ; votre prénom ; taille du texte (Petit, Moyen, Grand) ; sous-titres ; qualité vidéo maximale (Auto, 1080p, 720p, 480p).
- **Contrôle parental** : code par défaut 0000 (à changer) ; catégories adultes verrouillées d'office, d'autres à la main ; verrouillage d'un onglet entier (Chaînes, Films ou Séries) ; code demandé au lancement de l'appli si vous le souhaitez.

Spécial TV, Samsung et PC

- Écrans de veille (Android TV, Samsung) : horloge numérique ou analogique, affiches, ou images 16:9 de films et séries avec titre et note, après 5 à 30 minutes sans activité. Avec une clé TMDB gratuite (themoviedb.org › Paramètres › API) : tendances, films au cinéma ou mieux notés ; sans clé : les images de votre abonnement.
- Test de débit (TV) : latence, débit Internet et débit du serveur IPTV, avec la qualité possible (SD à 4K).
- PC : clic = OK, double-clic = plein écran, clic droit = retour, molette = défiler ; F11 plein écran ; touche V pour ouvrir le flux dans VLC.

Téléchargements (téléphone, tablette et PC)

- Un film : appui long sur sa vignette (téléphone), bouton ⬇ ou touche T (PC). Une série : Télécharger la saison, ou un épisode par appui long.
- Les téléchargements continuent en arrière-plan, un à la fois, avec une notification à la fin. La tuile Téléchargements montre l'état avec Pause, Reprendre, Réessayer, Regarder, Supprimer ; un téléchargement interrompu reprend là où il s'était arrêté.
- Les films téléchargés se regardent sans Internet (PC : dossier Vidéos\CK IPTV).

Messages d'erreur clairs

En cas de souci, une carte s'affiche sur l'accueil : rouge quand rien n'a pu être chargé, orange quand les listes restent utilisables. Elle dit ce qui se passe et propose Réessayer, Réglages ou Fermer.

Commandes

Action	Télécommande (Android TV, Samsung)	Téléphone	PC
Choisir / valider	Flèches, OK	Toucher	Clic, flèches + Entrée
Revenir	Retour	Retour	Clic droit, Échap, ←
Chaîne suivante / précédente	Haut / Bas, P+ / P−	Glisser ou ◀ ▶	Molette, Haut / Bas
Aller à une chaîne	Chiffres	—	Chiffres
Infos et autres chaînes	OK (Android TV)	Toucher l'image	Clic, touche I
Pause (films)	OK ou Lecture/Pause	Toucher l'image	Espace, clic
Avancer / reculer (films)	Droite / Gauche	Barre de lecture	Droite / Gauche
Favori	Menu (Android TV), touche jaune (Samsung)	Appui long	Touche Y
Tuiles de l'accueil	Rouge, vert, jaune, bleu	Toucher	R, G, Y, B
Plein écran	—	Tourner l'appareil	F11, double-clic
Réglages : passer d'un groupe à l'autre	Haut / Bas au bout d'un groupe ; Gauche = menu	Onglets en haut	Clic dans le menu

Problèmes fréquents

Message affiché	Que faire
Code invalide / déjà utilisé	Vérifier les 8 caractères ; un code ne sert qu'une fois : en demander un nouveau.
Licence expirée	Entrer un nouveau code (l'écran d'activation revient seul).
Pas de connexion (activation)	L'activation a besoin d'Internet : vérifier le Wi-Fi puis réessayer.
Pas de connexion Internet	Vérifier le Wi-Fi, le câble ou la box (la redémarrer), puis Réessayer.
⚠️ **Connexion Internet faible**	L'appli a baissé la qualité si elle le pouvait. Rapprocher l'appareil de la box, préférer un câble, ou choisir une qualité maximale plus basse dans Affichage et langue.
Le serveur IPTV ne répond pas	L'appli a déjà réessayé 3 fois. Serveur en maintenance ou saturé : réessayer plus tard ; si cela dure, contacter le fournisseur.
Identifiant ou mot de passe refusé	Vérifier le compte dans Listes et Licence › Modifier (majuscules comprises).
Abonnement expiré ou désactivé	Renouveler chez le fournisseur ; la liste revient ensuite seule.
Trop de connexions	Le compte est utilisé ailleurs (voir connexions en cours sur la carte de la liste) : fermer l'IPTV sur les autres appareils.
Catégorie ou onglet avec un cadenas	Contrôle parental : entrer le code (0000 par défaut).
Format vidéo non pris en charge	Choisir une autre version (HD, SD). Sur PC : touche V pour VLC.
Aucune chaîne alors que tout semble normal	Effacer la recherche en cours, puis vérifier « Gérer les catégories » : elles sont peut-être toutes cachées.
Pas de programme affiché	Le fournisseur ne donne pas de guide pour cette chaîne, ou la liste est en M3U.