

# Installation & Configuration Du RODC


Clément PERRIER SIO (SISR)

# Pour vous introduire voici une image de mon réseau :







Sur votre serveur pour votre RODC, ouvrez le gestionnaire de serveur puis cliquez sur « **Gérer** » et « **Ajouter des rôles et fonctionnalités** »




# Cette étape n'est pas importante pour l'installation. Cliquez sur « Suivant ».




### Laissez le premier choix coché. Cliquez sur « Suivant ».




Sélectionnez le serveur sur lequel l'installation doit être effectuée pour ma part « WIN-FEIPLQD7667 ».




Dans la liste sélectionnez « Services AD DS » confirmez l'ajout des fonctionnalités requises pour ce rôle et poursuivez. (Pour ma part déjà installer)




# Concernant les fonctionnalités ne rien rajouter cliquez sur « Suivant ».




# Confirmez que vous souhaitez installer les sélections en cliquant sur « Installer ».




Ensuite retournez dans le gestionnaire de serveur cliquez sur l'icône en « forme de triangle jaune où il y a un point d'exclamation » puis « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine ».




Pour la configuration de déploiement, sélectionnez « **Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant** ». Cliquez sur « **Suivant** ».




Maintenant, veillez à cocher l'option « Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC) » et éventuellement le DNS et le GC si vous souhaitez bénéficier des avantages du RODC pour ces rôles également.




Cliquez sur « Suivant » pour continuer l'installation.




Indiquez un contrôleur de domaine standard depuis lequel répliquer les informations autorisées. Cliquez sur « **Suivant** ».




Indiquez l'emplacement de la base de données, des fichiers journaux et de SYSVOL. Cliquez sur « **Suivant** ».



Vérifiez une dernière fois vos options avant de cliquer sur « Suivant » et d'exécuter l'installation.



Ensuite cliquez sur « Installer » et patientez un instant. Le serveur va redémarrer automatiquement à la fin de l'installation.



Votre RODC est maintenant installer et configurer.