# 图解WIN Server 2003配置VPN服务器的具体步骤\_Win2003\_Windows系列\_操作系统 脚本之家(1)

图解WIN Server 2003配置VPN服务器的具体步骤

作者: 佚名 字体: [增加减小] 来源: 互联网 时间: 12-24 10:23:31 我要评论

VPN是通过公用网络在VPN客户端和VPN服务器之间建立的一种逻辑连接,很多新手朋友们都不知道WIN Server 2003如何配置VPN服务器,下面为大家详细介绍下具体的配着过程

VPN客户端使用VPN连接到与Internet相连的VPN服务器。VPN服务器应答验证VPN客户端身份,并在VPN客户端和内部网络之间传送数据。与拨号网络相比,VPN是通过公用网络在VPN客户端和VPN服务器之间建立的一种逻辑连接。要进一步保证数据的安全性,必须对网络上传输的数据进行加密处理。

#### 具体步骤

点击开始菜单,选择所有程序一管理工具---选择〈路由和远程访问〉。如图:




WIN Server 2003配置VPN服务器

打开〈路由和远程访问〉的界面,右击选择〈配置并启用路由和远程访问〉如图:



WIN Server 2003配置VPN服务器

弹出服务器的安装向导,选择〈下一步〉,如图:



WIN Server 2003配置VPN服务器



选择用来做内网卡的本地连接,我这里设置是本地连接2为内网卡。如图:




WIN Server 2003配置VPN服务器

这里可以选择〈自动〉也可以选择〈来自一个指定的地址范围〉,如图:



WIN Server 2003配置VPN服务器



WIN Server 2003配置VPN服务器



这一步是设置访问的身份验证。如图:



点击下一步,点击完成。如图:




WIN Server 2003配置VPN服务器



WIN Server 2003配置VPN服务器

安装完成。如图:



### 测试VPN连接:

右击〈我的电脑〉选择〈管理〉---〈本地用户和组〉,选择〈用户〉,新建〈新用户〉,我提前建了个的用户。如图:



WIN Server 2003配置VPN服务器

选择右击属性,设置拨入权限。如图:



WIN Server 2003配置VPN服务器

在XP客户机上建立一个链接



选择连接到我的工作场所的网络。如图:



WIN Server 2003配置VPN服务器



WIN Server 2003配置VPN服务器

这是里〈公司名〉可以随便填写。主机名可以填写你服务器里面的内网卡IP地址。如图:





WIN Server 2003配置VPN服务器

点击连接,输入用户名和密码,如图:



WIN Server 2003配置VPN服务器



表示已连接上,VPN成功建立。



WIN Server 2003配置VPN服务器

### 注意事项

有什么不懂的可以研究研究!

Tag: win2003配置VPN服务器

## 相关文章

- 2016-06-30win2003中浏览器每次网络访问都会有安全警告怎么办?
- 2015-11-17win2003开启远程桌面连接连后电脑电脑键盘失效该怎么办?
- 2015-11-10Win2003打开网页时总是提示添加网址到信任站点的设置方法
- 2015-09-17win2003命令shutdown -r -t 0 (dos cmd重启)
- 2015-09-17<u>如何让IIS6支持svg图像显示</u>
- 2015-09-14win2003更新KB3045999 补丁后蓝屏反复重启该怎么办?
- 2015-07-16Windows Server 2003 SP2 更新补丁汇总终极版 2015年7月篇
- 2015-07-13 Windows Server 2003 将于7月14日停服 想用收费
- 2015-06-03win2003远程桌面怎么切换到多用户?
- 2015-04-15<u>Vultr VPS自定义安装Windows2003 ISO系统以及加载驱动可远程上网</u>
- 2015-03-31 微软温馨提醒: Win2003 即将停止服务
- 2015-02-04Win2003今年7月停止支持微软发文鼓励用户尽快迁移

评论(0人参与,0条评论)



- 微博登录
- QQ登录
- 手机登录

还没有评论, 快来抢沙发吧!

Powered by 畅言