RCE Event Wordpress Plugin Dokumentation

Link zum Store: noch nicht veröffentlicht

Das RCE Event Plugin gibt ihnen die Möglichkeit, Events aus der RCE Event Datenbank komfortabel und anpassbar auf ihrer Wordpress Seite auszugeben. Dazu müssen Sie entweder einen Vertrag mit RCE Event besitzen, der Ihnen **eine Template-ID und Auth-Code** bereitstellt, um Ihre Events auszugeben, oder Sie können **ohne Vertrag** Events in Ihrer Nähe ausgeben lassen.

Dies geschieht über einen Wordpress Shortcode: "[rce_event]", den Sie auf jeder Wordpress Seite verwenden können.


Anleitung:

1.	DAS PLUGIN INITIIEREN
2.	DEN SHORTCODE VERWENDEN

1. Das Plugin initiieren

Um das Plugin zu initiieren, benötigen Sie **entweder** Ihre <u>Template-ID</u>, Ihren <u>Auth-Code</u> und Ihre <u>Basis-URL</u> für die Events, **oder**, falls Sie kein Kunde von RCE Event sind, bis zu drei Postleitzahlen, deren Events in der Nähe Sie ausgeben wollen.

Diese Informationen können Sie in dem Admin Menü Ihrer Wordpress Seite eingeben. Durch die Installation des Plugins wird ein neuer Menüpunkt "RCE Event" hinzugefügt. Um diesen sehen zu können, müssen Sie die Rolle "Administrator" haben.



Nachdem Sie Ihre Informationen eingegeben haben und sie durch "Änderungen speichern" bestätigt haben, ist das RCE Event Plugin vollständig initiiert und einsatzbereit. Wir haben bei der Entwicklung großen Wert daraufgelegt, dass Ihre Template-ID und Auth-Code jederzeit sicher vorliegen und nie öffentlich aufgedeckt werden.

2. Den Shortcode verwenden

Der Shortcode wird verwendet durch "[rce_event]", dabei stehen Ihnen einige Parameter zur Verfügung, um die Ausgabe anzupassen.



Parameter:

Parameter	Erlaube Werte	Bedeutung
layout	rows	Stellt die Events
		untereinander dar.
	columns	Stellt die Events
		nebeneinander in
		Blöcken dar.
limit	Ganze Zahl von Null (0)	Wie viele Events
	bis Zwanzig (20)	dargestellt werden
		sollen.