CS-01 GUIDE UTILISATEUR · PRISE EN MAIN À DISTANCE

Utiliser la console RustDesk

Appareils, carnets d'adresses, configuration du poste technicien, prise en main, transfert de fichiers, mode confidentialité.


AUTEUR
Constant Segrétain

CONTEXTE
Alternance · Ensemble scolaire Saint-Benoît

PUBLIC
techniciens du service informatique


1. La console web

Adresse : `http://10.49.0.80:21114`. Le menu **Système** → **Appareils** liste tous les postes enregistrés sur le serveur.



1 : nom du poste · 2 : prendre la main avec le client RustDesk · 3 : prendre la main dans le navigateur · 4 : ajouter au carnet d'adresses d'un technicien.

Le menu **Utilisateur** → **Carnets d'adresses** contient les postes de chaque technicien. C'est le même carnet que dans l'application RustDesk quand on y est connecté avec le même compte.



2. Configurer le client sur le poste du technicien


1. Installer RustDesk.
2. **Paramètres** → **Réseau** → **Serveur ID/relais**.
3. Copier la chaîne de configuration du serveur (rangée dans le KeePass), puis **importer depuis le presse-papiers** (1) et **Valider** (2). Les champs se remplissent seuls.




Serveur ID, relais, API et clé publique remplis par l'import.

4. **Paramètres** → **Compte** → **Connexion**, puis **Continuer avec Webauth** et **Confirmer Oauth** : on s'identifie avec son compte de la console, et le carnet d'adresses apparaît.






3. Ce qu'on peut faire sur un poste




1 : prise en main · 2 : transfert de fichiers · 3 : terminal administrateur, sans prendre la main sur l'écran.

Discuter avec l'utilisateur

Pendant une prise en main, l'icône de conversation ouvre un échange texte. L'utilisateur voit une fenêtre avec le nom du technicien connecté, la durée de la session et les autorisations en cours, et peut couper la session à tout moment.






Ce que voit l'utilisateur.

4. Le mode confidentialité

Il masque l'écran du poste pendant l'intervention : utile quand on saisit un mot de passe administrateur ou qu'on consulte des données à l'écran d'une salle de classe.

- **Pendant une session** : Paramètres d'affichage → Mode de confidentialité.
- **À chaque session** : dans le client du technicien, Paramètres → Affichage, cocher « Mode de confidentialité ».



Mode 1 : écran masqué par un voile · Mode 2 : écran éteint.



Ce que voit la personne devant le poste.