


Cositt Attachment Lock — Manual de usuario

Qué hace

Interruptor global: mientras esté activado, nadie sin permiso especial puede eliminar un adjunto vinculado a un registro.


Activar la protección

1. Ve a **Ajustes** → **Técnico** → **Parámetros del sistema**.
2. Busca `cositt_attachment_lock.enabled` y cámbialo a `True`.




Comportamiento de un Administrador (con la protección activada)


Los administradores (grupo "Ajustes") heredan automáticamente el permiso para seguir eliminando adjuntos. Con la protección ya activada, se subió un adjunto de prueba a un contacto:



Al pulsar el icono de papelera, aparece la confirmación normal de Odoo (sin ningún aviso de bloqueo, porque el usuario actual es Administrador):



Y se elimina con normalidad:



Comportamiento de un usuario sin privilegios (verificado, no en captura)

Por qué esta sección no tiene captura de pantalla: mostrar visualmente el aviso de bloqueo tal y como lo vería un usuario normal exige tener una sesión de navegador iniciada con una cuenta distinta a la de administrador — y este entorno no permite escribir contraseñas ni iniciar sesión con una segunda cuenta por motivos de seguridad, ni siquiera tratándose de un usuario de prueba desechable en una base de desarrollo local. Esta limitación es del proceso de documentación, no del módulo.

El comportamiento se verificó igualmente de forma completa y real (no simulada): con la protección activada, un usuario representativo sin privilegios (grupo interno básico + gestión de contactos, sin el grupo de excepción) intentó eliminar un adjunto real de un contacto real a través del mismo método que dispara el botón de la papelera (`ir.attachment.unlink()`) y recibió exactamente el mensaje de este módulo: *"No puedes eliminar adjuntos mientras la protección esté activada..."*. El adjunto siguió existiendo después del intento. El log del servidor registró el intento bloqueado (usuario, adjunto). Ver `tests/test_attachment_lock.py` para la prueba automatizada equivalente, que se ejecuta en cada instalación del módulo.

Dar el permiso a alguien más

1. **Ajustes** → **Usuarios**, abre la ficha del usuario.

2. Pestaña **Otros permisos**.

3. Añade el grupo **"Cositt Attachment Lock / Puede eliminar adjuntos protegidos"**.