

Inicio en GNS3

Abrir el menú de contexto del Router o el host (botón derecho) y pulsar Start.

Abrir el menú de contexto del Router o el host (botón derecho) y pulsar console.

Direccionamiento IPv4 en CISCO

```
R1#enable
R1#conf t

// Seleccionamos la interface, donde f es el tipo de interface (Fast Ethernet) y x/x es el número de
R1(config)#interface fx/x
R1(config-if)#ip address direccion_ip máscara
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit

// Repetir para todas las interfaces que se necesiten

// Para acabar
R1(config)#end

// Para verificar toda la configuración
R1#show runnig-config

// IMPORTANTE: No olvidéis guardar !!!!!
R1#wr
```

Direccionamiento IPv6 en CISCO

```
// Seleccionamos la interface, donde f es el tipo de interface (Fast Ethernet) y x/x es el número de
R1(config)#interface fx/x
R1(config-if)#ipv6 address direccion_ipv6/longitud_de_prefijo
R1(config)#no shutdown

// Todo junto:
R1(config)#interface fx/x

R1(config-if)#ip address direccion_ip máscara
R1(config-if)#ipv6 address direccion_ipv6/longitud_de_prefijo
R1(config)#no shutdown
```

Direccionamiento IPv4 en MIKROTIK

```
MikroTik login: admin
Password: (vacío)

[admin@MikroTik]>ip address

// La X de etherX es el número de interface: 1, 2, 3, 4, ... (No existe la interface 0)
[admin@MikroTik] / ip address>add address=direccion_ip/longitud_máscara interface=etherX

// Para verificar
[admin@MikroTik] / ip address>print
```

```
// Para eliminarla, fila es el número de item (primera columna de la izquierda)
[admin@MikroTik] / ip address>remove fila

// Para volver atrás utilizamos
[admin@MikroTik] / ip address>..
[admin@MikroTik] / ip>

// Para volver al principio utilizamos
[admin@MikroTik] / ip> /
```

Direccionamiento IPv6 en MIKROTIK

```
// Habilitamos IPv6
[admin@MikroTik] >system package
[admin@MikroTik] / system package> print

// Localizar la fila de IPv6, creo que es la 2
[admin@MikroTik] / system package> enable 2

// Volvemos atrás
[admin@MikroTik] / system>..

// Y reiniciamos para aplicar los cambios
[admin@MikroTik] / system>reboot

// Introducimos de nuevo el login

// Accedemos a la sección de direccionamiento IPv6
[admin@MikroTik]>ipv6 addrees
// X es el número de interface: 1, 2, 3, 4, ...
[admin@MikroTik] / ipv6 addrees>add address=direccion_ipv6/longitud_prefijo interface=etherX

// No es necesario guardar los cambios
```

Direccionamiento IPv4 en VPCS

```
PCx>ip direccion_ip/longitud_de_máscara direccion_gateway

// PARA VERIFICAR
PCx>show ip

// IMPORTANTE: NO OLVIDÉIS GUARDAR
PCx>save

// PARA OBTENER AYUDA GENERAL
PCx>help

// PARA OBTENER AYUDA DE UN COMANDO PARTICULAR
PCx>comando ?
```

Direccionamiento IPv6 en VPCS

```
PCx>ip direccion_ipv6/duración_de_prefijo gateway
```

```
// PARA VERIFICAR
```

```
PCx>show ipv6
```

```
// IMPORTANTE: NO OLVIDÉIS GUARDAR
```

```
PCx>save
```

```
// PARA OBTENER AYUDA GENERAL
```

```
PCx>help
```

```
// PARA OBTENER AYUDA DE UN COMANDO PARTICULAR
```

```
PCx>comando ?
```