



Lightroom Classic:

Aprende lo Esencial

Leccion 03: Fundamentos del Revelado

En esta leccion aprenderas a usar el modulo Develop para corregir y mejorar tus fotos: desde el recorte y el balance de blancos hasta la exposicion, el contraste y la presencia.

Vista Antes / Despues en el modulo Develop

Al Final de Esta Leccion Sabras Como...

01 Navegar el espacio de trabajo del modulo Develop
Encontrar el Histograma, el panel Basic y la barra de herramientas, y saber que hace cada seccion.

02 Recortar y enderezar tus fotos
Usa la herramienta Crop Overlay para mejorar la composicion y corregir un horizonte inclinado.

03 Aplicar un perfil de camara
Elige el perfil de color correcto para tu imagen como punto de partida para editar.

04 Establecer el balance de blancos
Corrige dominantes de color usando el menu WB o la herramienta White Balance Selector.

05 Ajustar exposicion, contraste, luces y sombras
Usa los controles de Tone en el panel Basic para corregir el brillo y resaltar los detalles.

06 Usar los controles de Presence
Agrega textura, claridad y vibracion de color para terminar tu imagen.



El Espacio de Trabajo del Modulo Develop

El modulo Develop es donde corriges y mejoras tus fotos. Es no destructivo: tu archivo de foto original nunca se modifica.

Histogram (arriba a la derecha)

Muestra el rango tonal de tu foto. Los triangulos en las esquinas son advertencias de recorte.

Panel Basic (derecha)


Tu panel de edicion principal. Aqui estan los controles de Profile, balance de blancos, Tone y Presence.

Barra de herramientas (debajo del Histogram)


Herramientas Crop, Remove, Masking, Red Eye y Graduated Filter. Presiona R para Crop.

Panel izquierdo

Navigator, Presets, Snapshots, History y Collections. Usa Presets para aplicar estilos rapidamente.



Panel Histogram: muestra el rango tonal y los metadatos de la camara



Panel Basic: controles de Profile, WB, Tone y Presence

Recortar y Enderezar tu Foto

1

Presiona D para ir al modulo Develop

Asegurate de estar en la vista Loupe. Presiona D en tu teclado desde el modulo Library.

2

Presiona R para abrir el Crop Overlay

Aparece un rectangulo de recorte alrededor de tu foto. El panel Crop & Straighten se abre encima del panel Basic.

3

Arrastra los controladores para ajustar el recorte

Arrastra cualquier esquina o borde del recuadro de recorte. El area fuera del recorte se oscurece para que puedas ver el resultado.

4


Presiona O para cambiar las guias de recorte

Regla de Tercios, Diagonal, Proporcion Aurea y mas. Usalas como guias de composicion.

5

Presiona Return o Enter para confirmar el recorte

El recorte se aplica. Presiona R en cualquier momento para volver y ajustarlo.




Crop Overlay activo: cuadrícula de Regla de Tercios visible



Izquierda: Regla de Tercios | Derecha: guía Diagonal

Guías de Recorte y Enderezado

Las guías de recorte son referencias, no reglas. Usalas para mejorar tus composiciones. Presiona O para cambiar entre ellas.



Las 9 guías de recorte disponibles

Regla de Tercios

Divide el encuadre en tercios. Coloca tu sujeto sobre las líneas o las intersecciones.

Diagonal


Una línea de esquina a esquina. Ideal para líneas de conducción y composiciones dinámicas.

Proporcion Aurea


Una guía de composición curva usada por pintores clásicos y fotógrafos.

Proporciones de Encuadre

Muestra las proporciones de recorte más comunes para impresión y pantalla.



Opciones de proporción de encuadre: 16x9 es 1920x1080



Panel Crop

Enderezar: En el panel Crop & Straighten, arrastra el control Angle izquierda o derecha para nivelar un horizonte inclinado. O arrastra a lo largo de una línea en la foto que deba ser horizontal.

Aplicar un Perfil de Camara

Un perfil de camara establece la interpretacion de color inicial de tu foto. Piensa en el como el punto de partida de color que usa Lightroom antes de que hagas cualquier ajuste.

1

Ve al panel Basic en el modulo Develop

Mira en la parte superior del panel Basic, justo debajo de los botones Auto, B&W y HDR.

2

Haz clic en el menu desplegable Profile

Puede mostrar Adobe Color, Adaptive Color o As Shot. Haz clic en el para abrir el menu.

3


Elige Adaptive Color como punto de partida

Adaptive Color usa IA para analizar cada foto individualmente y aplicar el mejor color inicial. Es la configuracion recomendada para el trabajo de clase.

4

Haz clic en el icono de cuadrícula para abrir el Profile Browser

El Profile Browser muestra todos los perfiles disponibles con miniaturas para que puedas previsualizarlos en tu foto.




Panel Basic: Profile configurado en Adaptive Color



Menu Profile mostrando todos los perfiles Adobe Raw y las opciones Adaptive

Perfiles de Camara: Que Son



Perfiles Adobe Raw

Independientes de la camara. Dan a cualquier imagen un aspecto inicial unificado y neutral. Adobe Color es la linea base estandar.

Adaptive Color

Mejorado con IA. Analiza cada foto individualmente para aplicar el mejor color inicial. Recomendado para el trabajo de clase.

Perfiles Camera Matching

Imitan los estilos de imagen incorporados en tu camara especifica. El numero disponible depende de la marca de tu camara.

Perfiles Creative

Efectos artisticos que usan LUTs (tablas de busqueda de color). Tienen un control Amount para ajustar la intensidad.

Los perfiles no cambian los controles de Tone ni de Presence: sigues teniendo control total despues de elegir un perfil.

Establecer tu Balance de Blancos

El balance de blancos corrige las dominantes de color causadas por diferentes fuentes de luz. La luz fluorescente vuelve las fotos verdes. La luz tungsteno las vuelve naranjas. WB corrige eso.

1

Encuentra WB en la parte superior del panel Basic

WB significa White Balance (balance de blancos). Haz clic en el menu desplegable junto a el para ver tus opciones.

2

Elige la opcion que corresponde a tu iluminacion

Daylight, Cloudy, Shade, Tungsten, Fluorescent, Flash. Para fotos RAW, prueba Auto primero y ajusta desde ahi.

3


Usa los controles Temp y Tint para ajustar con precision

Temp mueve de azul a amarillo (frio a calido). Tint mueve de verde a magenta. Arrastra hasta que los colores se vean naturales.

4

Usa el White Balance Selector para mayor precision

Presiona W o haz clic en el icono del cuentagotas en el panel Basic. Haz clic en algo en tu foto que deba ser gris neutro. Lightroom establece el WB automaticamente.



Menu WB: elige la opcion que corresponde a tu fuente de luz

Ajustar Exposicion y Contraste

1

Encuentra la seccion Tone en el panel Basic

Debajo de White Balance veras Tone con seis controles: Exposure, Contrast, Highlights, Shadows, Whites y Blacks.

2

Arrastra Exposure para establecer el brillo general

Exposure afecta principalmente los tonos medios. Arrastra a la derecha para aclarar, a la izquierda para oscurecer. Piensa en el como el ajuste del brillo base de toda la foto.

3

Agrega Contrast para separar los tonos

Contrast hace que las luces sean mas brillantes y las sombras mas oscuras, aumentando la diferencia entre ellos. Comienza con +20 a +50 en la mayoría de las fotos.



Espacio de trabajo Develop: Exposure +1.70 aplicado a la foto de la calle de La Habana

Consejo: Mantiene presionado Shift y haz doble clic en cualquier nombre de control para que Lightroom lo ajuste automaticamente. Util cuando quieres que Lightroom haga una estimacion rapida.

No lles Exposure ni Contrast al maximo. Los ajustes sutiles dan mejores resultados. Una foto con +2.0 de exposicion perdera detalle en las luces y se vera desteñida. Comienza poco a poco.

Recuperar Luces y Levantar Sombras

Highlights y Shadows son controles dirigidos. Highlights solo afecta las areas brillantes. Shadows solo afecta las areas oscuras. No se interfieren entre si.

1 Arrastra Highlights a la izquierda para recuperar un cielo brillante


Bajar Highlights (hacia -100) recupera el detalle en areas sobreexpuestas como nubes o un cielo brillante. No oscurece las sombras.

2 Arrastra Shadows a la derecha para abrir areas oscuras


Subir Shadows (hacia +100) revela detalle en areas oscuras como rostros en sombra o un primer plano oscuro. No afecta las areas brillantes.

3 Presiona J para ver las advertencias de recorte

Las areas azules estan perdiendo detalle en las sombras. Las areas rojas estan perdiendo detalle en las luces. Usa esto para saber hasta donde puedes llevar los controles antes de perder detalle.



Shadows +52 aplicado: el detalle se abre en el primer plano oscuro



Highlights -100: el detalle del cielo recuperado por completo

Establecer Whites y Blacks

Whites establece el punto mas brillante de tu foto. Blacks establece el punto mas oscuro. Configurarlos correctamente distribuye toda la informacion tonal a lo largo del rango completo de negro a blanco.

1

Mantiene Option y arrastra el control Whites

La pantalla se vuelve negra. Arrastra a la derecha hasta que veas aparecer las primeras areas blancas o de color. Ese es tu punto de recorte: retrocede un poco.

2


Mantiene Option y arrastra el control Blacks

La pantalla se vuelve blanca. Arrastra a la izquierda hasta que veas aparecer las primeras areas negras. Ese es tu punto de negro: retrocede un poco.

3

Revisa el Histograma despues de ajustar


Una foto bien ajustada tiene datos distribuidos en la mayor parte del Histograma, sin grandes acumulaciones contra los bordes izquierdo o derecho.



Histogram mostrando un rango tonal bien distribuido: ISO 1600, 70mm, f/2.8

Orden de flujo de trabajo profesional: primero Exposure. Luego Highlights y Shadows para recuperar detalle. Despues Whites y Blacks para establecer los extremos. Por ultimo Contrast al gusto.

Como Leer el Histogram



Panel Histogram: canales de color superpuestos, metadatos de camara abajo

Lado izquierdo = tonos oscuros

Detalle de sombras y negros. Una acumulacion contra la pared izquierda significa negros recortados, negro puro sin detalle.

Lado derecho = tonos brillantes

Detalle de luces y blancos. Una acumulacion contra la pared derecha significa luces recortadas, blancos quemados sin detalle.

Centro = tonos medios

La mayor parte de la informacion de casi todas las fotos. Aqui viven los tonos de piel, el follaje y los grises medios.

Colores = canales RGB

Rojo, verde y azul tienen cada uno su propio canal. Las superposiciones aparecen como colores mezclados. Una foto con dominante de color mostrara un canal alejado de los demas.

Triangulos en las esquinas

Indicadores de advertencia de recorte tonal. Hazles clic para activar la superposicion de recorte en tu foto (o presiona J).

Agregar Presence, Texture, Clarity, Vibrance

Los controles de Presence son los toques finales. Aplicalos despues de haber ajustado el Tone y el balance de blancos.

1

Agrega Texture para realzar el detalle de superficie

Texture realza el detalle fino como piel, tela, corteza y plumas sin afectar las areas fuera de foco. Comienza entre +15 y +30.

2

Agrega Clarity para aumentar el contraste en los tonos medios

Clarity agrega impacto a los bordes y la estructura en los tonos medios. Demasiado hace que las fotos se vean rugosas y sobre-procesadas. Usalo con moderacion, entre +10 y +30.

3


Agrega Vibrance para intensificar el color sin saturar en exceso

Vibrance es un intensificador de color inteligente: protege los tonos de piel y los colores ya saturados mientras eleva los colores mas apagados. Casi siempre es mas seguro que Saturation.

4

Usa Saturation con cuidado

Saturation intensifica todos los colores por igual y puede hacer que una foto se vea poco natural rapidamente. Raramente subas mas de +20.



Seccion Presence: Texture, Clarity, Dehaze, Vibrance, Saturation

Personalizar el Orden del Panel Develop

Puedes reorganizar los paneles del grupo derecho del modulo Develop para adaptarlo a tu forma de trabajar.

1 Haz Control+clic en cualquier encabezado de panel del lado derecho

Aparece un menu. Elige Customize Develop Panel.

2 Arrastra los nombres de los paneles para reordenarlos


Arrastra cualquier nombre de panel hacia arriba o hacia abajo para cambiar su posicion. Las casillas de verificacion controlan su visibilidad.

3 Haz clic en Save y reinicia Lightroom

Tu orden personalizado se guarda. Lightroom se reinicia y tus paneles aparecen en el nuevo orden.

Para volver al orden predeterminado, abre Customize Develop Panel de nuevo y haz clic en Default Order en la parte inferior izquierda.

Para el trabajo de clase, deja los paneles en el orden predeterminado para que tu pantalla coincida con las instrucciones de la leccion. Solo personaliza tu propio catalogo personal.



Cuadro de dialogo Customize Develop Panel: arrastra para reordenar, las casillas controlan la visibilidad

Lens Corrections: Corregir Distorsion y Vineteo

Cada lente tiene sus propias fallas: distorsion de barril (curvatura hacia afuera), distorsion de cojin (curvatura hacia adentro) y bordes oscuros (vineteo). Lightroom puede corregir todo esto automaticamente.

1 Desplazate hacia abajo en el panel derecho hasta Lens Corrections

Esta debajo de Detail, Transform y Lens Blur en el orden predeterminado del panel.


2 Haz clic en Enable Profile Corrections

Lightroom lee los datos EXIF de tu foto para identificar tu lente y aplica automaticamente la correccion correcta de distorsion y vineteo.

3 Si Lightroom no encuentra tu lente, eligelo manualmente

Usa los menus Make y Model bajo Lens Profile. Elige la coincidencia mas cercana si tu lente exacto no aparece en la lista.

Para el Canon EOS R50 con el lente kit: Lightroom generalmente lo encontrara automaticamente. Si no, selecciona Canon como Make y busca RF-S 18-45mm o RF-S 18-150mm segun que lente kit tengas.



Panel Lens Corrections: Enable Profile Corrections activado, Make y Model detectados automaticamente

Vocabulario Clave

Estas palabras aparecern en exámenes y en clase. Aprende las ahora.

Modulo Develop

El entorno de edicion en Lightroom Classic donde corriges y mejoras las fotos.

No destructivo

Edicion que nunca modifica el archivo de foto original. Todas las ediciones se guardan en el Catalog.

Histogram

Un grafico que muestra la distribucion de tonos en tu foto, de negro puro (izquierda) a blanco puro (derecha).

Perfil de Camara

Una interpretacion de color que se aplica al inicio de la edicion. Adaptive Color usa IA para optimizar cada foto.

Balance de Blancos

La correccion de temperatura de color y tono que elimina las dominantes de color causadas por diferentes fuentes de luz.

Exposure

El brillo general de una foto, controlado por el control Exposure en la seccion Tone.

Highlights

Las areas brillantes de una foto. El control Highlights afecta solo los tonos brillantes sin tocar las sombras.

Shadows

Las areas oscuras de una foto. El control Shadows abre los tonos oscuros sin afectar las luces.

Presence

Un grupo de controles: Texture, Clarity, Dehaze, Vibrance y Saturation, que agregan detalle y profundidad de color.

Recorte Tonal

Cuando las areas brillantes se queman hasta el blanco puro o las areas oscuras se aplastan hasta el negro puro, perdiendo todo el detalle.

Referencia Rapida: Tu Flujo de Trabajo en el Modulo Develop

01

Presiona D

Ve al modulo Develop desde el modulo Library.

02

Presiona R

Abre la herramienta Crop Overlay. Presiona Return para confirmar.

03

Profile

Configura a Adaptive Color en la parte superior del panel Basic.

04

WB

Elige el ajuste WB que corresponde a tu fuente de luz. Ajusta con Temp y Tint.

05

Exposure

Establece el brillo general primero. Presiona Auto para que Lightroom haga una estimacion.

06

Highlights

Arrastra a la izquierda para recuperar areas brillantes quemadas.

07

Shadows

Arrastra a la derecha para abrir areas oscuras y revelar detalle.

08

Whites / Blacks

Mantiene Option y arrastra para establecer los extremos de brillo y oscuridad.

09

Contrast

Agrega despues de ajustar el Tone. Shift+doble clic para automatico.

10

Texture + Vibrance

Agrega Presence al final. Comienza con Texture +20, Vibrance +20.

Califica, Selecciona y Exporta tus Mejores Fotos

La calificación es como seleccionas en esta clase. Después de editar una foto en el módulo Develop, presiona 5 en tu teclado para darle una calificación de 5 estrellas. Solo califica las fotos de las que estes orgulloso y quieras conservar.

1

Presiona D para ir al módulo Develop

Abre la foto que acabas de editar. Asegurate de estar en el módulo Develop.

2

Presiona 5 en tu teclado para calificarla con 5 estrellas

Veras aparecer cinco estrellas doradas en la parte inferior de la imagen. Esto la marca como una de tus mejores fotos.

3

Repite con cada foto que quieras conservar

Revisa tus fotos editadas. Presiona 5 para tu mejor trabajo. Presiona G para volver a la vista Grid y pasar a la siguiente foto.

4

Presiona la barra invertida (\) para abrir la Library Filter Bar

En la vista Grid, presiona la tecla de barra invertida para mostrar la Library Filter Bar en la parte superior de la cuadrícula.

5

Haz clic en Attribute, luego haz clic en la 5a estrella para ver solo las fotos de 5 estrellas

Ahora solo se ven tus mejores fotos. Presiona Cmd+A para seleccionarlas todas.

CALIFICACION DE 5 ESTRELLAS: TU MEJOR TRABAJO

5.0
RATING

Atajos de Teclado para Calificar

5

Califica la foto seleccionada con 5 estrellas

0

Quitar la calificación de una foto

G

Volver a la vista Grid en Library

\

Mostrar / ocultar la Library Filter Bar

Cmd+A

Seleccionar todas las fotos visibles

Para exportar: Filtra a fotos de 5 estrellas. Presiona Cmd+A para seleccionar todas. Ve a File > Export y elige JPEG como formato.

Tu Edicion en Develop esta Completa.



Tu foto esta corregida. Tus ediciones estan guardadas en el Catalog. Tu archivo original no fue modificado.

TU SIGUIENTE PASO

Leccion 04, Edicion Asistida por IA →

Presiona D para Develop | G para Grid | E para Loupe | L para Library