

Perfil	Nivel de Autorización	Responsabilidades	Información que puede Consultar	Información que puede Registrar	Operaciones que puede Ejecutar	Restricciones	Componentes que Utiliza
Usuario del Portal Público	Nivel 0 (Público / Solo Lectura)	Consultar impacto ambiental, donaciones y compromisos de sostenibilidad de la empresa.	Métricas consolidadas de merma evitada (toneladas/CO ₂), volumen de donaciones a bancos de alimentos y tiendas participantes.	Formularios web de contacto, vinculación institucional y consultas ciudadanas.	Filtrar métricas por periodo anual/mensual y descargar reportes públicos de sostenibilidad en PDF.	Sin acceso transaccional, comercial, operativo ni logístico interno; navegación 100% anónima y perimetral.	Landing page institucional, visor público de tableros de sostenibilidad y módulo de contacto.
Operador de Almacén	Nivel 1 (Operativo Guiado)	Ejecutar la recepción física, captura de atributos de lote y surtido estricto bajo política FEFO en CEDIS y tiendas.	Órdenes de compra por recibir, listas de surtido (picking) dirigidas por FEFO y ubicaciones físicas de pallets/lotes.	Captura de datos GS1 (GTIN, lote y fecha de caducidad) en recepción y confirmación de cantidades surtidas.	Confirmar recepción física en muelle, validar surtido dirigido FEFO y empaquetar transferencias aprobadas.	No autoriza mermas contables ni transferencias; no visualiza costos, márgenes ni pronósticos de demanda.	Terminal móvil/escáner, submódulo de recepción de mercancía, picking guiado y despacho de transferencias.
Proveedor	Nivel 1 (Colaboración B2B)	Gestionar órdenes de compra asignadas, declarar lotes/caducidades previas al envío y confirmar entregas.	Órdenes de compra asignadas a su razón social, demanda agregada proyectada (CPFR) y métricas de entrega (OTIF).	Confirmación o ajuste de órdenes de compra y Avisos Anticipados de Embarque (ASN con lotes y caducidades).	Aceptar/rechazar órdenes de compra, descargar OC en formatos estándar (PDF/XML) y solicitar citas de muelle.	Visibilidad restringida únicamente a sus propios productos y transacciones; sin acceso a datos de otros proveedores ni tiendas.	Portal web B2B de proveedores, módulo de órdenes de compra y generador de ASN.
Gerente de Tienda	Nivel 2 (Supervisión Local)	Supervisar inventario en piso de venta, mitigar mermas, coordinar transferencias y asegurar rotación FEFO local.	Existencias de su tienda por lote y caducidad, alertas de riesgo de vencimiento, mermas locales y transferencias de sucursal.	Bajas operativas por merma/daño físico, causas de discrepancias de inventario y recepción de producto intertienda.	Autorizar mermas de su sucursal, aceptar o rechazar solicitudes de transferencia y asignar reacomodo físico FEFO.	Acceso limitado exclusivamente a los datos de su tienda asignada; no puede comprar a proveedores ni alterar algoritmos.	Tablero de control de sucursal, visor de alertas de vencimiento FEFO, registro de mermas y módulo de transferencias.
Planeador de Demanda	Nivel 3 (Analítico / Distribución)	Calibrar algoritmos predictivos, ajustar stocks de seguridad y balancear excedentes entre tiendas mediante transferencias.	Pronósticos de demanda por SKU-tienda-día, inventario global por lotes, variables climáticas, promociones y riesgo de vencimiento.	Factores de ajuste exógeno a la demanda, políticas de stock dinámico y solicitudes de transferencia intersucursal.	Ejecutar reentrenamiento de modelos analíticos, aprobar transferencias intertienda y correr simulaciones de demanda.	No emite órdenes de compra vinculantes a proveedores externos ni realiza ajustes al inventario físico en almacén.	Módulo de pronósticos ML, simulador de reabastecimiento, motor de transferencias intertienda y monitor de riesgo.
Comprador	Nivel 3 (Comercial / Abastecimiento)	Convertir sugerencias predictivas en órdenes formales, respetando restricciones comerciales y acuerdos con proveedores.	Sugeridos de compra del motor analítico, catálogos de proveedores, precios, mínimos de compra (MOQ) y vida útil contractual.	Órdenes de compra emitidas o modificadas, acuerdos de precios por volumen y notas contractuales de abastecimiento.	Generar, emitir o cancelar órdenes de compra hacia el ERP/portal de proveedores y consolidar pedidos para cubrir MOQ.	No modifica modelos de pronóstico, no ajusta inventario físico ni aprueba transferencias entre sucursales.	Módulo de sugerencias de reabastecimiento, catálogo de proveedores y consola de generación de órdenes de compra.
Auditor	Nivel 4 (Fiscalización / Auditoría)	Fiscalizar trazabilidad de lotes, validar el cálculo de mermas/donaciones y certificar métricas de desperdicio evitado.	Trazabilidad completa de punta a punta de lotes, historial de transacciones, actas de merma, donaciones e historial de cambios.	Dictámenes de auditoría, observaciones de cumplimiento normativo y solicitudes de inmovilización de lotes.	Ejecutar rastreos de retiro de producto (recalls), generar dictámenes de auditoría y exportar reportes para SAT/COFEPRIS.	Acceso estrictamente de solo lectura sobre registros transaccionales; no puede modificar inventario ni configuraciones.	Motor de trazabilidad y retiros (Recall Engine), visor de auditoría de mermas y generador de reportes regulatorios.
Administrador del Sistema	Nivel 5 (Control Total Técnico)	Garantizar la disponibilidad operativa, administrar identidades/accesos, calibrar parámetros y monitorear integraciones.	Pistas de auditoría técnica (audit logs), métricas de salud de APIs/ETLs, catálogo de usuarios, roles y parámetros globales.	Cuentas de usuario, asignación de privilegios, credenciales de conexión (APIs, ERP, WMS) y umbrales globales de merma.	Crear/suspender usuarios, reasignar roles, forzar reseteo de accesos, reiniciar sincronizaciones y ejecutar respaldos.	No interviene en decisiones comerciales (compras), no autoriza mermas operativas ni modifica inventario directamente.	Consola de administración de usuarios (RBAC), gestor de parámetros del sistema, monitor de integraciones y visor de logs.