

MISSION 2 : Mise en place de l'infrastructure réseau



Table des matières

Commandes.....	3
Configuration d'un VLAN.....	3
Configuration d'une interface SWITCH.....	3
Configuration des interfaces ROUTER/SWITCH – SWITCH/ROUTER.....	3
Configuration IP VLAN SWITCH.....	4
Configuration IP ROUTEUR.....	4
Configuration NAT.....	4
Configuration d'une sous-interface ROUTEUR.....	5
Télécharger un fichier d'un ROUTEUR/SWITCH.....	5
Tftpd32 by Ph. Jounin.....	6

Commandes

Configuration d'un VLAN

```
switch> en  
switch# config t  
switch#(config)# vlan X  
switch#(config)# name xxxx  
switch#(config)#exit
```

Configuration d'une interface SWITCH

ACCESS :

```
Switch>en  
Switch# config t  
Switch(config)# interface fa0/1  
Switch(config-if)#switchport mode access  
Switch(config-if)#switchport access vlan X  
Switch(config-if)#no shutdown  
Switch(config-if)#exit
```

Configuration des interfaces ROUTER/SWITCH – SWITCH/ROUTER

TRUNK :

```
Switch>en  
Switch#config t  
Switch(config)#interface gigabitEthernet0/0  
Switch(config-t)#switchport mode trunk  
Switch(config-t)#switchport trunk allowed vlan X,X,X,X,X  
Switch(config-t)#no shutdown  
Switch(config-t)#exit
```

Configuration IP VLAN SWITCH

```
Router>en
Router#config t
Router(config)#interface vlan X
Router(config-if)#ip address xxx.xxx.x.x 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
```

Configuration IP ROUTEUR

```
Router>en
Router#config t
Router(config)#interface vlan X
Router(config-if)#ip address xxx.xxx.x.x 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
```

Configuration NAT

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#access-list 1 permit xxx.xx.x.x 0.0.0.255
Router(config)#ip nat inside source list 1 interface fa0/1 overload
Router(config)#interface fa0/X
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface fa0/X
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#exit
```

Configuration d'une sous-interface ROUTEUR

Router>en

Router#conf t

Router(config)#interface fa0/x.x

Router(config-subif)#exit

Télécharger un fichier d'un ROUTEUR/SWITCH

Avec l'aide du logiciel **tftpd32 by Ph. Jounin**, votre pc servira de serveur pour communiquer avec le switch/routeur.

Le switch et routeur devra avoir une IP sur un de leur ports pour communiquer avec le serveur tftp, dans le cas du switch il faudra donner une IP à un vlan.

TELECHARGER DES FICHIERS :

Switch/Router>en

Switch/Router#copy nomdufichier.extension tftp:

Address or name of remote host []? (adresse IP de votre pc)

Destination filename [nomdufichier.extension]? (nom que vous voulez donner au fichier quand il arrivera sur votre pc)

ENVOYER DES FICHIERS :

Switch/Router>en

Switch/Router#copy tftp nomdufichier.extension

Address or name of remote host []? (adresse IP de votre pc)

Destination filename [nomdufichier.extension]? (nom du fichier que vous voulez importer sur le switch/routeur)

Tftpd32 by Ph. Jounin

Current Directory : Emplacement des fichiers qui seront télécharger ou importer.

Server interfaces : IP de votre PC

Lien pour le logiciel : [Releases · PJO2/tftpd64](#)

