テスト観点表 【SE06】テスト観点表xis

種別 観点(大)	観点(小)	観点パターン	パターン・目的	テストフェーズ 機能単体結合	機能シナリオ	テスト検証報点 ※Oがついているものはエビデンス対象			
				〇:必須 ム:可能な範囲		画面 ・画面表示 ・画面遷移	DB ・DB更新仕様 ・トランザクション	ログ ・出力内容 ・出力形式	ファイル ・出力内容 ・出力形式
ク観点	li vy								
1-1. 入力チェック	共通	未入力 最小桁数未満		0		0		0	
		最大桁数オーバー							
		許容文字違反(半角英数字)							
		許容文字違反(半角数字)							
		許容文字違反(半角カナ) 許容文字違反(全角)							
		許容文字違反(全角カナ)							
		許容文字違反(JIS第1·2水準)							
		許容文字違反(1パイト)							
		許容文字違反(2パイト) 許容文字違反(アルファベット(イーパング	· 半角英大文字						
		許容文字違反(アルファベット(楽天))	「(スペース)」「-(ハイフン)」「(ピリオド)」 半角英大文字						
		不正文字(禁則文字)	干月央人又子						
		不正文字(13区)							
		不正文字(HTML特殊文字)	「〈」「〉」「&」「″」「'」を1文字ずつテストする。						
		最小値未満							
		最大値オーバー							
	日付	指定値以外日付形式	指定値以外を指定した場合のチェック	0		0		0	
	117	過去日	-						
		日付大小							
	その他	メールアドレス形式	メールアドレス形式	0		0		0	
		住所: 都道府県なし 住所: 連続スペース	住所: 都道府県なし 住所: 連続スペース						
		住所: 連続スペース 暗証番号チェック	住所: 連続スペース 暗証番号チェック						
		相関チェック	相関チェック						
1-2. 変換	共通	前後空白除去	各機能で変換処理が実行されることを確認する。	0		0	0		
		JISマッピング変換 ハイフン変換							
		ハイブン変換中点変換							
		全銀力ナ変換							
		全角変換(数字)							
		全角変換(記号)							
		全角変換(かな) 全角変換(英字)							
		半角変換(数字)							
		半角変換(英字)							
		許容13区	連結フペーフを1つにナトルフ						
	住所	連続スペースまとめ 都道府県あり	連続スペースを1つにまとめる。	0			0		
	LL IVI	都道府県なし					3		
		都道府県後スペース							
	郵便番号	1~3文字		0			0		
		4~7文字							
	性別	マッピング		0			0		
	氏名(漢字・カナ)	セパレータ(空白)0つあり		0			0		
		セパレータ(空白)1つあり							
		セパレータ(空白)2つあり							
1-2 ファイル・形式チェック	CSV	セバレータ(空白)連続あり 項目数不足	ファイル形式チェックデータ	0				0	
1-3. ファイル形式チェック	657	項目数オーバー	ファイル形式デエックテータ	O					
		中身が空							
		レコード順番(ヘッダ、データ、トレーラ)							
	マルチフォーマット	データ件数 レコード長未満		0					
		レコード長オーバー							
		中身が空							
		レコード順番(ヘッダ、データ、トレーラ)							
観点		データ件数							
2-1. データ長		最小長	最小長・最大長データで各機能を実行し、DB登録・画面表示で正常に処理されることを確認する。	0		0	0		
			れることを確認する。						
		最大長							
2-2. 境界値		境界値-1	境界値データで各機能を実行し、境界値をまたがった処理が正常に行われる ことを確認する。	0			0		
2-3. 特殊文字		境界値							
		境界値+1							
		ハイフン文字	特殊文字データで各機能を実行し、DB・画面表示で文字化けせずに表示され	0			0		
		JISマッピング文字	ることを確認する。						
2.4 7.00		中点(・)	COLONIA TOTAL A FILE A						
2-4. その他		0埋め(文字列項目)	SQLのWhere句でシングルクォーテーションの囲み忘れがあると、0が削除されて登録されてしまうのを防ぐ。	0					
		null ※null許容項目	NullPointerExceptionやパインドエラーが発生しないかを確認する。						
l.点									
ll点 3-1. 表示チェック	表示文言	モック比較		0					
		特定文言	禁止されている特定文言が使用されていないかチェックする。						
	表示形式	年月日、郵便番号、電話番号など	表示される形式で使用どおりであることを確認する。						
	ソート順	約款	一覧などの項目についてはソート順が正しいことを確認する。						
	約款 表示画像	約款							
	and the state of t	コピーライト							
		ALT							
	入力エリアのサイズと位置								
	ページタイトル Pレイヤ								
	デフォルト表示		初期表示の確認	0					-
3-2. 画面制御	条件表示		条件によって出る・でないの表示確認						
3-2. 画面制御			リストボックスの中身の表示確認						
3-2. 画面制御	リストボックス表示		HTMLコントロールの制御が行われているかを確認。 協調表示される箇所の表示確認						
3-2. 画面制御	画面制御(コントロール)								
3-2. 画面新印			エラーが発生した場合の画面の表示位置、フォントの確認						1
3-2. 画面 6付即	画面制御(コントロール) 強調表示(赤文字など) エラーメッセージ表示		エラーが発生した場合の画面の表示位置、フォントの確認						
	画面制御(コントロール) 強調表示(赤文字など) エラーメッセージ表示 タブオーダー		エラーが発生した場合の画面の表示位置、フォントの確認 画面のタブ順序が正しく設定されていること。						
3-2. 画面制御	画面制御(コントロール) 強調表示(赤文字など) エラーメッセージ表示		エラーが発生した場合の画面の表示位置、フォントの確認	0					
3-3. 画面遷移	画面制御(コントロール) 強調表示(赤文字など) エラーメッセージ表示 タブオーダー 全画面遷移確認		エラーが発生した場合の画面の表示位置、フォントの確認 画面のタブ順序が正しく設定されていること。 画面遷移図に記述されている全ての遷移を確認する。						
	画面制御(コントロール) 強調表示(赤文字など) エラーメッセージ表示 タブオーダー	Internet Explorer 5.5, 6.0, 7.0 Safari 1.2, Safari 1.3, Safari 2.0	エラーが発生した場合の画面の表示位置、フォントの確認 画面のタブ順序が正しく設定されていること。	0					

テスト観点表 【SE06]テスト観点表×ls

観点(大)	観点(小)	観点パターン	パターン・目的	テストフェーズ 機能単体結合	機能シナリオ	テスト検証観点 オ ※Oがついているものはエビデンス対象				
戴 点(<i>大</i>)	減無(小)	政無ハメーン	ハラーン・日的	〇:必須	放肥ンナリオ					
				△:可能な範囲		·画面表示 ·画面遷移	・DB更新仕様 ・トランザクション	・出力内容 ・出力形式	ファイル ・出力内容 ・出力形式	
比観点										
4-1. データベース(検索・取得)	検索条件		仕様書に記述された検索条件で対象データが取得できていることを確認する。							
	件数指定		件数が指定されている場合、取得件数がその件数を越えないことを確認する。							
	範囲指定		ページングなど表示開始・終了の範囲が指定されている場合、正しい範囲で表示されることを確認する。							
4-2. データベース(登録・更新・削除)	DD面転件株		DB更新仕様を満たしていることを確認する。							
4-2. ナータハース(豆鉢・更新・削味)	トリガ更新		トリガによる更新が行われることを確認する。	0						
4-3. エラー処理	データ不在		例外発生時に適切に処理されることを確認する。	0						
	一意例外									
	SQL例外		_							
	登録·更新結果不正									
4.4.4.11.74	ループ内例外		ニンディールのニャフト内容がエレントルを独立して							
4-4. メール送信	テンプレート		テンプレートのテキスト内容が正しいことを確認する。 メールが送信されるときのイベントの内容が正しいことを確認する。	0						
	,		The American Control of the Control							
4-5. 排他制御	排他制御開始		各処理で排他制御が仕様どおり動作することを確認する。	0						
	排他制御継続									
	排他制御解除									
4-6. 業務固有	排他制御終了		その他、業務に固有の観点が存在する場合は観点を追加する。	0						
·于機能観点			ての他、未務に回有の観点が存在する場合は観点を追加する。	U						
ファイル	入力	指定ファイルなし		0						
		業務エラーデータあり					+			
		処理対象0件	+					0		
		処理対象確認	_				0			
	出力	既存ファイルあり		0				0		
		出力対象0件		0						
		出力内容確認		0						
DB	入力	処理対象確認		0			0			
	出力	DB登録確認		0			0			
	トリガ	トリガによるDB登録確認		0			0			
		1 7771-CV-GD-D-32 SAIRE BO								
ログ	パッチ	開始・終了		0				0		
		進捗ログ出力(大量時)								
		正常終了·異常終了								
実行制御	結果コード(シェル)	業務固有 正常·異常		0			0	0		
大17 時17年	和未コート(ジェル)	正而 · 疾而								
トランザクション		コミット・ロールバック								
F32 9 9 9 3 3		3595-0-10/199								
テュリティ観点										
6-1. ブラウザ操作	ブラウザバック			0						
	マルチウィンドウ・マルチタブ		マルチウィンドウ(マルチタブ)で起動した後、セッション情報を書き換えて登録 処理を行う。							
	不正パラメータ		GETパラメータで不正な文字を送信しても適切に処理されることを確認する。							
	二重送信									
	ディレクトリトラバーサル									
6-2. ダイレクトパス	サービス間またがりバス指定			0						
	実行処理パス指定									
7-1. 同一機能同時更新			同一レコードを同一機能同士で更新して、影響が無いことを確認する。	0			0			
7-2. 他機能同時更新	同一レコード更新		同一レコードを他機能同士で更新して、影響が無いことを確認する。							
, Z. 180x形间时更初										
	同一テーブル更新		レコード更新の条件指定があいまいなため、同一テーブルのほかのレコードに 影響を及ぼさないかを確認する。							
7-3. 同一セッション不正更新			同一セッションで操作したときに不正な更新が行われないことを確認する。	Δ				+		
比觀点										
8-1. 大量データ性能				-	Δ					
8-2. 高負荷										
-リオ観点 9-1. 業務シナリオ		オンラインーバッチ結合		_						
0 1. 朱初ンナリイ		オンフィンーハッナ結合 フロントーエンド結合			0					
用観点										
10-1. 移行またぎ				-	Δ					
10-2. 障害シナリオ					Δ					
デグ観点										
デグ観点 11-1. ノンデグテスト				-	Δ					