VoiceCaster · 版本历史

> 这里只记**你能多用什么**，不记代码是怎么改的。最新的在最上面。
> 更早的过程（做到哪、踩过什么坑）在 `ROADMAP.md`。
> 版本号真源是 `VERSION` 文件；这里最上面那一版要跟它一致。

1.1.0 · 2026-11-04

四个嗓子，各干各的；大户不再常驻

- 引擎有了名字，下拉里直接写：**小户 · 奋斗青年**（千问）、**中户 · 留学生**（小米）、**大户 · 方言地头蛇**（Vox）、**戏骨**（IndexTTS）。
- **分工是自动的**：中文的讲课、朗读、演戏走小户；**外文稿**走中户（自动认，中英混不算外文）；**方言**走大户 —— 演戏时普通话小户念、方言大户念，同一场戏里自动分。
- 页面右上角多了「**全部用**」下拉：一次换掉所有角色；选「跟随角色卡」就各按各的。
- **大户改成用时才装**：程序启动 **14 秒 → 2 秒**；闲置 10 分钟自动卸，把那 12 G 还回来。
- 右上角多一行小字：现在谁在内存里、还剩多少可用。
- **内存保底**：同时最多两个「重」引擎（小户 6.1 G、大户 12 G、戏骨 24 G）；装第三个之前先卸最久没用的；装完会低于 8 G 可用就不装，并提示。
- 官方音色（没有参考音）被强制成大户时，自动退回小户 —— 它克隆不了。

1.0.0 · 2026-11-03

第一个版本号，和一个新出口

- 从此有了版本号（`VERSION`），以后每次改动往上加一版。
- 「留下」的每一条旁边多了一个 `→ Musio`：把这段音频送进 **Musio Studio 的光标处**。
- 有句表（整段排演过的那种）就**按句切开**，全在**同一条轨**上，不分轨。
- 前提两条：Musio Studio 开着；它的「设置 → Agents」打开。没开时会直接报「连不上」。
- 送进去之后，那条轨的混响发送自动清零 —— 它整首共用一个大厅，一点发送就糊。
- 顺带把 `使用说明.md` 补了一节「把结果送出去」：Live / ACE / Cubase / Musio 四个出口

各干什么，一句话一个。