

Fluxo operacional sincronizado de check-in/check-out — Nomade Drive Brasil

Princípio central

O **check-in** e o **check-out** devem ser solicitados pelo cliente dentro da plataforma, e não apenas combinados por WhatsApp. A solicitação do cliente cria um evento operacional único, que é compartilhado com proprietário, administração e, quando necessário, oficina credenciada. Esse evento passa a ser o registro mestre da locação, preservando evidências, datas, fotos, km, responsabilidades e pendências.

Regra-mãe: nenhuma locação deve começar sem check-in aprovado e nenhuma locação deve ser encerrada sem check-out sincronizado entre cliente, proprietário e plataforma.

Status operacionais recomendados

Etapa	Quem inicia	Quem valida	Resultado sistêmico
Solicitação de reserva	Cliente	Plataforma e proprietário	Reserva em análise
Validação documental do cliente	Cliente envia documentos	Plataforma	Cliente aprovado, pendente ou recusado
Confirmação de proteção/caução	Plataforma	Plataforma	Reserva liberada ou bloqueada
Solicitação de check-in	Cliente	Proprietário/plataforma/oficina quando aplicável	Retirada solicitada
Check-in aprovado	Proprietário ou plataforma	Plataforma	Locação ativa
Solicitação de check-out	Cliente	Proprietário/plataforma/oficina quando aplicável	Devolução solicitada
Check-out aprovado	Proprietário e plataforma	Plataforma	Locação encerrada
Pós-check-out	Plataforma	Oficina/admin quando aplicável	Pendências, cobrança, repasse e disponibilidade atualizados

Check-in solicitado pelo cliente

No painel do cliente, a reserva confirmada deve exibir o botão **“Solicitar check-in”**. Esse botão só aparece quando a reserva está aprovada, o contrato está aceito, a caução está confirmada, a proteção do veículo está ativa, os documentos do cliente estão aprovados e o veículo está operacionalmente liberado. Ao solicitar o check-in, o cliente informa data, horário, local de retirada, confirma condutor, adiciona observações e envia fotos iniciais se a operação permitir.

O proprietário recebe a solicitação com os dados essenciais: nome do cliente, veículo, data e hora, local, status de documentos, proteção ativa, caução, checklist anterior e pendências. A plataforma acompanha em tempo real. Se houver oficina envolvida, ela recebe tarefa para vistoria inicial ou liberação técnica.

Dados obrigatórios do check-in

Dado	Responsável pelo registro	Validação necessária
Data e hora de retirada	Cliente solicita; proprietário confirma	Plataforma compara com reserva
Local de retirada	Cliente solicita; proprietário confirma	Plataforma registra evidência
Km inicial	Proprietário/plataforma	Campo obrigatório e foto do painel
Combustível/carga	Proprietário/plataforma	Campo obrigatório e foto quando possível
Fotos externas	Cliente e/ou proprietário	Frente, traseira, laterais, rodas, pneus
Fotos internas	Cliente e/ou proprietário	Painel, bancos, porta-malas, acessórios
Estado dos pneus	Proprietário/oficina	Medida ou status estimado
Documentos do veículo	Plataforma	CRLV/IPVA/licenciamento válidos
Proteção/seguro	Plataforma	Ativa, vencendo ou bloqueada

Contrato e aceite	Cliente e proprietário	Assinatura/aceite digital
-------------------	------------------------	---------------------------

Check-out solicitado pelo cliente

No painel do cliente, a locação ativa deve exibir o botão **“Solicitar check-out”** . O cliente escolhe data, horário e local de devolução, registra fotos finais, informa km final e combustível/carga quando possível. A solicitação aciona proprietário e plataforma. O proprietário valida a devolução, confere fotos, km, limpeza, possíveis avarias e presença de acessórios. A plataforma compara automaticamente check-in versus check-out.

Quando houver divergência, a plataforma deve criar pendência: limpeza, dano, km excedente, combustível, multa, pedágio, atraso, documento, sinistro ou análise manual. Quando não houver pendência, a plataforma libera a devolução da caução conforme regra e calcula repasse ao proprietário.

Dados obrigatórios do check-out

Dado	Uso operacional	Automação associada
Km final	Calcula km rodado	Atualiza histórico, revisão e pneus
Fotos finais	Compara condição	Detecta divergência e gera análise
Combustível/carga final	Fecha responsabilidade	Gera cobrança ou baixa automática
Estado de limpeza	Verifica mau uso	Gera taxa se aplicável
Avarias	Verifica dano novo	Abre sinistro ou cobrança
Multas/pedágios conhecidos	Fecha pendências	Reserva caução até apuração
Data/hora da devolução	Verifica atraso	Calcula diária/multa se aplicável
Assinatura/aceite	Formaliza encerramento	Fecha locação ou mantém em análise

Automação por quilometragem

A plataforma deve manter uma tabela operacional por veículo com km atual, km da última revisão, próxima revisão, vida estimada dos pneus, rodízio, óleo, filtros, freios e status documental. O check-out atualiza essa tabela automaticamente.

Indicador	Fórmula/Regra recomendada	Ação automática
Km rodado na locação	Km final – Km inicial	Atualizar histórico do veículo
Próxima revisão	Km da última revisão + intervalo configurado	Alertar proprietário e oficina
Óleo/filtros	Última troca + km/meses configurados	Criar alerta amarelo/vermelho
Pneus	Vida útil configurada – km rodado acumulado	Atualizar % estimada de uso
Rodízio de pneus	Intervalo configurado por km	Gerar tarefa para oficina
Freios	Intervalo por km ou status de checklist	Solicitar inspeção
Disponibilidade	Sem pendências críticas	Liberar ou bloquear novas reservas

Seguro, documentos, multas e bloqueios

O veículo deve ter semáforo operacional: **verde**, **amarelo** e **vermelho**. Verde significa disponível. Amarelo significa atenção, por exemplo proteção vencendo em poucos dias, revisão próxima ou documento a vencer. Vermelho significa bloqueio: proteção vencida, CRLV vencido, sinistro aberto, manutenção crítica, multa grave pendente sem tratativa, checklist reprovado ou ausência de vistoria obrigatória.

Área	Status verde	Status amarelo	Status vermelho
Proteção Shield	Ativa	Vence em breve	Vencida/sem comprovação
CRLV/documentos	Válidos	Vencem em breve	Vencidos/irregulares
Manutenção	Em dia	Revisão próxima	Manutenção crítica pendente
Pneus	Dentro do limite	Atenção/rodízio	Troca exigida

Multas	Sem pendência	Em análise	Impedimento ou cobrança crítica
Sinistro	Nenhum	Em apuração	Veículo bloqueado
Caução	Confirmada	Pendente de confirmação	Não paga/não bloqueada

Visão por perfil

Perfil	O que precisa ver	O que precisa poder fazer
Cliente	Reserva, contrato, caução, proteção, check-in, check-out, pendências	Solicitar check-in, solicitar check-out, enviar fotos, acompanhar caução e multas
Proprietário	Veículo, locações, km, pneus, manutenção, repasses, pendências	Aprovar locação, validar check-in/out, solicitar oficina, acompanhar repasse
Oficina	Tarefas técnicas, checklist, fotos, laudo, orçamento	Emitir laudo, atualizar status técnico, registrar revisão e pneus
Parceiro	Indicações, status, conversões e créditos	Gerar indicação, acompanhar lead, consultar crédito
Administração	Tudo: veículos, pessoas, reservas, documentos, proteção, dinheiro, multas e sinistros	Aprovar, bloquear, auditar, corrigir, liberar, atribuir responsabilidades e gerar relatórios

Regra de sinergia final

A plataforma deve ser a fonte única da verdade. WhatsApp pode continuar como canal de apoio, mas cada decisão relevante deve virar registro: solicitação, aprovação, recusa, foto, documento, km, pagamento, caução, multa, sinistro, manutenção, repasse e bloqueio. Assim, cliente, proprietário, oficina, parceiro e administração trabalham com a mesma informação.