


MANUAL DE INSTALACION Y CONEXIÓN SERVICIO VPN

## A) Elementos necesarios para la operación del cliente VPN.

- Tener instalado ORACLE JAVA JRE 1.6 up 20 o superior.
- Tener permisos de acceso al destino vpnssl.heinsohn.com.co por los puertos 80 y 443.
- Servicio de internet de al menos 2 Mbps o superior para una mejor experiencia.
- Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 o superior.

## B) Proceso de configuración.

- 1. Tener instalado la última versión de Oracle Java JRE.
- 2. El cliente para la conexión a la VPN de HBT **NetExtender**, se encuentra ubicado en la siguiente ruta <a href="mailto:ftp://ftp.heinsohn.com.co/Clientes">ftp://ftp.heinsohn.com.co/Clientes</a> VPN/VPN HBT/Windows/.
- Luego de descargar el instalador NetExtender ejecutarlo, les aparecerá la siguiente ventana de bienvenida para iniciar los pasos correspondientes a la instalación y configuración de este cliente VPN, para continuar con la instalación escogemos la opción Next.






4. La siguiente ventana nos muestra el acuerdo de la licencia, para continuar con la instalación procederemos a escoger la opción I Agree y luego Next.




5. En la siguiente ventana nos muestra cual va hacer la ruta especifica de donde va a quedar el cliente instalado en el sistema operativo, si usted quiere cambiar la ruta puede escoger la opción **Browse** y seleccionar la ruta deseada, para seguir con la instalación escogeremos la opción **Next.** 






6. En esta ventana se nos indica que debemos confirmar todos los pasos anteriores para proceder con la instalación del cliente VPN y adicional seleccionaremos las dos opciones que aparecen en esta ventana para crear los accesos directos de la herramienta, luego escogemos la opción **Next** para continuar con la instalación.




7. Después aparecerá la siguiente ventana en donde debemos permitir el acceso al usuario con que vamos a instalar el cliente VPN, escogemos la opción **Sí** para continuar con la instalación.





8. También deberemos confirmar en la siguiente ventana que confiamos en el software de SonicWall Inc como se muestra en la imagen, adicional escogemos la opción **Instalar** para continuar con la instalación del cliente VPN.




9. Esta ventana nos mostrará el proceso de instalación de los componentes necesarios para su ejecución.





10. Luego de terminar la instalación de los componentes se mostrará una ventana indicándonos que la instalación ha sido completada y dejar seleccionada la opción Launch Dell SonicWALL NetExtender la cual nos indica que se ejecutará el cliente VPN, para finalizar la instalación escogeremos la opción Close.




11. Después de la instalación procederemos a configurar el acceso a la VPN con la siguiente información:

Server: vpnssl.heinsohn.com.co
Username: usuario de red de HBT
Password: contraseña de red de HBT

Domain: HBT

Luego escogemos la opción Connect para conectarnos a la VPN de HBT






12. Posteriormente en la siguiente ventana nos mostrará un mensaje o alerta para aceptar el l certificado de seguridad, escogemos la opción **Accept.** 



13. Una vez conectado observará el detalle de la conexión como se muestra en la siguiente ventana, y por último para deconectarse de la VPN de HBT deberán escoger la opción **Disconnect**.





## Historia de Cambios

Solo aplica cuando las revisiones o cambios sean por parte del cliente o correspondan a una revisión de pares formal.

Fecha	Versión	Descripción	Autor
<ddmmaa></ddmmaa>	<1.0>		

## **Aprobaciones**

Fecha	Nombre	Firma
<ddmmaa></ddmmaa>	<nombre revisor=""></nombre>	Si aplica