



Notificaciones e Inbox

Dirigido a: **Administradores de tenant (Tenant Admin), System Admin y cualquier usuario con tareas humanas asignadas**

Este manual cubre todo lo relacionado con las **notificaciones** y las **bandejas de entrada** de la plataforma. Aprenderás a configurar los canales y preferencias de notificación en tres capas (plataforma, tenant y usuario), a consultar el histórico de notificaciones enviadas con su estado y reintento manual, y a gestionar tu bandeja personal de tareas humanas asignadas.

Las tres secciones son independientes: la **configuración de notificaciones** (qué transportes existen y a quién avisan), la **bandeja de notificaciones** (el inbox in-app con el histórico de envíos) y la **bandeja personal de tareas** (tu inbox de validación y trabajo humano). Algunas acciones requieren permisos de Tenant Admin o System Admin; la propia interfaz muestra u oculta los controles según tu rol.

Contenido

- 01** Configuración de Notificaciones — pestaña Canales
- 02** Crear o editar un canal de notificación
- 03** Pestaña Preferencias — reglas de enrutado evento-canal
- 04** Pestaña Plataforma — transportes habilitados globalmente (System Admin)
- 05** Bandeja de notificaciones — histórico, marcar leído, reintentar y paginar
- 06** Bandeja personal — Tareas asignadas a mí (pestaña Activas y sus acciones)
- 07** Pestaña Histórico — métricas personales y tareas pasadas

1 Configuración de Notificaciones — pestaña Canales

Esta pantalla, encabezada por **Notificaciones**, centraliza la configuración de canales y preferencias en **tres capas** mediante pestañas situadas bajo el título:

- **Canales**: pestaña abierta por defecto; define los canales concretos (Telegram, Email, Slack, etc.) de tu tenant o personales.
- **Preferencias**: reglas de enrutado que deciden qué eventos llegan por qué transporte.
- **Plataforma**: solo visible para el **System Admin**; habilita globalmente qué transportes pueden usarse.

En la pestaña **Canales** ves la lista de los canales ya configurados. Cada canal se muestra como una tarjeta con su **nombre** y una serie de etiquetas: el **tipo de transporte** (p. ej. `telegram`), el **ámbito** (`tenant` o `user`), el estado (**activo** / **inactivo**) y si tiene **secreto** configurado (indicando si está en *Vault* o *cifrado en reposo*) o aparece **sin secreto**. Si todavía no hay canales, se muestra un mensaje invitando a pulsar **Nuevo canal**. Los Tenant Admin disponen, en cada tarjeta, de botones para **editar** (ícono de lápiz) y **eliminar** (ícono de papelera); al eliminar se pide confirmación.

El backend es siempre la fuente de verdad de permisos (RBAC + RLS): aunque veas un botón, la acción solo se aplica si tu rol lo permite.




Figura 07.1 — Configuración de Notificaciones — pestaña Canales

2 Crear o editar un canal de notificación

Pulsa **Nuevo canal** (arriba a la derecha, solo Tenant Admin) para abrir el diálogo de creación que ves en la captura. En él rellenas: **Ámbito** (*Tenant (compartido)* o *Usuario (solo yo)*), **Transporte** (solo se ofrecen los transportes habilitados por la plataforma), **Nombre** del canal, **Config** en formato JSON (sin secretos; p. ej. `{ "chat_id": "12345" }`) y un **Secreto** opcional (token del bot, contraseña o clave).

El secreto se cifra en reposo antes de guardarse y el sistema nunca lo devuelve en claro. La casilla **Canal activo** determina si el canal está operativo. Al editar un canal existente no puedes cambiar ámbito ni transporte, y dejar el secreto vacío conserva el actual. Confirma con **Crear** o **Guardar**; si el JSON de config es inválido, la interfaz lo advierte.

The image shows a web application interface for 'Agentic Platform'. A modal dialog titled 'Nuevos Notificaciones' is open, allowing the creation of a new notification channel. The dialog contains the following fields and controls:

- Ámbito:** A dropdown menu currently showing 'Tenant (compartido)'.
- Transporte:** A dropdown menu currently showing 'telegram'.
- Nombre:** A text input field containing 'Ops bot'.
- Config (JSON, sin secretos):** A text area containing the JSON object `{}`.
- Secreto (opcional):** A text input field containing 'token del bot / contraseña / clave'. Below this field, a note states: 'Se cifra en reposo antes de guardarse; el sistema nunca lo devuelve en claro.'
- Canal activo:** A checked checkbox.
- Buttons:** 'Cancelar' and 'Crear' buttons at the bottom right of the dialog.

The background interface shows a sidebar with navigation options like 'TRABAJO', 'RECURSOS', 'CONFIGURACIÓN DEL TENANT', and 'PLATAFORMA'. The 'Notificaciones' section is currently selected in the sidebar.

Figura 07.2 — Crear o editar un canal de notificación

3 Pestaña Preferencias — reglas de enrutado evento-canal

La pestaña **Preferencias** muestra una **matriz de enrutado**: en las filas los tipos de evento del sistema (`task_blocked` , `plan_approved` , `review_needed` , `budget_alert`) y en las columnas los transportes que tu tenant tiene configurados. Cada celda es una casilla que activa o desactiva (opt-in / opt-out) la entrega de ese evento por ese transporte.

Por defecto todos los eventos llegan (casilla marcada) salvo que crees una regla que lo desactive. Los Tenant Admin pueden cambiar las casillas; el resto de usuarios ven el estado en modo de solo lectura (*sí / no*). Si aún no hay ningún canal configurado, la pestaña te invita a crear primero al menos un canal.




Figura 07.3 — Pestaña Preferencias — reglas de enrutado evento-canal

4 Pestaña Plataforma — transportes habilitados globalmente (System Admin)

Esta pestaña solo es visible para el **System Admin**. Presenta la lista de **transportes disponibles** en la plataforma con una casilla por cada uno (Telegram, Email, Slack, etc.). Marcar o desmarcar un transporte determina si los tenants pueden configurar canales de ese tipo: un tenant solo puede crear canales de transportes habilitados aquí.

Tras ajustar las casillas, pulsa **Guardar** para aplicar los cambios globalmente. Si no eres System Admin, esta pestaña no aparece y no puedes alterar la configuración de plataforma.




Figura 07.4 — Pestaña Plataforma — transportes habilitados globalmente (System Admin)

5 Bandeja de notificaciones — histórico, marcar leído, reintentar y paginar

La **Bandeja de notificaciones** muestra el histórico de notificaciones enviadas a los canales de tu tenant, con su estado y la posibilidad de reintento manual. En la barra superior verás un contador de **sin leer**, un filtro por **Estado** (Todos, **queued**, **sent**, **delivered**, **failed**, **retrying**, **dead_letter**), una casilla **Solo sin leer** y un botón **Marcar todo como leído** (se desactiva si no hay pendientes).

Cada entrada de la lista indica el **tipo de evento**, el **transporte**, el **estado** (con color según resultado), el número de intento si es mayor que 1, el posible mensaje de error y la fecha de creación. Las notificaciones no leídas se destacan con un punto y un borde lateral, y ofrecen el botón **Marcar leído**; el marcador de leído es por usuario, de modo que cada administrador tiene su propio inbox.

Las notificaciones en estado **dead_letter** (fallidas tras agotar reintentos) muestran, solo para Tenant Admin, un botón **Reintentar** que vuelve a encolar el envío reutilizando el canal original. Al pie de la lista hay un contador de resultados (p. ej. *1–25 de 120*) y los botones **Anterior** y **Siguiente** para navegar entre páginas de 25 elementos. Los filtros de estado y de no leídos reinician la paginación.




Figura 07.5 — Bandeja de notificaciones — histórico, marcar leído, reintentar y paginar

Bandeja personal — Tareas asignadas a mí (pestaña Activas y sus acciones)

La pantalla **Tareas asignadas a mí** es la bandeja personal de cualquier usuario logueado: lista las tareas humanas que tienes asignadas y activas. Se organiza en dos pestañas, **Activas** e **Histórico**. En **Activas**, cada tarea aparece como una tarjeta con su **título**, una breve descripción, el **proyecto** y **plan** asociados, el **estado** de la tarea (Asignada, En curso, En revisión) y, si procede, el **plazo de aceptación** (p. ej. *Aceptar en ~5 h* o *Plazo de aceptación vencido*).

Cada tarjeta ofrece acciones según su estado. Cuando la tarea está pendiente de aceptación puedes **Aceptar** (pasa a aceptada y la tarea entra en curso) o **Rechazar**; al rechazar se abre un diálogo donde debes escribir una **justificación obligatoria** y la tarea pasa a bloqueada para que un administrador la reasigne. Una vez aceptada, aparece **Marcar completada**, que abre el formulario de entrega. En cualquier momento dispones de **Escalar al admin**, que abre un diálogo con un **motivo opcional**, bloquea la tarea y notifica a los administradores del tenant. Si una acción falla, el error se muestra dentro de la propia tarjeta. Si no tienes tareas, se muestra un mensaje indicándolo; solo ves tus propias asignaciones, nunca las de otros usuarios o tenants.




Figura 07.6 — Bandeja personal — Tareas asignadas a mí (pestaña Activas y sus acciones)

7 Pestaña Histórico — métricas personales y tareas pasadas

La pestaña **Histórico** muestra tus datos personales en dos bloques. Primero, **Mis métricas**: cuatro indicadores con tu **tiempo medio de aceptación**, tu **tiempo medio de ejecución**, el **porcentaje de tareas aprobadas a la primera** y tus **horas medias registradas**. Estas métricas alimentan las estimaciones futuras del Project Manager agente.

Debajo, **Tareas pasadas** lista las sesiones de trabajo que has entregado, cada una con la tarea, el proyecto y plan, la fecha de entrega, las horas registradas, los comentarios y el número de adjuntos. Si aún no has entregado nada, se muestra un mensaje indicándolo. Todos estos datos están limitados estrictamente a tu propio usuario y tenant.




Figura 07.7 — Pestaña Histórico — métricas personales y tareas pasadas