英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



DCS UH-60L ブラックホークモッド

1.3

既知の問題と制限事項

これは完全な機能のリリースではありません。機能とバグ修正を含むさらなる更新は、将来的にリリースされる予定です。Discordで問題を報告してください（https://discord.gg/cZWHMaFQdH).

1. リーミング/給油は、エンジンをオフ (Ng が 0) で、ドアが開いている場合にのみ実行できます。
2. 給油プローブにはまだ専用のパネルがありません。現在、「燃料ブースト ポンプ右」スイッチを使用して拡張されています。パネルは後で追加されます。プローブは「楽しい」機能と見なされます。航空機のミッション エディター オプションで有効にする必要があります。
3. 現在、プレイヤー制御または AI ガンナーは利用できません。実装可能になったら追加する予定です。
4. 航空機はオブジェクトの甲板に少し沈みます。停止コードは PITA です。私たちはそれに取り組んでいます。
5. スポーン時に燃料バッグが他のプレイヤーに常に表示されるわけではありません - 再装備するとこれが修正されます。航空機の初期状態を同期する DCS の問題の可能性はありますか?
6. 損傷モデルは単純です - より複雑なものは後で追加されます。

私はすでにこれらの問題を解決するために「多くの」時間を費やしてきたことを理解してください。今後のアップデートに向けて引き続き修正を試みます。

-キンクジュストボイレイパ

インストール

- 以下から最新リリースをダウンロードします。https://github.com/Kinkkujuustovoileipa/uh-60l/releases
- STEAM/NON-OPEN BETA: 「Mods」フォルダーを C:\Users\###\Saved Games\DCS\ フォルダーに解凍します

- STANDALONE OPEN BETA: 「Mods」フォルダーを C:\Users\###\Saved Games\DCS.openbeta\ フォルダーに展開します。
- が必要な場合があります。この mod が正しく動作するための最新の C++ 再頒布可能パッケージ

重要なゲームプレイの変更

1.2

- エンジンの始動には空気源の選択が必要です (APU または実行中のエンジン)
- パイロンの位置とロードアウトが変更されました - 以前のビルドを実行しているミッションまたはサーバーで動作が壊れている可能性があります
- フレア対策追加

1.1

- 無線を使用するには、「PTT - Push To Talk (Game Comms)」キーをバインドする必要があります (SRS を除く)。
- インターコム パネルを使用して、送信する正しい無線を選択する必要があります。
- スタビレーター オートは、AC 電源を受信すると自動的に作動します
- 尾輪ロックは、AC 電源を受信すると自動的に作動します

開発者

=X51= キンクジュストボイレイパ

キューブボーイ

ベイリー

寄稿者

ジョナス

ジンクスDCS

=X51= パルジヴァル

=X51= ローソン

開発者は感謝したいと思います:

私たちのテスター

イーグルダイナミクス

AH-6 のインスピレーションのための Nibbylot

A-4E 改造チーム、改造への支援と貢献に対して

「DCS Modding Hub」Discord ユーザーの

Hanna & Charlie への愛と理解

Alvaro と Elizabeth の絶え間ないサポート

用語集:

コントロール: 7

外部レイアウト: 10

コックピットレイアウト：15

起動手順：21

フライトシステム: 27

ナビゲーション: 32

ドップラー GPS ナビゲーション システム: 47

無線通信: 62

ヘッドアップ ディスプレイ: 69

対策：71


マルチクルー: 74

空対空給油: 77



コントロール

推奨されるジョイスティック入力



推奨スロットル入力

左スロットル軸: エンジン 1 + 2 パワー コントロール レバー

上: PTT - プッシュ トゥ トーク (ゲーム通信) 下: PTT - プッシュ トゥ トーク (SRS)

フォワード:
後部:

フォワード:
後部:

フォワード:
後部:

Fwd: AN/AVS-7 ブライトン
後部: AN/AVS-7 暗い



フォワード:
後部:

バツ：
よ:
押す:

Up: ランディング ライト エクステンド
Dn: ランディング ライト リトラクト
L: ICS XMIT 前のラジオを選択 R: ICS XMIT 次のラジオを選択

右スロットル軸: 集合



外部レイアウト

外部システム


上部衝突防止ライト
AN/ALQ-144 IR ジャマー
(未実装)
スタビレーター
下部衝突防止ライト
ランディング＆サーチライト
ESSSウィング（200ガロン燃料タンク付）
スターボード ポジション ライト (非 ESSS)
右舷位置灯 (ESSS)

外部システム - 店舗

UH-60L には、Crashworthy External Fuel System (CEFS) を備えた External Stores Support System (ESSS) を装備できます。

これにより、長距離飛行用に最大 4x 200 ガロンの補助燃料タンクが可能になります。

ロードアウトは、**リアームと燃料補給のメニュー。**給油と再装備を行うには、航空機のエンジンを停止し、パイロットのドアを開けなければなりません。

航空機を ESSS 翼の有無にかかわらず飛行できるようにしたかったため、「ペイロードの削除」と「パイロンの削除」オプションも利用できます。翼を削除するには、パイロン エントリのいずれかで [パイロンの削除] を選択する必要があります。「NO PYLON」をクリアして燃料タンクを取り付けられるようにするには、**しなければならない**最初に「ペイロードの削除」を選択します。

これらのモードをすばやく切り替えるには、プリセットのロードアウト オプションを使用することをお勧めします。ESSS ウィングを削除する場合は、常に「クリーン」を使用してください。最後に選択したロードアウトによっては、ウィングがミッションの開始時に残る場合があります。同様に、常に燃料タンクを選択し、タンクを取り付けずに翼を表示したい場合は「EMPTY」を選択します。

MISSION EDITOR FILE VIEW EDIT FLIGHT CAMPAIGN CUSTOMIZE MISSION GENERATOR MISC

FILE
MIS
OBJ
MAP
Draw

PAINT AND LOADOUT



PAINT SCHEME default

PAYLOAD RESTRICTION

	R Outbc	R Inbd	Gunne	Cargo	Gunne	L Inbd	L Outbc
Mission payload							
CEFS 4x 200 Gallon Tanks 6x Seats							
Clean 12x Seats							
Clean 14x Seats							
Clean 2x Seats							
Clean 4x Seats							

FUEL TANKS
REMOVE PAYLOAD
REMOVE PYLON

NEW COPY DELETE RENAME EXPORT

HELICOPTER GROUP

NAME Rotary-2
CONDITION % 100
COUNTRY USA COMBAT
TASK Transport
UNIT 1 OF 1
TYPE UH-60L
SKILL Client
PILOT Rotary-2-1
TAIL # 011
RADIO FREQUENCY 124 MHz AM
CALLSIGN Springfield 1 1
HIDDEN ON MAP
HIDDEN ON PLANNER
HIDDEN ON MFD
Llate ACTIVATION

CIVIL PLANE

INTERNAL FUEL 100 %
FUEL WEIGHT 4943 lbs
EMPTY 12511 lbs
WEAPONS 44 lbs
MAX 23500 TOTAL 17498 lbs
74 %

CHAFF
FLARE
ROPE LENGTH

DFLT uh-60.miz LAT N 32°48'51" LONG E 35° 2'27" ALT 20 PAN/SELECT MAP SAT ALT 4.03.2022 18:44:45

外部システム - CEFS

CEFS は進行中の機能です。

CEFS では、航続距離を伸ばすために最大 800 ガロンの補助燃料を使用できます。燃料の供給は、メイン ダッシュボードにある補助燃料管理システムによって制御されます。

現在、自動燃料転送のみが実装されています。自動燃料移送を有効にするには、「XFER MODE」スイッチを AUTO に設定します。いずれかの内部タンク (左または右) の燃料の量が 1000 ポンドを下回ると、選択したタンクのペアから燃料が自動的に移動します。ソースタンクは「XFER FROM」スイッチを使用して選択できます。燃料移送は、内部燃料の合計が 2000 ポンドになるまで続けられます。

タンクのないステーションには「cccc」が表示されます。
現在、空のタンクの警告は実装されていません。


タンクの投棄はまだ実装されていません。






コックピットのレイアウト


パイロットの楽器


マスターコーションパネル
対気速度インジケータ
縦位置
インジケーター (VSI)
スタビレーターインジケーター
レーダー高度計
パイロットのディスプレイユニット
気圧計
高度計
パイロットのクロノメーター
コマンドインストゥルメント
システムパネル (CISP)
ホーRizontal シチュアティ の上
インジケータ (HSI)
バージョンティカルSp イード
インジケータ


非飛行計器
方位磁針
センターディスプレイユニット
ブレード除氷システム
(未実装)
注意事項・
諮問委員会
補助燃料
管理パネル
キー点火 (実装されていません)
AN/APR-39 レーダー警告
レシーバーディスプレイ
AN/ALQ-144 IR ジャマー
(未実装)


副操縦士の計器
マスターコーションパネル
縦位置
インジケーター (VSI)
レーダー高度計
対気速度インジケータ
パイロットのディスプレイユニット
スタビレーターインジケーター
気圧計
高度計
副操縦士の
クロノメーター
垂直速度
インジケータ
コマンドインストゥルメント
システムパネル (CISP)
横位置
インジケータ (HSI)



下部コンソール
Jettison (実装されていません)
AN/ARN-149 ADF コントロールパネル
AN/ARN-147 VOR/ILS コントロール パネル
副操縦士のインターコム パネル (ない機能的)
AN/ARC-201 FM ラジオ
AN/APX-100 トランスポンダー パネル (未実装)
対策パネル（ない実施）
燃料ブースト & (温度) 燃料補給プローブパネル
AN/APR-39 RWR コントロール パネル
その他のパネル (尾輪ロックを含む)
自動ヘディング参照システム
AN/ASN-128 DGNS (ドップラー GPS ナビゲーションシステム)
AN/ARC-164 UHFラジオ
パイロットインターコムパネル
スタビレーター制御 & AFCS
AN/ARC-201 FM ラジオ
AN/ARC-186 VHFラジオ
AN/ARC-220 HF ラジオ (ない実施）
パーキングブレーキ
AN/AVS-7 ヘッドアップ ディスプレイ コントロール パネル


アッパーコンソール
コックピットドーム照明
APUコントロールパネル
カーゴ フック パネル (未実装)
電気系統
ワイパー &
ヒーター制御
燃料/空気/その他
コンソール照明
形成
照明・室内照明
外部照明
防氷制御 (ない
実施)
油圧 (ない
実施)
自由気温
ゲージ
自由気温
ゲージ
エンジン制御象限



起動手順

起動手順（簡易版）




1. バッテリーと発電機 - オン
2. 空気源スイッチ - APU
3. 下部コンソール照明 - オン

4. コックピット照明 - 必要に応じて
5. APU - オン
6. APU & APU GEN アドバイザリー - チェック



StarSttt サバー ルrpo セ 日 コdtrne (簡体字)








6. AHRS アライメント - チェック
7. 尾輪ロック - 必要に応じて
8. スタビレーター AUTO コントロール - オン
8. SAS 1 - オン
8. SAS 2 - オン
8. ブースト - オン
8. トリム - オン
8. FPS - 必要に応じて
9. スタビレーター下降位置 - 小切手

StarSttサバー Urpoセ 日 コdurle (簡体字)





10. 燃料セレクター - DIR & 空気源 - APU

11. エンジン 2 スター ター - 押す


12. エンジン 2 パワー コントロール レバー - IDLE (クリック ベース)

13. エンジン温度と Ng 速度 - モニター

14. エンジン 1 について繰り返します。

StarSttt パー ルrpo セ 日 コdtrle (簡体字)






15. エンジン回転数が安定したら、パワー コントロール レバーを FLY (前進) にします。

16. RPM 100% & TRQ 安定 - チェック

17. MCP と注意事項 - CHECK NONE VISIBLE

StarSttサバーUrpoセ日 ュdurle (簡体字)



18. GPS NAV MODE を MGRS または LAT/LONG に設定します
19. ENT (PAGE) を 2 回押して起動を確認します 20. ADF コントロール - ANT または ADF

21. VOR/ILS コントロール - オン
22. AHRS - SLAVE とアライメントの完了 (HSI を 方位磁針)
23. ラジオ - 必要に応じて
24. RWR - 必要に応じて
25.ヘルメットマウントサイト - 必要に応じて
26. APU & APU GEN - オフ
27. 尾輪ロック - 必要に応じて



フライトシステム

AFCS - スタビレーター

UH-60 は、安定性と制御応答を改善する可変入射スタビレーターを備えています。スタビレーターは角度を変えて、ダウンウォッシュ (ホバリング/低速前進速度時) と気流 (高速前進速度時) が不要なピッチ エクスカーションを引き起こすのを防ぎます。

スタビレーターは、指示された対気速度の増減に応じて自動的に移行する AUTO モードで常に使用する必要があります。ただし、AUTO モードが無効になっている場合、またはサイクリック スルー スイッチから手動で制御することもできます (後者は、復旧を支援するための緊急使用を目的としています)。

警告：スタビレーターの不適切な設定/使用は、飛行に影響を与え、危険または致命的な機首上げ/機首下げ姿勢を引き起こします。



スタビレーターダウン



スタビライザーアップ

AFCS - SAS、ブースト、トリム

自動飛行制御システムは、スタビレーター、SAS、トリム、FPS システムの 4 つの主要なサブシステムで構成されています。

- 安定性増強システム (SAS) により、すべての軸で安定性とダンピングが向上します。
- ブースト システムは、パイロット入力に電気機械的支援を提供します。
- トリム & FPS システムは、制御ポジショニングと基本的な姿勢保持機能を提供します。

簡単に言えば：

- BOOST をオンにするとコントロールのレスポンスが向上します。
- SAS1 と SAS2 をオンにすると、ヘリコプターの一般的な操作が改善されます
- TRIM をオンにすると、トリム ホールドとトリム アジャスト システムの両方を使用できるようになります。
- FPS をオンにすると、姿勢保持機能が有効になります (詳細については、FPS セクションを参照してください)。

これらのシステムをオンにすることは、あなたの最善の利益です!

SAS コントロール パネル



AFCS - FPS

フライト パス スタビライゼーションは、Ka-50 を操縦する人には認識できる姿勢保持システムです。

使用中の FPS には、UH-60 の対気速度に応じて 2 つのモードがあります。

60ノット以下
- ●ピッチ、バンク、ヘディングホールド機能を提供

60ノット以上
- ● 対気速度保持 (まだ実装されていません) と調整されたターン機能を提供します。

の**トリムリリース**ボタンは、このシステムとの主なやり取りです。このボタンを長押しすると、システムが無効になり、「ハンズオン」飛行が可能になります。ボタンを離すと FPS システムが作動し、ボタンを離したときの姿勢で機体を保持しようとします。
IAS が 60 ノットを超えると、機体はピッチ角とバンク角を維持しようとします。バンク角が左右に 3 度を超える場合は、機体をヨーイングして旋回を調整しようとします。

AFCS - FPS

FPSシステム**あなたと戦いますか**ちゃんと使わないと。
FPS を使用する場合、機体を操縦する方法は 3 つあります。

1. を長押しします。**トリムリリース**ボタン。希望する姿勢まで機体を飛行させてから、ボタンを放します。
2. **トリムハットスイッチ**ピッチ角とバンク角を調整する
3. サイクリックとペダルを使用して FPS の力をオーバーライドし、機体を新しい姿勢に飛行させてから、**トリムリリース**ボタンを押して機体を新しい姿勢に保ちます。

私の個人的なアドバイスは、離陸、着陸、ホバー調整などの操縦中は常に方法 1 を使用することです。
方法 2 は、対気速度を制御するためにピッチを微調整するのに役立ちます。
方法 3 は不格好に感じる可能性があり、FPS があなたと戦っているのを感じるので慣れる必要があります。





ナビゲーション

CISP の概要 - パネル

Command Instrument System Panel は、UH-60 で利用可能なナビゲーション モードを管理します。さまざまなシステムやセンサーから情報を取得し、選択したモードに基づいて、HSI および VSI を介してパイロットにナビゲーション コマンドを表示します。
CIS は複雑なシステムなので、ここでは独自の用語を使用して説明します。また、システムへの適切なリファレンスは次の場所にあります。https://slideplayer.com/slide/4279759/



ヘディングマスターモードボタン

ナビマスターモードボタン

Alt ホールド マスター モード ボタン

Nav - ドップラー GPS (DGNS) モード

ナビ - VOR/ILS モード

Nav - バック コース モード (未実装)

Nav - FM ホーミング モード (未実装)


回転率ソース: Norm/Alt

コース/ヘディング ソース: パイロット/副操縦士

垂直ジャイロ ソース: Norm/Alt

No2 ベアリング ソース: ADF/VOR

CISP の概要 - HSI & VSI



- ロール コマンド バー
- 集合コマンド バー
- ピッチコマンドバー
- 傾斜計と回転率インジケータ
- ウェイポイントまでの距離 (DGN のみ)
- No.1ポインター（DGNS）
- VOR TO/FROM 矢印
- 見出しのバグ
- コース針
- 意思決定の高さアラート
- グライド スロープ インジケーター
- グライド スロープ フラグ
- コース偏差ポインター
- コースベアリング
- コース偏差バー
- No.2 ポインター (ADF/VOR)

CISP の概要 - VSI コマンド

重要！ピッチ、ロール、コレクティブ コマンド バーは即座に反応します。コマンドに従うときは、バーを中央に配置する必要があります。コマンドバーを妨害しようとしないでください - 代わりに、航空機を常に中央に保つように飛行させてください。

の**ロール コマンド バー**です**ロール コマンド バー**、目標の方向指示器ではありません。航空機の現在のバンク角に対して左または右にバンクするように指示しています。それは**いいえ**見出しを変更するように指示します。バーを中央に保つと、機体が正しいバンク角になり、目的の機首方位またはラジアルに旋回できます。また、目的の機首方位またはラジアルで機体を水平にするためにロールする必要があることを示すためにも移動します。

CISP ナビゲーション - 見出しモード



1.見出しバグを目的の見出しに設定します
2.ヘディングマスターモードをオンにします
3. ロール コマンド バーの指示に従います

CISP ナビゲーション - 高度保持モード



1. 高度保持ボタンを押します - 航空機は以下の速度で飛行している必要があります
   + /-200fpm
2. 集合コマンドバーの指示に従ってください

コレクティブ コマンド バーは、水平飛行の位置と比較したコレクティブの相対的な位置を示します。バーを白い矢印の間の中央に保つようにしてください。バーが高い場合は、コレクティブを下げてください。バーが低い場合は、コレクティブを上げます。

CISP ナビゲーション - ADF ナビゲーション





1. AN/ARN-149 ADF コントロール パネルに ADF 周波数を入力します。
2. BRG2モードをADFに設定
3. HSI の No.2 ポインターが ADF ビーコンの方位に移動します。

ADF ナビゲーションは、パイロットにコマンドを提供しません。ヘディング モードなどの他のナビゲーション モードを同時に使用して、ビーコンに移動できます。

CISP ナビゲーション - VOR ナビゲーション



1. VOR 周波数を AN/ARN-147 VOR/ILS コントロール パネルに入力します。
2. BRG 2 モードを VOR に設定して、HSI の VOR ビーコンへの直接方位を確認します
3. コース ポインターを目的のラジアルに設定します。
4. Heading Bug を目的のインターセプト ヘディングに設定します。
5. VOR ILS モード ボタンを押します。周波数が有効な場合、VOR が点灯します。



CISP ナビゲーション - VOR ナビゲーション



6. NAV マスター モード ボタンをオンにします
7. 航空機がラジアルから +/- 10 度の場合、ヘディング サブモードは自動的に従事
8. ロールコマンドバーに従って、設定されたインターセプトヘディングに進みます
9. ラジアルから +/- 10 度以内に入ると、ヘディング サブモードが解除され、ロール コマンド バーが 45 度のインターセプトに誘導します。



CISP ナビゲーション - VOR ナビゲーション



10. ロール コマンド バーの指示に従って、45 度のインターセプト コースをたどります。
11. ラジアルに近づくと、ロール コマンド バーがパイロットにラジアルに向きを変え、目的のコースに従うように指示します。



CISP ナビゲーション - ILS ナビゲーション



1. ILS 周波数を AN/ARN-147 VOR/ILS コントロール パネルに入力します。
2. ヘディング バグを使用して目的のインターセプト ヘディングを設定します。
3. コース ポインターを滑走路のヘディングに設定します
4. CISP の VOR/ILS ボタンを押して ILS モードに入ります。有効な周波数が選択されている場合、ボタンは ILS を読み取ります。



CISP ナビゲーション - ILS ナビゲーション

5. レーダー高度計 LOW ALTITUDE を希望の決定高度 (例: 200 フィート) に設定します。
6. ナビマスターモードをオンに設定します
7. ILSラジアルの+/- 2.5度の外側にある場合、ヘディングサブモードが作動し、パイロットに入力インターセプトヘディングに従うように指示します
8. 高度保持は、ILS モードがオンになった高度を保持するようにパイロットに指示します。
9. ピッチ コマンド バーは、ILS モードがオンになったときの対気速度を維持するようにパイロットに指示します。
10. ILS ラジアルの +/- 2.5 度以内の場合、ロール コマンド バーはパイロットを 45 度のインターセプトに向けます。

コース



CISP ナビゲーション - ILS ナビゲーション

11. 機体が ILS ラジアルに近づくと、ロール コマンド バーがパイロットをラジアルに誘導します。
12. グライド スロープ ローカライザーが検出されると、VSI のグライド スロープ フラグが消え、ALT HOLD ライトが自動的にオフになり、グライド スロープ インジケーターが動き始め、航空機とグライド スロープの間の相対的な垂直角度を示します。
13. コレクティブ コマンド バーは、グライド スロープに従うようにコレクティブを調整するようパイロットに指示します。



CISP ナビゲーション - ILS ナビゲーション

14. コマンド バーは、パイロットにグライド スロープに従って降下するように指示します。
決定高度に到達するまで、この時点でパイロットは水平飛行するように指示されます。
アプローチと着陸を続行するには、この時点で手動ナビゲーションを再開する必要があります

注: 決定高度は、レーダー高度計 (パイロットまたは副操縦士) の「低高度」設定が高い方によって決定されます。

警告：ILS ナビゲーションは、パイロットを**ビーコン**、ではなく**滑走路**. ビーコンは通常、滑走路の横に設置されています。



CISP ナビゲーション - ドップラー GPS ナビゲーション

AN/ASN-128 DGNS の使用に関する情報については、ガイドのそのセクションを参照してください。

1. AN/ASN-128 DGN で目的のウェイポイントを選択します
2. CISP の Doppler GPS ボタンを押して、Doppler GPS Nav モードを有効にします。
3. ナビマスターモードを有効にする
4. HSI の No.1 ポインターがウェイポイントへの直接の方位に移動したことを確認します。
5. ウェイポイントまでの距離フラグが消え、ディスプレイには選択したウェイポイントまでの距離が表示されます
6. AN/AVS-7 ヘッドアップ ディスプレイを使用している場合は、方位とウェイポイントまでの距離が表示されます。方位はコンパス リボンのシェブロンでマークされます。
7. より正確な画像を得るには、コース ポインターを No.1 ポインターと同じ方向に設定します。
8. ロール コマンド バーは、パイロットをウェイポイント コース (前のウェイポイントからのコースが存在する場合) またはウェイポイントに向けます (前のウェイポイント/DIRECT TO モードがない場合)。ロール コマンド バーは、VOR モードと同じロジックに従います
9. ウェイポイントのインクリメントは、DGNS の INC/DEC ボタンを使用して手動で行う必要があります。



ドップラー GPS ナビゲーション システム

ドップラー GPS ナビゲーション システム

DGNS は進行中の作業であり、今後の更新でさらに機能が追加される予定です。

AN/ASN-128 ドップラー GPS ナビゲーション システムでは、ウェイポイントの作成、編集、およびナビゲーションが可能です (その後のフライト プランの更新)。航空機の現在位置とその周囲の環境に関する情報を提供でき、パイロットと副操縦士の計器を使用したナビゲーションを可能にするコマンド インストルメント システム (CIS) に統合されています。


DCS の DGNS もミッション エディターと統合されており、ミッションのウェイポイントを自動的に検出し、ミッションの開始時にデフォルトのフライト プランに追加します。

ドップラー GPS ナビゲーション システム

この例のミッションでは、シングル プレイヤーの UH-60 といくつかのウェイポイント。これらの名前は、DGNS で参照しやすくするため、ウェイポイントにも名前を付けました。

名前のないウェイポイントは、「MIZ##」の形式 (「MIZ 01」、「MIZ 02」など) に従ってデフォルト名で入力されます。

DGNS は緯度と経度 (LL-MM.MM 形式) およびミリタリー グリッド参照システム (MGRS) の両方と互換的に機能するため、ミッション エディターと F-10 マップ (デフォルト: Alt-Y)



ドップラー GPS ナビゲーション システム

寒くて暗いところから始める場合は、MODE セレクターを MGRS または LAT/LONG に切り替えることで、DGNS をオンにすることができます。

ENT (PAGE) キーを押して起動データを受け入れ、もう一度押すと DAFIF STATUS を受け入れます。これで、WIND-UTC DATA 表示ページが表示されます。







ドップラー GPS ナビゲーション システム - WIND-UTC DATA

WIND-UTC DATA 表示ページの上部には、DGNS のほとんどのページで繰り返される一般的なトップ バーが表示されます。これは、現在のウェイポイント番号と名前、および GPS システム情報 (シミュレートされていません) を示しています。

下に風速と風向が表示されます。MGRS モードでは、速度/距離/高度の測定値は常に km/km で表示されます。

時間/キロメートル/メートル。
LAT/LONG モードでは、単位はノット/海里/
フィートで表示されます。
両方のモードは、使用される単位系を除いて同一であり、交換可能に使用できます。



ドップラー GPS ナビゲーション システム - WIND-UTC DATA

ページの左下に「その他」が表示されます。これは、この表示モードで使用可能なページが他にもあることを示しています。これらのページを循環するには、ENT (PAGE) キーを押します。ほとんどの場合、最後のページには 'end' のマークが付けられ、ENT (PAGE) を押すと最初のページに戻ることを示します。

WIND-UTC DATA ディスプレイの 2 ページ目には、現在の時刻と日付が表示されます。

WIND-UTC DATA ディスプレイの最後のページには、他のシステムにアクセスするためのメニューが表示されます。「NETWORKING」を除いて、これらのシステムは実装されていません。

「NETWORKING」エントリは、この mod のマルチクルー機能へのアクセスを提供し、個別に説明されています。



ドップラー GPS ナビゲーション システム - XTK/TKC KEY

XTK/TKC KEY ディスプレイのメイン ページには、コース トラック エラーとウェイポイントへの相対的な移動方向が視覚的に表示されます。これは、HSI コース偏差バーと VOR TO/FROM 矢印のデジタル バージョンです。コースは、選択したウェイポイントとフライト プランの前のウェイポイントの間で計算されます (後の更新により、DIRECT-TO および構成可能なフライト プランが可能になります)。

クロストラック (XTK) は、コースに戻るために必要な修正を表示します。
トラック エラー (TKE) は、トラック修正エラーを表示します。

XTK/TKC KEY 表示用の追加ページはまだ実装されていません。



ドップラー GPS ナビゲーション システム - GS/TK NAV M

GS/TK NAV M 表示ページには、航空機の現在の対地速度と軌道角度、および選択したウェイポイントへの直接軌道が表示されます。

GPS および NAV データはシミュレートされません。

GS/TK NAV M ディスプレイのその他のページはまだ実装されていません。



ドップラー GPS ナビゲーション システム - PP

PP (現在位置) 表示ページには、選択した座標タイプで航空機の現在位置が表示されます。

2 ページ目は、航空機の位置での GPS 高度と磁気変動を示します。



ドップラー GPS ナビゲーション システム - PP

PP (現在位置) 表示ページには、選択した座標タイプで航空機の現在位置が表示されます。

2 ページ目は、航空機の位置での GPS 高度と磁気変動を示します。



ドップラー GPS ナビゲーション システム - DIST/BRG TIME

DIST/BRG TIME 表示ページには、現在のフライト プランと区間 (機能していません)、選択したウェイポイントまでの距離と方位、推定残り時間が表示されます。

2 番目と 3 番目のページには、選択したウェイポイントに関するシミュレートされていない GPS 情報が表示されます。



ドップラー GPS ナビゲーション システム - WP TGT

WP TGT ページにはウェイポイントの位置が表示されます。このページは、ウェイポイント データの作成と変更に使用されます。

2 番目のページには、ウェイポイントに関する高度とシミュレートされていない GPS 情報が表示されます。



ドップラー GPS ナビゲーション システム - DATUM ROUTE

DATUM ROUTE ページには、フライト プランやその他の設定にアクセスして作成するためのメニューが含まれています。これらはまだ実装されていません。

ドップラー GPS ナビゲーション システム - ウェイポイント

現在選択されているウェイポイントを変更するには、次の 2 つの入力方法のいずれかを作成できます。

1) INC/DEC ボタンを押してウェイポイントを切り替えます。
2) DIST/BRG TIME 表示で、キーパッドにウェイポイントの番号を入力します。

ドップラー GPS ナビゲーション システム - ウェイポイント

ウェイポイントを追加または編集するには

1. WP TGT 表示に切り替えます。
2. 目的のウェイポイント インデックスに切り替えます
3. KYBD を押してキーボード入力モードに入ります
4. 現在選択されている項目が点滅し始め、編集可能であることを示します。もう一度 KYBD を押して行を切り替え、編集する別の行を選択します
5. 文字を入力するときは、対応する数字キーを押して文字を入力する前に、適切な「LTR LEFT」/「LTR MID」/「LTR RIGHT」を選択する必要があります。これは、緯度/経度の入力には必要ありません。関連する番号を押すと、基本方向の関連文字が自動的に入力されます (つまり、「E」の場合は「2」を押すだけです)。
6. 行にデータを入力したら、'ENT (PAGE)' を押して入力を確認します。有効なエントリが成功すると、選択した行の点滅が停止します。何らかの理由で動かなくなった場合は、別の表示モードに切り替えて元に戻すと、表示がリセットされます。
7. MGRS 座標は、東座標と北座標の 4 桁レベルで入力されます。



無線通信

無線通信 - 概要

UH-60L には、通信用の 5 つの無線システムがあります。
これらの各無線は、付属のスクリプトが使用されている限り、SRS (サードパーティの DCS 音声通信ツール) と互換性があります (インストールに関する注意事項を参照)。

1. AN/ARC-201 FM（パイロット側）
2. AN/ARC-164 UHF
3. AN/ARC-186 VHF
4. AN/ARC-201 FM (副操縦士側)
5. AN/ARC-220 HF


重要：
ラジオを使用するには、「PTT - Push To Talk (Game Comms)」をバインドし、デフォルトの「Communications」キーの代わりにこれを使用して、AI ユニットや飛行場と話す必要があります。

また、送信時に相互通信パネルで正しい無線を選択する必要があります。

ノート：
ドキュメントとリファレンスが不足しているため、AN/ARC-220 はクリック可能ではなく、完全に実装されていません。この点についてご協力いただける場合は、お問い合わせください。

無線通信 - インターコム パネル

インターコム パネル (パイロット側と副操縦士側) は、すべての無線の受信と送信を管理し、「マスター ボリューム」ツールを提供します。現在、パイロットインターホンのみが機能しています。インターコムは SRS に統合されており、SRS を使用する場合は受信と送信の両方に使用する必要があります。



無線通信 - AN/ARC-201 FM

コックピットには 2 つの FM ラジオがあり、パイロット側と副操縦士側に 1 つずつあります。これらは、インターコム パネルによって 2 つの別個の無線として扱われますが、機能的には同一です。

- ラジオをオンにするには、FUNCTION セレクターを SQ ON に切り替えます。
- 新しい周波数を入力するには:
    - を。PRESETセレクターをMANにする
    - b. キーパッドの FREQ を押します
    - c. 5桁の周波数を入力してください
    - d. STO ENT を押して周波数を入力します。

FM ラジオは、30.000MHz から 87.975MHz の間の周波数で動作します。



無線通信 - AN/ARC-164 UHF

AN/ARC-164 UHF ラジオは、225.000 ～ 399.975MHz の範囲で動作します。最大 20 個のプリセットを保存でき (ミッション エディターで構成可能)、これらは左上の紙の画面に表示されます。

- ラジオをオンにするには、左側のセレクターを MAIN に設定します。
- プリセットを選択するには、右側のセレクターを PRESET に切り替え、プリセット セレクター ダイヤルを使用してチャンネルを変更します。



無線通信 - AN/ARC-186 VHF

AN/ARC-186 VHF ラジオは、30.000 ～ 151.975MHz の範囲で機能します。
ラジオをオンにするには、右側のセレクターを TR に、左側のセレクターを MAN に設定します。
プリセットを選択するには、左側のセレクターを PRE に切り替え、中央のダイヤルを使用してプリセット チャンネルを選択します。
プリセットを書き込むには、周波数を保存したいプリセットチャンネルを選択し、LOAD ボタンを押します。



無線通信 - AN/ARC-220 HF

AN/ARC-220 は、ドキュメントとリファレンスが不足しているため、このモジュールに完全には実装されていません。ただし、SRS に存在し、送受信できます。周波数範囲は SRS で手動で設定でき、ラジオは 2.000 ～ 29.999MHz で動作します。



ヘッドアップ ディスプレイ

AN/AVS-7 ヘッドアップ ディスプレイ





対策


AN/APR-39

ノート：AN/APR-39 の現在の実装は簡略化されています。

AN/APR-39 レーダー警告受信機は、レーダーの脅威を検出して強調表示します。ビジュアル ディスプレイに加えて、副操縦士のサイド パネルのボリューム ダイヤルを使用して制御できる音声警告出力も備えています。ディスプレイの明るさは、画面上のダイヤルを使用して制御できます。
RWR をオンにするには、パネルの電源スイッチをオンにします。

現在実施中d S 記号学:

- ●GUN（ゲパール）
- ●ZU（ZSU-23 SHILKA)
- ●ヘリコプター
- ●固定翼
- ● SAM - 対応する番号 - 例: SA-2 = 2、SA-10 = 10




対策制御盤

ノート：対策システムの現在の実装は簡素化されています。

対策を行う場合は、スイッチを ARM に設定してください。緑色のライトが点灯している場合は、対抗手段が装備されています。チャフとフレアの量は、ミッションの開始時に自動的に設定される必要があります。
チャフを排出するには、[チャフ排出] ボタンを押すか、キーバインドを使用します。チャフをディスペンスするには、Dispense Flare キーを押します。
手動およびプログラム モードのセレクターはまだ実装されていません。




1) NETWORKING
2) DATA LOAD
3) DAFIF DOWNLOAD
4) CONFIG
end
ON
MODE
FUNC
KYBD
F1
LTR LEFT
LTR MID
LTR RIGHT
TGT STR
INC
DEC
CLR
ENT (PAGE)
MAN SLEW UP
STABILATOR CONTROL
DISPLAY
MODE
BRT
DIM
FLYTO
BACKUP
TAIL SERVO
GYRO EFFECT
TAIL WHEEL
FUEL IND
TEST
108.000

マルチクルー

マルチクルー

警告！
マルチクルー機能は実験的なものであり、問 題が発生する可能性があります。自己責任！

プレイヤーはいつでも一緒に飛行できますが、コックピットのアニメーションと状態を共有するには、ここで説明するマルチクルー機能を使用する必要があります。他のプレイヤーと一緒にコックピットや後部座席に座るためにこの機能を使用する必要はありませんが、他のプレイヤーの行動 (スイッチの動きなど) を見ることはできません。

マルチクルーを使用するには、DCS を起動する前に IP アドレスとポートを構成する必要があります。

1. mod フォルダーで、NetConfig.lua を開きます。
2. ホストするポートを構成するには、「myPort」の値を変更します。
3. 接続先のアドレスを設定するには、名前 (ゲーム内で表示される参照ポイント)、IP アドレス、およびポートを含む 4 つの使用可能なスロットのいずれかを変更できます。ポートは、他のプレイヤーの「myPort」値と一致する必要があります。それらのポートは、正しく機能するために「転送」されている必要があります。

これらのアドレスとポートは、飛行しているサーバーではなく、一緒に飛行したい人のものでなければなりません。UH-60 マルチクルーは、一度に 2 人の接続ユーザーのみをサポートします。1 人は「ホスト」し、2 人目は最初のユーザーに「接続」します。

マルチクルー

ゲームでホストして接続する方法:

1. 構成をセットアップしたら、一緒に飛行したい人とサーバーに参加します。
2. 両方のプレイヤーが通常のインターフェースから同じ航空機に乗り込みます。
3. この例では、プレーヤー A がホストで、プレーヤー B がクライアントです。
4. プレイヤー A と B の両方が航空機の電気システムのスイッチを入れ、DGNS をオンにする必要があります。
5. プレーヤー A と B の両方が WIND-UTC DATA ディスプレイの 3 ページ目に移動します (ページを切り替えるには ENT (PAGE) を押します)。
6. プレーヤー A と B の両方が「1」を押して [ネットワーク] を選択します。
7. プレイヤー A は、'1' を押して 'CREATE (PLT)' を選択します。
8. 作成が成功すると、「SERVER STATE: ACCEPTING」というメッセージが表示されます
9. プレイヤー B は「2」を押して「CONNECT (CPLT)」を選択します。
10. プレーヤー B は、関連する番号ボタンを押して、以前に作成した構成の名前を選択します。

11. 成功すると、ディスプレイに「CONNECT STATE: CONNECTED」と表示されます。
12. この時点で、プレイヤーはスイッチを動かして接続が機能していることを確認できます (たとえば、エンジン出力制御レバーまたは発電機スイッチ)。
13. コックピットの一部の領域はまだ同期されておらず、問題が発生している可能性があります。これは実験的な機能です。



空対空給油


AAR

空対空給油は開発中の機能です。専用パネルと機能は近日中に追加予定です。

ノート：
標準の DCS タンカーは 160 ノット未満で飛行しないため (ミッション エディターの速度は 108 ノットまで低くなりますが…)、120 ～ 130 ノットの速度で給油するように設計された KC-130 タンカーの修正版を含めました。これは mod に含まれており、KC-130J としてミッション エディターで見つけることができます。他のタンカーと同じようにミッションに配置できます。他の標準的なタンカーから燃料を補給することも可能ですが、速度がこれをより困難にします。

1. プローブを装備するには、ミッション エディターでオプションを有効にする必要があります。
2. プローブを伸ばすには、「燃料ブーストポンプ右」スイッチを使用します
3. AN/ARC-164 ラジオにタンカーの周波数を入力します (タンカーの周波数は 225 ～ 297MHz でなければなりません)。
4. 通信メニューを使用してタンカーに連絡し、標準の DCS 航空機と同じように燃料を補給します。

AAR


MISSION EDITOR
FILE VIEW EDIT FLIGHT CAMPAIGN CUSTOMIZE MISSION GENERATOR MISC
HELICOPTER GROUP
NAME Rotary-1
CONDITION
COUNTRY USA
COMBAT
TASK Transport
UNIT
TYPE UH-60L
SKILL Client
PILOT Rotary-1-2
TAIL # 023
RADIO
FREQUENCY 305
CALLSIGN Enfield
HIDDEN ON MAP
HIDDEN ON PLANNER
HIDDEN ON MFD
LATE ACTIVATION
ここでプローブを有効にします。
1
2
Enable Fuel Probe
Solo Flight
Aircraft Control Priority
Instructor
30 feet
DFLT uh-60.miz
LAT N 32°35'40"
LONG E 35°14'11"
ALT 180
PAN/SELECT
MAP SAT ALT
15.01.2022 19:15:29



DCS UH-60L ブラックホークモッド