


🌣 6.4 탐색 파일럿 실행 2단계 - 탐색 환경 구성






6.4 탐색 파일럿 실행 2단계 - 탐색 환경 구성

년 우지 설치

01. CM의 홈에서 [서비스 추가] 화면으로 이동한다. 추가할 서비스 유형 중 우지(Oozie)를 선택하고 우측 하단의 [계속] 버튼을 클릭한다.




₩☆ 6.4 탐색 파일럿 실행 2단계 - 탐색 환경 구성

💆 우지 설치

02. 우지 작동에 필요한 의존성을 선택한다. HBase가 포함된 항목을 선택한 후 [계속] 버튼을 클릭한다.

Select Dependencies







03. 우지 서버를 설치할 서버를 선택한다. 위치를 Server02로 변경하고 [계속] 버튼을 누른다.

역할 할당 사용자 지정

여기에서 새 서비스에 대한 역할 할당을 사용자 지정할 수 있지만 단일 호스트에 너무 많은 수의 역할을 할당하는 등 올바르지 않게 할당할 경우, 성능이 저하될 수 있습니다.

역할 할당을 호스트별로 볼 수도 있습니다. 호스트별로 보기



그림 6.23 CM을 이용한 우지 설치 - 우지 서비스의 설치 위치 지정



6.4 탐색 파일럿 실행 2단계 - 탐색 환경 구성



04. 우지에서 사용하는 데이터베이스를 설정한다. 기본값을 유지하고 테스트 연결만 확인한 후. [계속] 버튼을 누른다.

데이터베이스 설정

데이터베이스 연결을 구성 및 테스트할 수 있습니다. 설치 가이드 🗗의 Installing and Configuring an External Database 섹션에 설명된 대로 데이터베이스를 먼저 생성하십시오.

○ 사용자 지정 데이터베이스 사용







The embedded PostgreSQL database is not supported for use in production environments. 내장된 데이터베 이스를 사용할 경우 암호가 자동으로 생성됩니다. 복사해 두십시오.

Oozie Server

현재 server02.hadoop.com에서 실행하도록 할당되었습니다.



암호 *

HUIXPX4000







05. 우지의 ShareLib 루트 디렉터리와 우지 서버의 데이터 디렉터리 설정 정보를 입력하는 단계다. 기본값으로 유지한 상태에서 [계속] 버튼을 클릭한다.

변경 내용 검토			
ShareLib 루트 디렉토리	Oozie(서비스 전체)		②
oozie.service.WorkflowAppServi ce.system.libpath	/user/oozie		
			?
Oozie Server 데이터 디렉토 리	Oozie Server Default Group		
	/var/lib/oozie/data		
			?
		뒤로 계속	



6.4 탐색 파일럿 실행 2단계 - 탐색 환경 구성



06. 우지 컴포넌트의 설치 및 구성이 시작된다. 설치가 완료되면 [계속] 버튼을 누르고 우지 설치 완료 화면으로 이동한다.

첫 번째 실행 명령

상태 ② 완료됨 🎬 Mar 17, 11:08:55 PM ② 3.7m

Finished First Run of the following services successfully: Oozie.

1/1단계가 완료되었습니다.

Show All Steps	Show Only Failed Steps	Show Only Running Steps	
✔️❷ Runasetofservi Start 명령이 0	ces for the first time lozie 서비스메서 실행됨	Mar 17, 11:08:55 PM	3.7m
> ∅ 4 단계 순치	· 실행	Mar 17, 11:08:55 PM	3.7m

뒤로

계속



우지 설치

07. 마지막으로 우지의 설치 완료 화면이 나타난다. [완료] 버튼을 눌러 설치를 종료한다.

요약

- 새 서비스가 클러스터에 설치 및 구성되었습니다.
- 참고: 여전히 새 서비스를 시작해야 할 수 있습니다. 시작하기 전에 오래된 구성 이 포함된 모든 종속 서비스를 재시작하는 것이 좋습니다. 이러한 작업은 아래 에서 완료를 클릭하면 주 페이지에서 수행할 수 있습니다.

뒤로

완료



년 우지 설치

- 08. 우지가 실행하는 잡들의 기본 메모리 값을 파일럿 환경에 맞게 조정한다. CM 홈에서 [Oozie] → [구성]을 선택하고 검색에서 "Launcher Memory"로 조회한다. 기본 메모리 값을 2GB에서 1GB로 수정한다.
 - 변경 2GB

■ 변경 후: 1GB

변경이 완료되면 우지 서비스를 재시작한다.

☆ 6.4 탐색 파일럿 실행 2단계 – 탐색 환경 구성 🗹 우지 설치