

TP SOTOCA COMMANDE CMD

Délio Duchesne Brajon

Groupe 1

-  [1. COMP](#)
-  [2. FC](#)
-  [3. REPLACE](#)
-  [4. ROBOCOPY](#)
-  [5. XCOPY](#)
-  [6. TIMEOUT](#)
-  [7. TIME](#)
-  [8. COLOR](#)
-  [9. DATE](#)
-  [10. DRIVERQUERY](#)
-  [11. HOSTNAME](#)
-  [12. SYSTEMINFO](#)
-  [13. VER](#)
-  [14. SHUTDOWN](#)
-  [15. TASKLIST](#)
-  [16. TASKKILL](#)
-  [17. IPCONFIG](#)
-  [18. PING](#)
-  [19. GETMAC](#)
-  [20. NETSTAT](#)

1. COMP

- Aide :

```

D:\>COMP /?
Compare le contenu de deux fichiers ou ensembles de fichiers.

COMP [data1] [data2] [/D] [/A] [/L] [/N=chiffre] [/C] [/OFF[LINE]] [/M]

data1    Spécifie l'emplacement et le(s) nom(s) du (des) premier(s) fichier(s) à comparer.
data2    Spécifie l'emplacement et le(s) nom(s) des deuxièmes fichiers à comparer.
/D       Affiche les différences au format décimal.
/A       Affiche les différences en caractères ASCII.
/L       Affiche les numéros de ligne pour les différences.
/N=chiffre Compare uniquement le premier nombre de lignes spécifié dans chaque fichier.
/C       Ignore le cas des lettres ASCII lors de la comparaison de fichiers.
/OFF[LINE] N'ignorez pas les fichiers avec un ensemble d'attributs hors connexion.
/M       Ne pas demander de comparer d'autres fichiers.

Pour comparer des ensembles de fichiers, utilisez des caractères génériques dans les paramètres data1 et data2.

D:\>_

```

- **Fonctionnement :**
Compare le contenu de deux fichiers octet par octet.
- **Exemple :**
`comp D:\fichier1.txt D:\fichier2.txt`
- **Test sur D:**

```

D:\>COMP
Nom du premier fichier à comparer : text.txt
Nom du deuxième fichier à comparer : test.dat
Option :
Impossible de trouver/ouvrir le fichier : text.txt\*.

Comparer d'autres fichiers (O/N) ? o
Nom du premier fichier à comparer : d:\delio\1.txt
Nom du deuxième fichier à comparer : d:\delio\2.txt
Option :
Comparaison de D:\delio\1.txt et D:\delio\2.txt...
Les fichiers sont de taille différente.

Comparer d'autres fichiers (O/N) ?

```



2. FC

- **Aide :**

```

Compare deux fichiers ou ensembles de fichiers et affiche les différences
entre eux.

C [/A] [/C] [/L] [/LBn] [/N][ /OFF[LINE]] [/T] [/U] [/W] [/nnnn]
  [lect1:][chemin1]fichier1 [lect2:][chemin2]fichier2
C /B [lect1:][chemin1]fichier1 [lect2:][chemin2]fichier2

/A      Affiche la 1ère et dernière ligne de chaque ensemble de
différences.
/B      Effectue une comparaison binaire.
/C      Ignore la casse.
/L      Compare les fichiers en tant que texte ASCII.
/LBn    Définit le nombre maximal de différences consécutives comme égal
au nombre de lignes spécifié.
/N      Affiche les numéros de ligne pour une comparaison ASCII.
/OFF[LINE] Ne pas ignorer les fichiers dont l'attribut hors connexion a été
réglé.
/T      Ne convertit pas les tabulations en espaces.
/U      Compare les fichiers en tant que fichiers texte UNICODE.
/W      Comprime les blancs (tabulations et espaces) pour la comparaison.
/nnnn   Spécifie le nombre de lignes consécutives qui doivent
correspondre après une différence.
[lect1:][chemin1]fichier1
        Spécifie le premier fichier ou ensemble de fichiers à comparer.
[lect2:][chemin2]fichier2
        Spécifie le second fichier ou ensemble de fichiers à comparer.

```

- **Fonctionnement :**

Compare deux fichiers ligne par ligne et affiche les différences.

- **Exemple :**

```
fc D:\fichier1.txt D:\fichier2.txt
```

- **Test sur D:**

```

D:\>fc d:\delio\1.txt d:\delio\2.txt
Comparaison des fichiers D:\DELIO\1.txt et D:\DELIO\2.TXT
***** D:\DELIO\1.txt
aaeaeaeaea
***** D:\DELIO\2.TXT
zzzzzzzzz
*****

```



3. REPLACE

- **Aide :**

```
D:\>replace /?
Remplace des fichiers.

REPLACE [lect1:][chemin1]fichier [lect2:][chemin2] [/A] [/P] [/R] [/W]
REPLACE [lect1:][chemin1]fichier [lect2:][chemin2] [/P] [/R] [/S] [/W] [/U]

[lect1:][chemin1]fichier Spécifie le ou les fichiers source.
[lect2:][chemin2]       Spécifie le répertoire dont les fichiers
                        sont à remplacer.
/A                       Ajoute nouveaux fichiers au répertoire destination.
                        Inutilisable avec les commutateurs /S ou /U.
/P                       Demande confirmation avant de remplacer un fichier
                        ou d'ajouter un fichier source.
/R                       Remplace les fichiers en lecture seule ainsi que
                        les fichiers non protégés.
/S                       Remplace les fichiers dans tous les sous-répertoires
                        du répertoire destination. Ne peut pas être utilisé
                        avec le commutateur /A.
/W                       Attend insertion d'une disquette avant de commencer.
/U                       Remplace (met à jour) les fichiers plus anciens
                        que les fichiers source. Inutilisable avec /A.

D:\>
```

- **Fonctionnement :**

Remplace des fichiers dans un dossier cible par ceux d'un dossier source.

- **Exemple :**

```
replace D:\source\*.txt D:\destination\
```

- **Test sur D:**

```
D:\>replace d:\delio d:\DELI02
Aucun fichier trouvé - D:\delio
Aucun fichier remplacé

D:\>replace d:\delio\*.txt d:\DELI02
Remplacement de D:\DELI02\3.txt

D:\>
```



4. ROBOCOPY

- **Aide :**

```
D:\>robocopy /?

-----
ROBOCOPY  ::  Copie de fichiers robuste pour Windows
-----

Début : mardi 30 septembre 2025 13:58:01
      Syntaxe :: ROBOCOPY source destination [fichier
                  [fichier]...] [options]

      source  :: répertoire source (lecteur:\chemin ou
                  \\\serveur\partage\chemin).
      destination :: rép. de destination (lecteur:\chemin ou
                  \\\serveur\partage\chemin).
      fichier  :: fichier(s) à copier (noms/caractères
                  génériques : valeur par défaut "*..*").

::
:: Options de copie :
::
      /S :: copie les sous-répertoires non vides
            uniquement.
      /E :: copie les sous-répertoires, y compris les
            vides.
      /LEV:n :: copie uniquement les n premiers niveaux de
                 l'arborescence source.

      /Z :: copie les fichiers en mode de redémarrage.
      /B :: copie les fichiers en mode de sauvegarde.
```

- **Fonctionnement :**

Outil avancé pour copier des fichiers et dossiers de manière robuste et rapide.

- **Exemple :**

```
robocopy D:\source D:\destination /E
```

- **Test sur D:**

```

-----
ROBOCOPY  ::  Copie de fichiers robuste pour Windows
-----

Début : mardi 30 septembre 2025 13:57:14
Source : D:\delio\
Dest : D:\DELIO2\

Fichiers : *.*

Options : *.* /DCOPY:DA /COPY:DAT /R:1000000 /W:30
-----

100%      3      D:\delio\
100%      Nouveau fichier          9      1.txt
100%      Nouveau fichier          8      2.txt
-----

      Total      Copié      IgnoréDiscordance      ÉCHEC      Extras
Rép :          1          0          1          0          0          0
Fichiers :       3          2          1          0          0          0
Octets :       26         17          9          0          0          0
Heures:  0:00:00  0:00:00                0:00:00  0:00:00
Fin : mardi 30 septembre 2025 13:57:14

```



5. XCOPY

- **Aide :**

```
D:\>XCOPY /?
Copie des fichiers et des arborescences de répertoires.

XCOPY source [destination] [/A | /M] [/D[:date]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W]
                                [/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/G] [/H] [/R] [/T] [/U]
                                [/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/Y] [/Z] [/B] [/J]
                                [/EXCLUDE:fich1[+fich2][+fich3]...]

source      Spécifie le ou les fichiers à copier.
destination Spécifie l'emplacement et/ou le nom de nouveaux fichiers.
/A          Copie uniquement les fichiers ayant l'attribut archive, ne
            modifie pas l'attribut.
/M          Copie uniquement les fichiers ayant l'attribut archive,
            désactive l'attribut archive.
/D:j-m-a    Copie les fichiers modifiés à partir de la date spécifiée.
            Si aucune date n'est donnée, copie uniquement les fichiers dont
            l'heure source est plus récente que l'heure de destination.
/EXCLUDE:fich1[+fich2][+fich3]...
            Spécifie une liste de fichiers contenant des chaînes. Chaque
            chaîne doit être placée sur une ligne dans le fichier.
            Lorsque l'une des chaînes est trouvée dans le chemin d'accès
            absolu du fichier devant être copié, ce fichier est exclu de la
            copie. Par exemple, spécifier une chaîne telle que \obj\
            ou .obj exclura respectivement tous les fichiers situés sous
            le répertoire obj ou tous les fichiers dont l'extension
            est .obj.
/P          Confirmer la création de chaque fichier
            de destination.
/S          Copie les répertoires et sous-répertoires à l'exception des
            répertoires vides.
/E          Copie les répertoires et sous-répertoires, y compris les
            répertoires vides.
            Identique à /S /E. Peut être utilisé pour modifier /T.
/V          Vérifie la taille de chaque nouveau fichier.
/W          Vous demande d'appuyer sur une touche avant la copie.
/C          Continuer la copie même si des erreurs se produisent.
/T          Si la destination n'existe pas et que plus d'un fichier est
```

- **Fonctionnement :**

Outil avancé pour copier des fichiers et dossiers avec plus d'options que [copy](#).

- **Exemple :**

```
xcopy D:\Dossier1 D:\Dossier2 /E /I
```

- **Test sur D:**

```
D:\>xcopy
Nombre de paramètres non valide
0 fichier(s) copié(s)

D:\>xcopy d:\delio d:\DELIO2
Remplacer D:\DELIO2\1.txt (Oui/Non/Tous
D:\delio\1.txt
Remplacer D:\DELIO2\2.txt (Oui/Non/Tous
Remplacer D:\DELIO2\2.txt (Oui/Non/Tous
D:\delio\2.txt
Remplacer D:\DELIO2\3.txt (Oui/Non/Tous
D:\delio\3.txt
3 fichier(s) copié(s)

D:\>S_
```



6. TIMEOUT

- **Aide :**

```
D:\>timeout /?

TIMEOUT [/T] délai_d'attente [/NOBREAK]

Description :
    Cet utilitaire accepte un paramètre de délai d'attente qui définit la
    période de temps d'attente (en secondes) ou jusqu'à ce qu'une frappe de
    touche se produise. Il accepte également un paramètre pour ignorer
    l'utilisation d'une touche.

Liste de paramètres :
    /T          délai_maximal Spécifie le nombre de secondes d'attente.
                    La plage valide est comprise entre
                    -1 et 99999 secondes.

    /NOBREAK     Ignorer l'utilisation des touches et attendre le
                    temps indiqué.

    /?          Affiche ce message d'aide.

Remarque : une valeur de délai d'attente égale à -1 signifie qu'une
            frappe de touche est attendue.

Exemples :
    TIMEOUT /?
    TIMEOUT /T 10
    TIMEOUT /T 300 /NOBREAK
    TIMEOUT /T -1
```

- **Fonctionnement :**

Fait une pause pendant un nombre de secondes choisi.

- **Exemple :**

```
timeout /T 10
```

- **Test sur D:**

```
    TIMEOUT /T -1

D:\>timeout /t 10

Attendre 8 secondes, appuyez sur une touche pour continuer...

D:\>_
```



7. TIME

- **Aide :**

```
D:\>time /?
Affiche ou modifie l'heure système.

TIME [/T | heure]

TIME sans paramètres affiche l'heure en cours et demande une nouvelle heure.
Appuyez sur ENTRÉE pour conserver la même heure.

Si les extensions de commandes sont activées, la commande TIME prend en charge
le commutateur /T qui fait que la commande n'indique que l'heure, sans
demander d'en entrer une nouvelle.

D:\>
```

- **Fonctionnement :**

Affiche ou modifie l'heure système.

- **Exemple :**

time

- **Test sur D:**

```
D:\>time
L'heure actuelle est : 14:08:38,17
Entrez la nouvelle heure : 14:09
Le client ne dispose pas d'un privilège nécessaire.

D:\>
```



8. COLOR

- **Aide :**

```
D:\>color /?
Change les couleurs par défaut du premier plan et de l'arrière-plan de la console.

COLOR [attr]

    attr    Spécifie les attributs de couleurs de l'apparence de la console

Les attributs de couleurs sont spécifiés par DEUX chiffres hexadécimaux -- le
premier correspond à l'arrière-plan, le second au premier plan. Chaque chiffre
peut prendre n'importe quelle de ces valeurs :

    0 = Noir          8 = Gris
    1 = Bleu          9 = Bleu clair
    2 = Vert          A = Vert clair
    3 = Bleu-gris     B = Cyan
    4 = Rouge         C = Rouge clair
    5 = Violet        D = Violet clair
    6 = Jaune         E = Jaune clair
    7 = Blanc         F = Blanc brillant

Si aucun argument n'est donné, cette commande restaure les couleurs
sélectionnées au moment où CMD.EXE a été ouvert. Cette valeur vient soit de la
fenêtre de la console, du commutateur en ligne de commande /T, ou de la valeur
DefaultColor du registre.

La commande COLOR met ERRORLEVEL à 1 si vous tentez de l'exécuter
avec la même couleur pour l'arrière et le premier plan.

Exemple : « COLOR fc » affiche du rouge sur du blanc
```

- **Fonctionnement :**

Modifie les couleurs du texte et de fond de la console.

- **Exemple :**

color A

- **Test sur D:**

```
D:\>color A
```



9. DATE

- **Aide :**

 Invite de commandes

```
D:\>date /?
Affiche ou modifie la date.

DATE [date]

Entrez DATE sans paramètres pour afficher la date système et être invité à la
modifier. Appuyez sur ENTRÉE pour conserver la même date.

Si les extensions de commandes sont activées, la commande DATE prend en charge
le commutateur /T qui fait que la commande n'indique que la date, sans
demander d'en entrer une nouvelle.
```

- **Fonctionnement :**

Affiche ou modifie la date système.

- **Exemple :**

date

- **Test sur D:**

```
D:\>date 30/09/2025
Le client ne dispose pas d'un privilège nécessaire.
```



10. DRIVERQUERY

- **Aide :**

```
D:\>DRIVERQUERY /?
```

DRIVERQUERY [/S système [/U nom_utilisateur [/P [mot_passe]]]
 [/FO format] [/NH] [/SI] [/V]

Description :

Permet à un administrateur d'afficher la liste des pilotes de périphériques installés.

Liste de paramètres :

/S	système	Spécifie le système distant auquel se connecter.
/U	[domaine\]utili.	Spécifie le contexte utilisateur dans lequel la commande doit être exécutée.
/P	[mot_passe]	Spécifie le mot de passe pour le contexte utilisateur donné.
/FO	format	Spécifie le type de sortie à afficher. Les valeurs autorisées avec le commutateur sont "TABLE", "LIST" et "CSV".
/NH		Spécifie que l'"en-tête de colonne" ne doit pas être affichée. Valide pour les formats "TABLE" et "CSV" uniquement.
/SI		Affiche des informations sur les pilotes signés.
/V		Affiche les sorties détaillées. Non valide sur les pilotes signés.
/?		Affiche ce message d'aide.

Exemples :

```
DRIVERQUERY
DRIVERQUERY /FO CSV /SI
DRIVERQUERY /NH
DRIVERQUERY /S adresse_IP /U utilisateur /V
DRIVERQUERY /S système /U domaine\utilisateur /P mot_passe /FO LIST
```

D:\>

- **Fonctionnement :**

Liste les périphériques/pilotes installés sur le système.

- **Exemple :**

driverquery

- Test sur D:

```
D:\>driverquery
```

Nom du module	Nom complet	Type de pilote	Link Date
1394ohci	Contrôleur d'hôte comp	Kernel	
3ware	3ware	Kernel	19/05/2015 00:28:03
ACPI	Pilote ACPI Microsoft	Kernel	
AcpiDev	Pilote d'appareils ACP	Kernel	
acpiex	Microsoft ACPIEx Drive	Kernel	
acpipagr	Pilote d'agrégation de	Kernel	
AcpiPmi	Jauge d'alimentation A	Kernel	
acpitime	Pilote d'alarme de sor	Kernel	
ADP80XX	ADP80XX	Kernel	09/04/2015 22:49:48
AFD	Pilote de fonction con	Kernel	
afunix	afunix	Kernel	
ahcache	Application Compatibil	Kernel	
AmdK8	Pilote de processeur A	Kernel	
AmdPPM	Pilote de processeur A	Kernel	
amdsata	amdsata	Kernel	14/05/2015 14:14:52
amdsbs	amdsbs	Kernel	11/12/2012 22:21:44
amdxata	amdxata	Kernel	01/05/2015 02:55:35
AppID	Pilote AppID	Kernel	
applockerfltr	Pilote de filtre Smart	Kernel	
AppuStor	AppuStor	File System	



11. HOSTNAME

- Aide :

```
D:\>hostname /?

Affiche le nom de l'hôte actuel.

hostname

D:\>hostname
DESKTOP-BG92U17

D:\>
```

- **Fonctionnement :**
Affiche le nom de la machine.
- **Exemple :**
`hostname`
- **Test sur D:**
haut dessus sur le premier screen



12. SYSTEMINFO

- **Aide :**

```

D:\>SYSTEMINFO /?

SYSTEMINFO [/S système [/U utilisateur [/P mot_de_passe]]] [/FO format] [/NH]

Description :
    Cet outil affiche les informations de configuration du système
    d'exploitation
    pour un ordinateur local ou distant, y compris les niveaux de Service Pack.

Liste de paramètres :

    /S      système      Spécifie le système distant auquel se connecter.

    /U      [domaine\]utili. Spécifie le contexte utilisateur sous lequel
                        la commande doit s'exécuter.

    /P      [mot_de_passe] Spécifie le mot de passe pour
                        le contexte utilisateur donné. Est demandé s'il
                        est omis.

    /FO      format      Spécifie le format dans lequel la sortie doit être
                        affichée.
                        Valeurs autorisées : "TABLE", "LIST", "CSV".

    /NH                        Spécifie que les en-têtes de colonnes ne
                        doivent pas apparaître dans la sortie.
                        Valide uniquement pour les formats TABLE et CSV.

    /?                        Affiche ce message d'aide.

Exemples :
SYSTEMINFO
SYSTEMINFO /?
SYSTEMINFO /S système
SYSTEMINFO /S système /U utilisateur
SYSTEMINFO /S système /U domaine\utilisateur /P mot_de_passe /FO TABLE
SYSTEMINFO /S système /FO LIST
SYSTEMINFO /S système /FO CSV /NH

D:\>

```

/?

- **Fonctionnement :**
Affiche les informations détaillées du système d'exploitation.
- **Exemple :**
systeminfo

- **Test sur D:**

```
D:\>systeminfo

Nom de l'hôte: DESKTOP-BG92U17
Nom du système d'exploitation: Microsoft Windows 10 Entreprise LTSC
Version du système: 10.0.17763 N/A version 17763
Fabricant du système d'exploitation: Microsoft Corporation
Configuration du système d'exploitation: Station de travail autonome
Type de version du système d'exploitation: Multiprocessor Free
Propriétaire enregistré: ldv
Organisation enregistrée:
Identificateur de produit: 00425-00000-00002-AA247
Date d'installation originale: 29/08/2025, 12:26:17
Heure de démarrage du système: 25/09/2025, 10:47:52
Fabricant du système: LENOVO
Modèle du système: 11JAS1J200
Type du système: x64-based PC
Processeur(s): 1 processeur(s) installé(s).
[01] : AMD64 Family 23 Model 24 Stepping 1 AuthenticAMD ~3400 MHz
Version du BIOS: LENOVO M3AKT3FA, 19/11/2021
Répertoire Windows: C:\Windows
Répertoire système: C:\Windows\system32
Périphérique d'amorçage: \Device\HarddiskVolume2
Option régionale du système: fr;Français (France)
Paramètres régionaux d'entrée: fr;Français (France)
Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris
Mémoire physique totale: 14 218 Mo
Mémoire physique disponible: 10 446 Mo
Mémoire virtuelle : taille maximale: 16 394 Mo
Mémoire virtuelle : disponible: 12 548 Mo
Mémoire virtuelle : en cours d'utilisation: 3 846 Mo
Emplacements des fichiers d'échange: C:\pagefile.sys
Domaine: WORKGROUP
Serveur d'ouverture de session: \\DESKTOP-BG92U17
Correctif(s): 4 Corrections installées.
[01]: KB4483452
[02]: KB4470788
[03]: KB4487038
[04]: KB4487044

Carte(s) réseau: 1 carte(s) réseau installée(s).
[01]: Realtek PCIe GBE Family Controller
Nom de la connexion : Ethernet
DHCP activé : Non
Adresse(s) IP
[01]: 172.30.9.1
[02]: fe80::ad7e:da5a:d366:5dd1

Configuration requise pour Hyper-V: Extensions de mode du moniteur d'ordinateur virtuel : Oui
Virtualisation activée dans le microprogramme : Oui
Traduction d'adresse de second niveau : Oui
Prévention de l'exécution des données disponible : Oui
```



13. VER

- **Aide :**

```
D:\>VER /?
Affiche la version de Windows.

VER

D:\>ver

Microsoft Windows [version 10.0.17763.316]

D:\>
```

- **Fonctionnement :**
Affiche la version de Windows.
- **Exemple :**
`ver`
- **Test sur D:**
haut dessus



14. SHUTDOWN

- **Aide :**

```
D:\>SHUTDOWN /?
Syntax : SHUTDOWN [/i | /l | /s | /sg | /r | /g | /a | /p | /h | /e | /o] [/hybrid] [/soft] [/fw] [/f]
        [/m \\ordinateur][[/t xxx][[/d [p]u:]xx:yy [/c "commentaire"]]]

Sans argument    Afficher l'aide. Cela revient à entrer /?.
/?              Afficher l'aide. Cela revient à n'entrer aucune option.
/i             Afficher l'interface utilisateur graphique (GUI).
              Ce doit être la première option.
/l            Fermer la session. Ne peut pas être utilisé avec l'option /m
              ou /d.
/s            Arrêter l'ordinateur.
/sg           Arrêtez l'ordinateur. Au prochain démarrage,
              redémarrez toutes les applications enregistrées.
/r            Arrêtez complètement l'ordinateur et redémarrez-le.
/g           Redémarrer complètement l'ordinateur. Redémarrer
              redémarré, redémarrez toutes les applications enregistrées.
/a           Annuler un arrêt du système.
              Utilisable uniquement pendant le délai imparti.
              Regrouper avec /fw pour effacer tout démarrage en attente vers le microprogramme.
/p           Arrêter l'ordinateur local sans délai d'expiration ou
              avertissement.
              Peut être utilisé avec les options /d et /f.
/h           Mettre l'ordinateur local en veille prolongée.
              Utilisable avec l'option /f.
/hybrid      Arrête l'ordinateur et le prépare pour un démarrage rapide.
              Doit être utilisé avec l'option /s.
/fw          S'associe à l'option d'arrêt pour transférer le prochain démarrage vers
              l'interface utilisateur du microprogramme.
/e           Documenter la raison de l'arrêt inattendu d'un ordinateur.
/o           Accéder au menu des options de démarrage avancées et redémarrer l'ordinateur.
              Doit être utilisé avec l'option /r.
/m \\ordinateur Spécifier l'ordinateur cible.
/t xxx       Définir la durée avant l'arrêt au bout de xxx secondes.
```

- **Fonctionnement :**
Éteint ou redémarre l'ordinateur avec différentes options.

- **Exemple :**
`shutdown /r /t 0` (redémarrage immédiat)

- **Test sur D:**

```
D:\>shutdown/l
```



15. TASKLIST

- **Aide :**

```
D:\>tasklist /?
```

TASKLIST [/S système [/U utilisateur [/P mot_de_passe]]] [/M [module] | /SVC | /V] [/FI filtre] [/FO format] [/NH]

Description :

Cet outil affiche une liste des processus actuellement en cours sur un ordinateur local ou un ordinateur distant.

Liste de paramètres :

/S	système	Spécifie le système distant auquel se connecter.
/U	[domaine\]utili.	Spécifie le contexte utilisateur sous lequel la commande doit exécuter.
/P	[mot_passe]	Spécifie le mot de passe pour le contexte utilisateur donné. Il est demandé s'il est omis.
/M	[module]	Liste toutes les tâches utilisant le nom de fichier exe ou dll donné. Si le nom de module n'est pas spécifié, tous les modules chargés sont affichés.
/SVC		Affiche les services hébergés dans chaque processus.
/APPS		Afficher les applications du Store et leurs processus associés.
/V		Affiche les informations de tâches détaillées.
/FI	filtre	Affiche un ensemble de tâches qui correspond au critère spécifié par le filtre.
/FO	format	Spécifie le format de sortie. Valeurs valides : "TABLE", "LIST", "CSV".
/NH		Spécifie que les en-têtes de colonnes ne être affichée sur la sortie. Valide uniquement pour les formats "TABLE" et "CSV".
/?		Affiche ce message d'aide.

Filtres :

Nom du filtre	Opérateurs valides	Valeurs valides
-----	-----	-----
STATUS	eq, ne	RUNNING SUSPENDED NOT RESPONDING UNKNOWN
IMAGENAME	eq, ne	Nom d'image
PID	eq, ne, gt, lt, ge, le	Valeur PID

- **Fonctionnement :**

Liste les tâches/processus en cours.

- **Exemple :**

```
tasklist
```

- Test sur D:

D:\>tasklist

Nom de l'image	PID	Nom de la sessio	Numéro de s	Utilisation
=====	=====	=====	=====	=====
System Idle Process	0	Services	0	8 Ko
System	4	Services	0	4 976 Ko
Registry	96	Services	0	22 592 Ko
smss.exe	348	Services	0	1 184 Ko
csrss.exe	468	Services	0	5 708 Ko
wininit.exe	544	Services	0	7 372 Ko
services.exe	688	Services	0	9 844 Ko
lsass.exe	704	Services	0	16 776 Ko
svchost.exe	832	Services	0	3 848 Ko
fontdrvhost.exe	852	Services	0	3 964 Ko
svchost.exe	876	Services	0	24 580 Ko
svchost.exe	972	Services	0	12 428 Ko
svchost.exe	1016	Services	0	8 152 Ko
svchost.exe	396	Services	0	12 836 Ko
svchost.exe	1100	Services	0	6 168 Ko
svchost.exe	1144	Services	0	9 580 Ko
svchost.exe	1156	Services	0	11 680 Ko
svchost.exe	1208	Services	0	15 932 Ko
svchost.exe	1280	Services	0	6 020 Ko
svchost.exe	1304	Services	0	8 200 Ko
svchost.exe	1384	Services	0	7 580 Ko
svchost.exe	1560	Services	0	11 308 Ko
svchost.exe	1568	Services	0	12 132 Ko
svchost.exe	1576	Services	0	12 716 Ko
svchost.exe	1588	Services	0	7 832 Ko
svchost.exe	1596	Services	0	5 744 Ko
svchost.exe	1700	Services	0	15 152 Ko
Memory Compression	1736	Services	0	9 756 Ko
svchost.exe	1812	Services	0	8 264 Ko
svchost.exe	1872	Services	0	8 644 Ko
svchost.exe	1892	Services	0	8 604 Ko
svchost.exe	1916	Services	0	7 620 Ko
svchost.exe	2080	Services	0	7 964 Ko
svchost.exe	2140	Services	0	10 108 Ko
svchost.exe	2216	Services	0	7 552 Ko
svchost.exe	2280	Services	0	12 532 Ko
svchost.exe	2360	Services	0	6 448 Ko
svchost.exe	2356	Services	0	9 236 Ko



16. TASKKILL

- **Aide :**

```
D:\>taskkill /?
```

TASKKILL [/S système] [/U utilisateur [/P [mot_passe]]]
 { [/FI filtre] [/PID ID_processus | /IM image] } [/T] [/F]

Description :
 Cet outil est utilisé pour arrêter des tâches par id de processus (PID) ou nom d'image.

Liste de paramètres :

/S	système	Spécifie le système distant auquel se connecter.
/U	[domaine\]utili.	Spécifie le contexte utilisateur sous lequel la commande doit s'exécuter.
/P	[mot_de_passe]	Spécifie le mot de passe pour le contexte utilis...
/FI	filtre	Applique un filtre pour sélectionner un ensemble de tâches. Permet à "*" d'être utilisé. Par exemple, imagename eq test*
/PID	ID_processus	Spécifie le PID du processus à arrêter. Utilisez TaskList afin d'obtenir le PID.
/IM	nom_image	Spécifie le nom d'image du processus à terminer. Le caractère générique '*' peut être utilisé pour spécifier toutes les tâches ou les noms d'images.
/T		Met fin au processus spécifié et tous les processus enfant qu'il a démarrés.
/F		Force les processus à se terminer.
/?		Affiche ce message d'aide.

Filtres :

Nom du filtre	Opérateurs valides	Valeurs valides
STATUS	eq, ne	RUNNING NOT RESPONDING UNKNOWN
IMAGENAME	eq, ne	Nom d'image
PID	eq, ne, gt, lt, ge, le	Valeur PID
SESSION	eq, ne, gt, lt, ge, le	Numéro de session
CPUTIME	eq, ne, gt, lt, ge, le	Heure valide au format hh:mm:ss. hh - heures,

- **Fonctionnement :**

Termine un ou plusieurs processus par nom ou PID.

- **Exemple :**

```
taskkill /IM notepad.exe /F
```

- **Test sur D:**

```
D:\>taskkill /F /IM firefox.exe
Opération réussie : le processus "firefox.exe" de PID 4992 a été arrêté.
Opération réussie : le processus "firefox.exe" de PID 4812 a été arrêté.
Opération réussie : le processus "firefox.exe" de PID 5792 a été arrêté.
Opération réussie : le processus "firefox.exe" de PID 5164 a été arrêté.
Opération réussie : le processus "firefox.exe" de PID 5008 a été arrêté.
Opération réussie : le processus "firefox.exe" de PID 120 a été arrêté.
Opération réussie : le processus "firefox.exe" de PID 1856 a été arrêté.
Opération réussie : le processus "firefox.exe" de PID 3380 a été arrêté.
Opération réussie : le processus "firefox.exe" de PID 1348 a été arrêté.
Erreur : le processus "firefox.exe" de PID 6888 n'a pas pu être arrêté.
Raison : Il n'existe aucune instance en cours de cette tâche.
Erreur : le processus "firefox.exe" de PID 624 n'a pas pu être arrêté.
Raison : Il n'existe aucune instance en cours de cette tâche.

D:\>_
```





17. IPCONFIG

- **Aide :**

```
D:\>ipconfig /?
```

UTILISATION :

```
ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
                                         /renew [carte] | /release [carte] |
                                         /renew6 [carte] | /release6 [carte] |
                                         /flushdns | /displaydns | /registerdns |
                                         /showclassid carte |
                                         /setclassid carte [ID_classe] |
                                         /showclassid6 carte |
                                         /setclassid6 carte [ID_classe] ]
```

où

carte	Nom de connexion (caractères génériques * et ? autorisés, voir les exemples)
-------	---

Options :

/?	Affiche ce message d'aide
/all	Affiche toutes les informations de configuration.
/release	Libère l'adresse IPv4 pour la carte spécifiée.
/release6	Libère l'adresse IPv6 pour la carte spécifiée.
/renew	Renouvelle l'adresse IPv4 pour la carte spécifiée.
/renew6	Renouvelle l'adresse IPv6 pour la carte spécifiée.
/flushdns	Purge le cache de résolution DNS.
/registerdns	Actualise tous les baux DHCP et réenregistre les noms DNS
/displaydns	Affiche le contenu du cache de résolution DNS.
/showclassid	Affiche tous les ID de classe DHCP autorisés pour la carte.
/setclassid	Modifie l'ID de classe DHCP.
/showclassid6	Affiche tous les ID de classe DHCP IPv6 autorisés pour la carte.
/setclassid6	Modifie l'ID de classe DHCP IPv6.

La valeur par défaut affiche uniquement l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut de chaque carte liée à TCP/IP.

Pour Release et Renew, si aucun nom de carte n'est spécifié, les baux d'adresse IP pour toutes les cartes liées à TCP/IP sont libérés ou renouvelés.

Pour Setclassid et Setclassid6, si aucun ID de classe n'est spécifié, l'ID de classe est supprimé.

Exemples :

- **Fonctionnement :**

Affiche la configuration réseau.

- **Exemple :**
`ipconfig`
- **Test sur D:**

```
D:\>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::ad7e:da5a:d366:5dd1%6
    Adresse IPv4. . . . . : 172.30.9.1
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.0.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 172.30.255.254

D:\>
```



18. PING

- **Aide :**

```
Utilisation : ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
               [-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]]
               [-w timeout] [-R] [-S srcaddr] [-c compartment] [-p]
               [-4] [-6] nom_cible

Options :
  -t           Effectue un test ping sur l'hôte spécifié jusqu'à son arrêt.
                Pour afficher les statistiques et continuer,
                appuyez sur Ctrl+Attn.
                Pour arrêter, appuyez sur Ctrl+C.
  -a           Résout les adresses en noms d'hôtes.
  -n count     Nombre de demandes d'écho à envoyer.
  -l size      Taille du tampon d'envoi.
  -f           Active l'indicateur Ne pas fragmenter dans le paquet (IPv4
                uniquement).
  -i TTL       Durée de vie.
  -v TOS       Type de service (IPv4 uniquement. La
                configuration de ce paramètre n'a aucun effet sur le type
                de service dans l'en-tête IP).
  -r count     Itinéraire d'enregistrement du nombre de sauts (IPv4
                uniquement).
  -s count     Horodatage du nombre de sauts (IPv4 uniquement).
  -j host-list Itinéraire source libre parmi la liste d'hôtes (IPv4
                uniquement).
  -k host-list Itinéraire source strict parmi la liste d'hôtes (IPv4
                uniquement).
  -w timeout   Délai d'attente pour chaque réponse, en millisecondes.
  -R           Utilise l'en-tête de routage pour tester également
                l'itinéraire inverse (IPv6 uniquement).
                D'après la RFC 5095, l'utilisation de cet en-tête de routage
                est déconseillée. Certains systèmes peuvent supprimer des
                demandes d'écho si cet en-tête est utilisé.
  -S srcaddr   Adresse source à utiliser.
  -c compartment Identificateur de compartiment de routage.
  -p           Effectue un test ping sur l'adresse de fournisseur
                de la virtualisation réseau Hyper-V.
  -4           Force l'utilisation d'IPv4.
  -6           Force l'utilisation d'IPv6.
```

- **Fonctionnement :**

Teste la connectivité réseau vers une adresse IP ou un domaine.

- **Exemple :**

```
ping 8.8.8.8
```

- **Test sur D:**

```
D:\>ping 8.8.8.8

Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=32 ms TTL=115
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=31 ms TTL=115
```



19. GETMAC

- **Aide :**

```
D:\>GETMAC /?

GETMAC [/S système [/U nom_utilisateur [/P [mot_de_passe]]]] [/FO format]
      [/NH] [/V]

Description :
    Cet outil permet à un administrateur d'afficher l'adresse
    MAC des cartes réseaux d'un ordinateur.

Liste de paramètres :
    /S      système          Spécifie le système distant auquel se connecter.

    /U      [domaine\]utili.  Spécifie le contexte utilisateur sous
                             lequel la commande doit s'exécuter.

    /P      [mot_de_passe]    Spécifie le mot de passe pour le contexte
                             utilisateur donné. Il est demandé s'il est omis.

    /FO     format           Spécifie le format dans lequel la sortie
                             doit être affichée.
                             Valeurs autorisées : "TABLE", "LIST", "CSV".

    /NH                                           Spécifie que les en-têtes de colonnes ne
                             doivent pas apparaître dans la sortie.
                             N'est valide que pour les formats TABLE et CSV.

    /V                                           Détaille l'affichage des résultats.

    /?                                           Affiche cet écran d'aide.

Exemples :
    GETMAC /?
    GETMAC /FO csv
    GETMAC /S système /NH /V
    GETMAC /S système /U utilisateur
    GETMAC /S système /U domaine\utilisateur /P mot_de_passe /FO list /V
    GETMAC /S système /U domaine\utilisateur /P mot_de_passe /FO table /NH

D:\>
```

- **Fonctionnement :**

Affiche les adresses MAC des interfaces réseau.

- **Exemple :**

```
getmac
```

- Test sur D:

```
D:\>getmac

Adresse physique      Nom du transport
=====
88-AE-DD-1B-34-B6    N/A

D:\>
```



20. NETSTAT

- Aide :

```
D:\>netstat /?

Affiche les statistiques de protocole et les connexions réseau TCP/IP actuelles

NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-f] [-n] [-o] [-p proto] [-r] [-s] [-x] [-t] [interval]

-a          Affiche toutes les connexions et tous les ports d'écoute.
-b          Affiche l'exécutable impliqué dans la création de chaque
            connexion ou port d'écoute. Dans certains cas, des exécutables
            reconnus hébergent plusieurs composants indépendants, et la
            séquence des composants impliqués dans la création de la
            connexion ou du port d'écoute s'affiche alors. Dans ce cas, le
            nom de l'exécutable se trouve dans [] en bas, au-dessus du
            composant qu'il a appelé, et ainsi de suite jusqu'à ce que
            TCP/IP soit atteint. Notez que cette option peut être très
            longue et qu'elle est susceptible d'échouer si vous n'avez pas d'autorisations
            suffisantes.
-e          Affiche des statistiques Ethernet. Cette option peut être
            combinée avec l'option -s.
-f          Affiche les noms de domaine complets (FQDN) pour des adresses
            étrangères.
-n          Affiche des adresses et numéros de ports en format numérique.
-o          Affiche l'identificateur du processus propriétaire associé à
            chaque connexion.
-p proto    Affiche les connexions pour le protocole spécifié par proto ;
            proto peut être l'une des valeurs suivantes : TCP, UDP, TCPv6 ou
            UDPv6. S'il est utilisé avec l'option -s pour afficher les
            statistiques par protocole, le protocole peut être l'une des
            valeurs suivantes : IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP ou
            UDPv6.
-q          Affiche toutes les connexions, tous les ports d'écoute et tous les ports
            TCP liés autres que d'écoute. Il se peut que les ports liés autres que les ports d'écoute soient
            ou non associés à une connexion active.
-r          Affiche la table de routage.
-s          Affiche les statistiques par protocole. Par défaut, les
            statistiques sont affichées pour IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP,
            TCPv6, UDP et UDPv6 ; l'option -p peut être utilisée pour
            spécifier un sous-jeu de la valeur par défaut.
-t          Affiche l'état de déchargement de connexion actuel.
-x          Affiche les écouteurs, points de fin partagés et connexions
            NetworkDirect.
-y          Affiche le modèle de connexion TCP pour toutes les connexions.
            Ne peut pas être combiné aux autres options.
interval   Affiche régulièrement les statistiques sélectionnées, en
            faisant une pause pendant le nombre de secondes spécifié par
            l'intervalle entre chaque affichage. Appuyez sur CTRL+C pour
            arrêter l'affichage des statistiques. Si l'intervalle est omis,
            netstat n'affichera les informations de configuration actuelle
            qu'une seule fois.
```

- Fonctionnement :
Affiche les connexions réseau actives et des statistiques.

- Exemple :
`netstat -an`

- Test sur D:

```
D:\>netstat
```

```
Connexions actives
```

Proto	Adresse locale	Adresse distante	État
-------	----------------	------------------	------

carte mental :

