Absolutify for UliCMS

Handbuch



www.ulicms.de Stand: 12.06.2018

Inhaltsverzeichnis

l
1
1
1
1
1
2
2
2
2



Über dieses Dokument

Dieses Dokumentation beschreibt die Installation, Konfiguration und Benutzung von absolutify für UliCMS.

Platzhalter

In diesem Dokument werden einige Platzhalter verwendet.

ULICMS ROOT - Der Ordner in dem sich die UliCMS Installation befindet

ULICMS_DATA_STORAGE_ROOT = Das Datenverzeichnis von UliCMS - Sofern nicht explizit in der Konfigurationsdatei definiert, ist dies identisch mit **ULICMS ROOT**.

{VERSION} - Die Versionsnummer von absolutify

Zielgruppe

Ziel-Gruppe dieses Handbuchs sind Administratoren und Benutzer die UliCMS-basierte Webseiten-Projekte betreuen.

Was ist absolutify?

absolutify (im folgenden Dokument auch backup_manager genannt) ist eine Funktion, die in einem HTML-String eine Basis-URL vor site-relative URLs von Links und Bildern setzt.

Systemvoraussetzungen

Um absolutify für UliCMS verwenden zu können, stellen Sie sicher, dass Ihre UliCMS-Installation folgende Voraussetzungen erfüllt.

• Mindestens UliCMS 2018.3 oder neuer

Installation

- 1. Klicken Sie im Backend auf **Pakete** > **Paket installieren** > **Datei hochladen**.
- 2. Laden Sie die Datei absolutify-{VERSION}.sin hoch und klicken Sie auf Installieren.



Nutzung von absolutify

Die Signatur der Funktion absolutify lautet wie folgt absolutify(\$html, \$baseUrl = null)

Parameter

absolutify verfügt über zwei Paramter

\$html ist ein String welcher HTML-Code enthält.

\$baseUrl ist eine absolute URL nach dem Format http:///domain.de. Wenn **\$baseUrl** nicht gesetzt ist, wird die Basis-URL automatisch ermittelt.

Benötigen Sie Hilfe?

Falls Sie Fragen haben, oder auf Probleme bei der Benutzung von absolutify stoßen können Sie den Entwickler entweder auf dem UliCMS Portal unter http://www.ulicms.de/kontakt.html oder auf Facebook https://www.facebook.com/UliCMS9 kontaktieren.

Abbildungsverzeichnis

