estados

	[A-B]	[a-b]	[0-9]	•	:	;	+	-	*	I	()	ι	1	=	<	>	!	&	I		#	esp	tab	salto
QO	Q2	Q5	Q15	Q1	Q6	QF	Q7	QF	QF	Q8	QF	QF	QF	QF	Q11	Q12	Q13	QF	QF	QF	Q14	-	Q0	Q0	Q0
Q1	Q1	Q1	Q1	QF	Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	-										
Q2	Q2	QF	Q2	QF	QF	QF	QF	QF	QF	Q3	QF	QF	QF	QF											
Q3	Q4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q4	Q4	QF	Q4	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF											
Q5	QF	Q5	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF
Q6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	QF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q7	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF
Q8	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	Q9	QF	QF	QF
Q9	Q9	Q9	Q9	Q9	Q9	Q9	Q9	Q9	Q9	Q9	Q9	Q9	Q9	Q9	Q9	Q9	Q9	Q9	Q9	Q9	Q9	Q10	Q9	Q9	Q9
Q10	Q9	Q9	Q9	Q9	Q9	Q9	Q9	Q9	Q9	Q0	Q9	Q9	Q9	Q9	Q9	Q9	Q9	Q9	Q9	Q9	Q9	Q10	Q9	Q9	Q9
Q11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	QF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q12	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF
Q13	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF
Q14	QF	QF	Q14	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF											
Q15	QF	QF	Q15	QF	QF	QF	QF	QF	QF	Q16	QF	QF	QF	QF											
Q16	QF	QF	Q16	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF	QF											

punteros a funcion

	[A-B]	[a-b]	[0-9]	•	:	;	+	-	*	1	()	τ	1	=	<
QO	IN_ID	IN_PR	IN_NUM	IN_CAD	IN_ASIG	PUNTOYCOMA	IN_CONC	RES	MUL	POS_COM	P_ABRE	P_CIERRA	C_ABRE	C_CIERRA	IN_IGU	POS_DIS
Q1	CO_CAD	CO_CAD	CO_CAD	FN_CAD	CO_CAD	CO_CAD	CO_CAD	CO_CAD	CO_CAD	CO_CAD	CO_CAD	CO_CAD	CO_CAD	CO_CAD	CO_CAD	CO_CAD
Q2	CO_ID	FN_ID	CO_ID	FN_ID	FN_ID	FN_ID	FN_ID	FN_ID	FN_ID	FN_ID	FN_ID	FN_ID	FN_ID	FN_ID	FN_ID	FN_ID
Q3	IN_CAM	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR
Q4	CO_CAM	FN_CAM	CO_CAM	FN_CAM	FN_CAM	FN_CAM	FN_CAM	FN_CAM	FN_CAM	FN_CAM	FN_CAM	FN_CAM	FN_CAM	FN_CAM	FN_CAM	FN_CAM
Q 5	FN_PR	CO_PR	FN_PR	FN_PR	FN_PR	FN_PR	FN_PR	FN_PR	FN_PR	FN_PR	FN_PR	FN_PR	FN_PR	FN_PR	FN_PR	FN_PR
Q6	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ASIG	ERROR
Q7	SUM	SUM	SUM	SUM	SUM	SUM	CONC	SUM	SUM	SUM	SUM	SUM	SUM	SUM	SUM	SUM
Q8	DIV	DIV	DIV	DIV	DIV	DIV	DIV	DIV	DIV	DIV	DIV	DIV	DIV	DIV	DIV	DIV
Q9	NADA	NADA	NADA	NADA	NADA	NADA	NADA	NADA	NADA	NADA	NADA	NADA	NADA	NADA	NADA	NADA
Q10	NADA	NADA	NADA	NADA	NADA	NADA	NADA	NADA	NADA	NADA	NADA	NADA	NADA	NADA	NADA	NADA
Q11	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	IGUAL	ERROR
Q12	MENOR	MENOR	MENOR	MENOR	MENOR	MENOR	MENOR	MENOR	MENOR	MENOR	MENOR	MENOR	MENOR	MENOR	MENORIGUAL	MENOR
Q13	MAYOR	MAYOR	MAYOR	MAYOR	MAYOR	MAYOR	MAYOR	MAYOR	MAYOR	MAYOR	MAYOR	MAYOR	MAYOR	MAYOR	MAYORIGUAL	MAYOR
Q14	FN_REAL	FN_REAL	CO_REAL	FN_REAL	FN_REAL	FN_REAL	FN_REAL	FN_REAL	FN_REAL	FN_REAL	FN_REAL	FN_REAL	FN_REAL	FN_REAL	FN_REAL	FN_REAL
Q15	FN_ENT	FN_ENT	CO_NUM	FN_ENT	FN_ENT	FN_ENT	FN_ENT	FN_ENT	FN_ENT	FN_ENT	FN_ENT	FN_ENT	FN_ENT	FN_ENT	FN_ENT	FN_ENT
Q16	FN_REAL	FN_REAL	CO_REAL	FN_REAL	FN_REAL	FN_REAL	FN_REAL	FN_REAL	FN_REAL	FN_REAL	FN_REAL	FN_REAL	FN_REAL	FN_REAL	FN_REAL	FN_REAL

punteros a funcion

>	!	&	I		#	esp	tab	salto
POS_MAY	N	Y	0	IN_REAL	ERROR	NADA	NADA	NADA
CO_CAD	CO_CAD	CO_CAD	CO_CAD	CO_CAD	CO_CAD	CO_CAD	CO_CAD	ERROR
FN_ID	FN_ID	FN_ID	FN_ID	IN_CAM	FN_ID	FN_ID	FN_ID	FN_ID
ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR
FN_CAM	FN_CAM	FN_CAM	FN_CAM	FN_CAM	FN_CAM	FN_CAM	FN_CAM	FN_CAM
FN_PR	FN_PR	FN_PR	FN_PR	FN_PR	FN_PR	FN_PR	FN_PR	FN_PR
ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR
SUM	SUM	SUM	SUM	SUM	SUM	SUM	SUM	SUM
DIV	DIV	DIV	DIV	DIV	IN_COM	DIV	DIV	DIV
NADA	NADA	NADA	NADA	NADA	NADA	NADA	NADA	NADA
NADA	NADA	NADA	NADA	NADA	NADA	NADA	NADA	NADA
ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR
DISTINTO	MENOR							
MAYOR	MAYOR	MAYOR	MAYOR	MAYOR	MAYOR	MAYOR	MAYOR	MAYOR
FN_REAL	FN_REAL	FN_REAL	FN_REAL	FN_REAL	FN_REAL	FN_REAL	FN_REAL	FN_REAL
FN_ENT	FN_ENT	FN_ENT	FN_ENT	CO_REAL	FN_ENT	FN_ENT	FN_ENT	FN_ENT
FN_REAL	FN_REAL	FN_REAL	FN_REAL	FN_REAL	FN_REAL	FN_REAL	FN_REAL	FN_REAL