GREEN PAY · DIRECTION TECHNIQUE

SYSLIS

Guide utilisateur

Brouillon 2 — chapitres 1 à 3 rédigés

Version de l'application	SYSLIS v1.45.0
Date	09/11/2026
Référence	GP-DT-GU-2026-[à attribuer]
Rédaction	Christian COMBEY
Vérification / validation	à définir
Diffusion	Document interne

Comment utiliser ce guide

Ce guide explique SYSLIS à un nouvel utilisateur : ce que fait l'application, ce que chaque rôle permet, et comment se déroule chaque processus, de la première saisie jusqu'au résultat (statuts, mouvements de stock, mails, PDF, exports).

> **Par où commencer ?**
> 1. Lisez le chapitre 2 « Prise en main » pour l'écran principal et les notifications.
> 2. Au chapitre 3, repérez les fiches de **vos** rôles (votre profil les affiche) : chaque fiche liste vos menus, vos actions et renvoie aux chapitres qui vous concernent.
> 3. Gardez le guide sous la main : le bouton « ? » de chaque écran ouvre la section correspondante.

Conventions

Texte en gras : libellé exact d'un bouton ou d'un menu de l'application.
« Menu → Sous-menu » : chemin dans la barre latérale.
Les numéros de rôle (par exemple **25**) sont ceux de la table des rôles ; le code technique (`verification_decom`) est rappelé sur chaque fiche.

> **Note de relecture —** dans ce brouillon, les encadrés jaunes signalent un point à confirmer ou une anomalie relevée dans l'application pendant la rédaction. Ils seront retirés de la version publiée.

Sommaire

1 **Présentation de SYSLIS** rédigé 5
- 1.1 À quoi sert l'application 5
- 1.2 Le cycle de vie d'un TPE 5
- 1.3 Les modules en un coup d'œil 7

2 **Prise en main** rédigé 8
- 2.1 Se connecter et gérer son mot de passe 8
- 2.2 L'écran principal 9
- 2.3 Notifications : bulles et cloche 10
- 2.4 Les listes 11
- 2.5 Les fiches 12
- 2.6 Mon profil 12

3 **Rôles et droits** rédigé 14
- 3.1 Comment fonctionnent les rôles 14
- 3.2 Tableau des rôles 15
- 3.3 Fiches par rôle 17

4 **Tableaux de bord** à rédiger 32
- 4.1 Semaine en cours 32
- 4.2 Livraison TPE, Remplacement TPE, Sorties Chargeurs 32
- 4.3 QR codes 32
- 4.4 Mouvement Stock 32
- 4.5 Statistiques Parc TPE 32
- 4.6 Tableau de bord décom 32

5 **Livraisons et remplacements de TPE** à rédiger 33
- 5.1 Créer une livraison 33
- 5.2 Réception ou retour 33
- 5.3 Remplacements 33
- 5.4 Statuts et mails 33

6 **Stocks et demandes de stock** à rédiger 34
- 6.1 Catalogue des éléments 34
- 6.2 Créer et gérer un stock 34
- 6.3 Demande, validation, livraison, réception 34
- 6.4 Entrées et sorties 34
- 6.5 Statuts, mails et PDF 34

7 **QR codes** à rédiger 35
- 7.1 Demande et import des marchands 35
- 7.2 Génération, impression, livraison, réception 35
- 7.3 Suspension et annulation 35
- 7.4 Marchands QR 35
- 7.5 Statuts et mails 35

8 **Décommissionnement** à rédiger 36
- 8.1 Créer un décom (modèle Excel) 36

8.2 Réception, validation, transmission 36
8.3 Vérification technique et diagnostic 36
8.4 Clôture et suite des TPE 36
8.5 Livraisons de TPE à paramétrer 36
8.6 Statuts 36

9 **Maintenance : mise au rebut** à rédiger 37
9.1 Demande et validation 37
9.2 TPE au rebut et pièces 37
9.3 Récupérer les pièces fonctionnelles 37
9.4 Créer un stock depuis le rebut 37

10 **Maintenance : réparation des TPE** à rédiger 38
10.1 Lots de réparation 38
10.2 Validation 38
10.3 Livraison et réception 38
10.4 Statuts 38

11 **Parc TPE** à rédiger 39
11.1 Consulter le parc 39
11.2 Historique d'un TPE 39
11.3 Manipulation TPE 39
11.4 Statuts du parc 39

12 **Régularisations** à rédiger 40
12.1 Principe 40
12.2 Les cinq formulaires REG 40

13 **Administration** à rédiger 41
13.1 Comptes et rôles 41
13.2 Types de livraison 41
13.3 Modifications admin 41
13.4 Liaison pièces TPE 41

Annexes à rédiger 42
A Tableaux des statuts 42
B Glossaire 42
C Questions fréquentes et messages d'erreur 42
D Correspondance écrans ↔ sections (bouton « ? ») 42

CHAPITRE 1

Présentation de SYSLIS

1.1 À quoi sert l'application


SYSLIS est l'application interne de la Direction Technique de Green Pay pour suivre les terminaux de paiement (TPE) et tout ce qui les accompagne : stocks de pièces, de chargeurs et de TPE, livraisons aux marchands, QR codes, retours en décommissionnement, réparation et mise au rebut.

Chaque opération est un **formulaire qui passe par des étapes** : une personne le crée, d'autres le valident, le livrent, le réceptionnent ou le clôturent. À chaque étape, SYSLIS enregistre qui a agi, quand, et avec quel commentaire. Selon le module, l'étape envoie aussi des mails et produit un formulaire PDF.

> **Trois idées à retenir**
> 1. Ce que vous voyez et pouvez faire dépend de vos **rôles** (chapitre 3).
> 2. Un formulaire avance par **statuts** ; un bouton d'action n'apparaît qu'au bon statut, pour le bon rôle.
> 3. Les **bulles rouges** et la **cloche** vous indiquent ce qui attend une action de votre part.

1.2 Le cycle de vie d'un TPE

Le **parc TPE** est le registre central : chaque TPE y figure avec son numéro de série, son modèle et son statut, et chaque changement de statut est historisé. Les modules font avancer ce statut :



Après le diagnostic, un TPE en bon état repart au paramétrage pour être livré de nouveau ; un TPE à réparer passe par un lot de réparation avant de revenir au paramétrage ; un TPE hors d'usage est mis au rebut et ses pièces fonctionnelles peuvent être remises en stock.

N°	Statut	Code	Signification
Préparation			
1	En stock	`stock`	TPE en stock, pas encore attribué.
4	Paramétrage	`parametrage`	TPE à paramétrer ou en cours de paramétrage, avant livraison.
13	Paramétrage (maintenance)	`param_maintenance`	TPE diagnostiqué « paramétrage » à la clôture d'un décom, en attente de livraison par la maintenance.
Chez le marchand			
2	Back office	`back_office`	*à préciser*
6	Livré	`back_office_livre`	TPE livré à un marchand.
7	Livré en remplacement	`back_office_remplace`	TPE livré pour remplacer un autre TPE.
Retour (décommissionnement)			
3	Décom	`decom`	*à préciser*
8	Attente décom	`attente_decom`	TPE d'un décom validé, en attente d'arrivée à la maintenance.
16	Décom remplacement	`decom_remplacement`	Comme « attente décom », pour un décom lié à un remplacement.
9	Diagnostic	`diagnostic`	*à préciser*
12	Décom annulé	`annulation_decom`	*à préciser*
Maintenance			
11	À réparer	`a_reparer`	TPE diagnostiqué « à réparer », pas encore dans un lot.
14	En réparation	`decom_en_reparation`	TPE dans un lot de réparation en cours.
10	Réparé	`repare`	Réparation validée ; le TPE attend sa livraison.
15	Décom réparé	`decom_repare`	*à préciser*
Fin de vie			
5	Rebut	`rebut`	TPE mis au rebut ; ses pièces fonctionnelles peuvent être récupérées.

Note de relecture — statuts marqués « à préciser » : back_office (2), decom (3), diagnostic (9), annulation_decom (12), decom_repare (15). Merci de me donner leur sens et l'étape qui les attribue. Le tableau définitif ira aussi en annexe A.

1.3 Les modules en un coup d'œil

Module	Ce qu'on y fait	Voir
Tableaux de bord	Chiffres de la semaine, des livraisons, des QR codes, des stocks, du parc et des décoms.	ch. 4
Livraisons	Livraisons de TPE et de chargeurs aux marchands, remplacements de TPE.	ch. 5
Stocks	Catalogue des éléments, stocks, demandes de stock, livraisons et réceptions, entrées et sorties.	ch. 6
QR codes	Demandes de QR codes pour les marchands, de la génération à la réception.	ch. 7
Décommissionnement	Retour de TPE depuis les marchands, diagnostic à la maintenance, clôture.	ch. 8
Maintenance	Mise au rebut et récupération des pièces ; réparation des TPE par lots.	ch. 9, 10
Parc TPE	Registre de tous les TPE, de leur statut et de leur historique.	ch. 11
Régularisations	Saisie après coup d'opérations faites hors de l'application.	ch. 12
Administration	Comptes, rôles, types de livraison, corrections.	ch. 13

CHAPITRE 2

Prise en main

2.1 Se connecter et gérer son mot de passe

Se connecter

1. Ouvrez SYSLIS dans votre navigateur, à l'adresse communiquée par la Direction Technique.
2. Saisissez votre **Email** et votre mot de passe (**Password**). L'icône en forme d'œil affiche le mot de passe en clair.
3. Cliquez sur **Connexion**. Vous arrivez sur le tableau de bord de la semaine en cours.




Figure 1 — Page de connexion

Le message « Utilisateur ou mot de passe incorrects » s'affiche quand la connexion échoue.

> **Note de relecture —** ce message s'affiche aussi quand le serveur ne répond pas. À corriger dans l'application (« Serveur injoignable »), sinon un utilisateur croira à une erreur de mot de passe.

Mot de passe oublié

La page de connexion ne propose pas de lien « mot de passe oublié ». Adressez-vous au gestionnaire des comptes (rôle 5) : il peut définir un nouveau mot de passe depuis votre fiche utilisateur. Changez-le ensuite vous-même.

Changer son mot de passe

1. Cliquez sur votre nom en haut à droite, puis sur **Reset Password**.
2. Saisissez l'**Ancien mot de passe**, le **Nouveau mot de passe**, puis **Confirmer mot de passe**.
3. Cliquez sur **Modifier**.




Figure 2 — Modifier mot de passe

Se déconnecter

Cliquez sur votre nom en haut à droite, puis sur **Sign out**. Pensez à vous déconnecter sur un poste partagé.

2.2 L'écran principal




Figure 3 — Écran principal : barre latérale, en-tête et tableau de bord de la semaine

La barre latérale (à gauche) regroupe les menus : Dashboard, Gestion des Livraisons, Gestion des QRcodes, Gestion des Stocks, etc. Cliquez sur un menu pour afficher ses sous-menus. Vous ne voyez que les menus de vos rôles (chapitre 3). Le numéro de version de SYSLIS est affiché en bas de la barre.

Le bouton ☰ (en haut à gauche) replie la barre pour ne garder que les icônes et laisser plus de place à la page.

L'en-tête (en haut à droite) contient trois boutons :

- la **lune** : passe l'affichage en mode sombre, ou revient au mode clair ;
- la **cloche** : les actions qui vous attendent (section 2.3) ;
- **votre nom** : ouvre le menu utilisateur avec **Profil Utilisateur**, **Reset Password** et **Sign out**.




Figure 4 — Menu utilisateur

Sous l'en-tête, chaque page affiche son titre et un fil d'Ariane (**Home › nom de la page**) ; cliquez sur **Home** pour revenir au tableau de bord.

> **Note de relecture —** les libellés du menu utilisateur sont en anglais (Reset Password, Sign out), ainsi que « Back to dashboard » et « Password » sur la page de connexion. Les traduire ? Le lien « Guide utilisateur » prévu pour ce PDF trouvera naturellement sa place dans ce menu.

2.3 Notifications : bulles et cloche

SYSLIS ne vous envoie pas chercher le travail : il le compte pour vous.

Les bulles rouges

- Une bulle sur un **sous-menu** indique le nombre d'éléments qui attendent **votre** action à cet endroit (une demande à valider, une livraison à réceptionner…). Le menu parent affiche le total.
- Barre repliée : un point rouge signale le menu concerné.
- En survolant une bulle, vous voyez le détail par étape.
- Il n'y a pas d'état « lu » : la bulle diminue quand l'action est faite.
- Les compteurs se mettent à jour quand vous changez de page, quand vous revenez sur l'onglet, et toutes les 60 secondes.

La cloche

Le badge de la cloche affiche le même total que les bulles (« 99+ » au-delà de 99). Cliquez dessus pour ouvrir le panneau **Actions en attente** :

- les actions sont groupées par étape (par exemple « Demandes de stock à valider », « Demandes de stock à livrer »), avec leur nombre ;
- chaque groupe montre les 10 plus récentes ; **Voir la liste complète →** ouvre la liste entière ;
- cliquez sur une ligne pour aller directement sur la page où l'action se fait ;
- le bouton ⟳ actualise le panneau, la croix le ferme.




Figure 5 — Le panneau Actions en attente ouvert depuis la cloche

> Un menu qui ne fait pas partie de vos rôles peut apparaître avec une bulle : c'est qu'un élément vous attend à cet endroit (par exemple, une demande à livrer depuis un stock dont vous êtes responsable). Il disparaît quand l'action est faite.

2.4 Les listes

Chaque module a une ou plusieurs listes (Toutes les demandes Stock, Tous les décomm…). Elles fonctionnent de la même façon :

- **Recherche** : la barre du haut filtre sur le texte saisi ; l'icône ⟳ recharge la liste.
- **Filtres** : listes déroulantes (statut, pièce, modèle, service…) et période (**Date de début**, **Date de fin**). La case **Régularisations** n'affiche que les formulaires saisis en régularisation.
- Le nombre de résultats est indiqué au-dessus du tableau (« 50 demande(s) trouvée(s) »).
- **Tri** : cliquez sur un titre de colonne marqué ↑↓.
- **Pagination** en bas du tableau, avec le nombre de lignes par page.
- **Actions** : l'œil ouvre la fiche ; l'imprimante ouvre le formulaire PDF.




Figure 6 — Liste des demandes de stock : filtres, statuts et actions

Les statuts sont des pastilles de couleur : orange pour « en cours », vert pour une étape franchie (validée, livrée, réceptionnée), rouge pour un retour ou un refus, gris pour un formulaire clos ou annulé. Certaines listes (parc, décoms, QR codes) proposent aussi un export Excel.

2.5 Les fiches

Ouvrir un élément d'une liste affiche sa fiche :

- en haut à gauche, la date du formulaire et son **statut** ;
- en haut à droite, les **boutons d'action** : **Voir formulaire PDF**, puis les actions possibles pour vous à ce statut (valider, livrer, réceptionner, modifier…). Si un bouton attendu n'apparaît pas, vérifiez le statut de la fiche et vos rôles ;
- au centre, le contenu du formulaire ; plus bas, le suivi de chaque étape franchie : qui, quand, commentaire, quantités.




Figure 7 — Fiche d'une demande de stock validée

Les actions importantes ouvrent une fenêtre de confirmation où vous pouvez ajouter un commentaire ; certaines étapes demandent aussi une signature à l'écran. Le formulaire PDF reprend le contenu et les étapes de la fiche : c'est la pièce à imprimer ou à transmettre.

> **Note de relecture —** à vérifier sur chaque module pendant la rédaction des chapitres 5 à 13 : quelles étapes demandent une signature.

2.6 Mon profil

Menu utilisateur → **Profil Utilisateur** : votre nom, vos services, votre email et la liste de vos **rôles**. C'est le point de départ pour lire le chapitre 3 : repérez vos rôles, puis leurs fiches.




Figure 8 — Profil utilisateur avec ses services et ses rôles

Pour changer de service ou de rôle, adressez-vous au gestionnaire des comptes (rôle 5).

CHAPITRE 3

Rôles et droits

3.1 Comment fonctionnent les rôles

Chaque compte reçoit un ou plusieurs rôles, attribués par le gestionnaire des comptes (rôle 5). Vos rôles sont affichés sur votre profil. Ils décident de trois choses :

- **Les menus visibles** dans la barre latérale. Un menu sans rôle requis est visible par tous.
- **Les boutons d'action** sur une fiche (demande, livraison, décom…). Un bouton n'apparaît que si vous avez le rôle de l'étape **et** que la fiche est au statut où cette étape est possible.
- **Les notifications** : les bulles rouges et la cloche comptent les éléments qui attendent une action de votre part.

Menus ouverts à tous

- Dashboard → Semaine en cours, QRcode, Mouvement Stock, Statistiques Parc TPE
- Gestion des Livraisons → Toutes les livraisons, Tous les remplacements

Rôle et responsabilité

Certaines actions dépendent aussi de **qui vous êtes sur la fiche**, pas seulement de votre rôle : le propriétaire ou un sous-propriétaire d'un stock livre les demandes de ce stock ; seul le créateur, le demandeur ou un membre du service demandeur modifie une demande ; le réceptionnaire d'une demande de stock doit appartenir au service demandeur.

Un menu qui apparaît tout seul

Quand un élément vous attend à un endroit dont le menu ne vous est pas attribué, ce menu s'affiche avec sa bulle tant que l'action n'est pas faite. C'est le cas, par exemple, du valideur de décom (38) ou du propriétaire d'un stock qui doit livrer une demande. La cloche de l'en-tête liste aussi ces actions et ouvre directement la bonne fiche.

Rôles d'information

Les rôles de supervision (13, 22, 26, 28, 33, 37) donnent une vue d'ensemble et, selon le module, reçoivent les mails de suivi. Le rôle 37 valide en plus les lots de réparation.

3.2 Tableau des rôles

Rôle	Libellé	Code	En une phrase
Livraisons et remplacements de TPE			
1	Livreur TPE	`livraison`	Enregistrer les livraisons de TPE (bancaires, mobiles) et de chargeurs, ainsi que les remplacements de TPE, puis les corriger tant qu'elles ne sont pas validées ou lorsqu'elles ont été retournées.
2	Réceptionnaire (toutes livraisons)	`reception`	Confirmer ou retourner n'importe quelle livraison ou n'importe quel remplacement en cours, quel que soit le service destinataire.

8, 9, 10	Réceptionnaire d'un service	`reception_commerciale`
		`reception_support`
		`reception_maintenance`
			Même action que le rôle 2, limitée aux livraisons et remplacements dont le type de livraison est attribué à votre service (commercial, support ou maintenance).

13	Superviseur des livraisons	`supervision_livraisons`	Être informé par mail de chaque action sur une livraison : émission, réception, retour, modification.
14	Paramétreur des types de livraison	`gestion_livraisons`	Créer et modifier les types de livraison (bancaire, mobile, chargeur…) et indiquer pour chacun le rôle de réception concerné.
Stocks et demandes de stock			
3	Demandeur de stock	`demande`	Demander des pièces détachées, des chargeurs ou des TPE pour son service.
4	Validateur de demandes de stock	`validation`	Décider de la suite d'une demande : la valider (avec la quantité accordée), la retourner au demandeur pour correction, ou la refuser.
7	Gestionnaire de stock	`gestion_stock`	Tenir le catalogue des éléments (pièces, terminaux), créer les stocks et suivre les entrées et sorties.
11	Lecteur des demandes de stock	`voir_demande`	Consulter toutes les demandes de stock et leur suivi, sans pouvoir agir.
12	Réceptionnaire de stock	`reception_piece`	Confirmer, pour son service, la réception de ce qui a été livré sur une demande, et décider de la mise en stock.

Rôle	Libellé	Code	En une phrase
QR codes			
15	Demandeur de QR codes	`demande_qr`	Demander des QR codes pour des marchands et suivre ses demandes.
16	Générateur de QR codes	`generateur_qr`	Générer les QR codes et les déposer sur la demande.
17	Valideur d'impression	`impression_qr`	Confirmer que les QR codes générés ont été imprimés.
18	Livreur de QR codes	`livraison_qr`	Livrer les QR codes imprimés.
19	Réceptionnaire de QR codes	`reception_qr`	Confirmer la réception des QR codes ; cette étape clôt la demande.
20	Téléchargement des QR codes	`telecharger_qr`	Récupérer les fichiers de QR codes déposés sur une demande.
21	Administrateur QR codes	`admin_qr`	Saisir après coup, en régularisation, une demande de QR codes traitée hors application.
22	Superviseur QR codes	`supervision_qr`	Suivre toutes les demandes de QR codes et recevoir les mails de suivi.
Décommissionnement			
23	Initiateur de décom	`decom`	Saisir la liste des TPE à décommissionner, la corriger ou annuler le décom.
24	Réceptionnaire de décom	`reception_decom`	Attester que les TPE du décom ont été récupérés, ou retourner le décom.
38	Valideur de décom	`validation_decom`	Valider la liste des TPE retenus après réception, puis transmettre le décom à la maintenance.
25	Maintenance — vérification technique	`verification_decom`	Réceptionner le décom à la maintenance, diagnostiquer chaque TPE et décider de son nouveau statut ; livrer ensuite les TPE à paramétrer et organiser leur réparation.
29	Clôture de décom	`cloture_decom`	Clôturer le décom en validant les diagnostics attribués aux TPE.
26	Superviseur décom	`supervision_decom`	Suivre les étapes des décoms et recevoir les mails.
Maintenance — mise au rebut			
30	Demandeur de mise au rebut	`demande_rebut`	Soumettre une liste de TPE à mettre au rebut avec l'état de leurs pièces.
31	Valideur de mise au rebut	`validation_rebut`	Valider ou retourner une demande de mise au rebut.
32	Gestionnaire du rebut	`gestion_rebut`	Participer à la mise au rebut et gérer les pièces récupérées.
33	Superviseur du rebut	`supervision_rebut`	Suivre les mises au rebut et les mouvements des pièces fonctionnelles.
34	Administrateur du rebut	`admin_rebut`	Corriger la liste des pièces fonctionnelles et défectueuses d'un TPE au rebut.

Rôle	Libellé	Code	En une phrase
Maintenance — réparation des TPE			
35	Réparateur	`reparation`	Réparer les TPE par lots et livrer les TPE réparés.
36	Réceptionnaire maintenance	`reception_reparation`	Réceptionner les TPE réparés et les TPE à paramétrer livrés par la maintenance.
37	Valideur des réparations	`supervision_reparation`	Contrôler les lots de réparation et suivre la livraison des TPE réparés.
Parc TPE			
27	Gestionnaire du parc	`gestion_tpe`	Consulter tout le parc et modifier le statut des TPE.
28	Lecteur du parc	`supervision_tpe`	Consulter tout le parc et l'historique des TPE.
Administration			
5	Gestionnaire des comptes	`gestion_comptes`	Créer, consulter et modifier les comptes utilisateurs et leurs rôles.
6	Modificateur (administration)	`modification`	Corriger tout formulaire de livraison, de remplacement ou de demande, même déjà validé.
39	Super administrateur	`super_admin`	Intervenir là où le propriétaire d'un stock ou le gestionnaire de stock est exigé.

3.3 Fiches par rôle

Les fiches sont regroupées par processus. Pour chaque rôle : à quoi il sert, les menus qu'il affiche, les actions qu'il permet, quand une action vous attend, et où trouver le processus détaillé.

3.3.1 Livraisons et remplacements de TPE

Ces rôles couvrent la remise de TPE, de chargeurs et les remplacements de TPE. Le type de livraison choisi détermine quel rôle de réception doit confirmer. Le rôle 13 est tenu informé par mail, le rôle 14 paramètre les types de livraison. Processus détaillé : ch. 5 — Livraisons et remplacements de TPE.

Livreur (1) crée la livraison → Réceptionnaire (2, 8, 9 ou 10) valide ou retourne →

Si retour : le livreur corrige et renvoie

1 Livreur TPE

`livraison`

À QUOI IL SERT

Enregistrer les livraisons de TPE (bancaires, mobiles) et de chargeurs, ainsi que les remplacements de TPE, puis les corriger tant qu'elles ne sont pas validées ou lorsqu'elles ont été retournées.

MENUS

- Dashboard → Livraison TPE, Remplacement TPE, Sorties Chargeurs
- Gestion des Livraisons → Nouvelle Livraison, Nouveau Remplacement
- Gestion Régularisation → REG Livraison, REG Remplacement

CE QUE VOUS FAITES

- Créer une livraison ou un remplacement.
- **Modifier Livraison** / **Modifier Remplacement** depuis la fiche, tant qu'elle est en cours ou après un retour.
- Saisir une régularisation (REG) pour une livraison déjà faite hors application.

QUAND AGIR

- Livraisons et remplacements au statut « Retourné » : à corriger puis renvoyer.

VOIR AUSSI

ch. 5 — Livraisons et remplacements de TPE, ch. 12 — Régularisations

2 Réceptionnaire (toutes livraisons)

`reception`

À QUOI IL SERT

Confirmer ou retourner n'importe quelle livraison ou n'importe quel remplacement en cours, quel que soit le service destinataire.

MENUS

- Aucun menu propre : les listes Toutes les livraisons et Tous les remplacements sont ouvertes à tous.

CE QUE VOUS FAITES

- Sur une fiche « en cours » : valider la réception ou retourner la livraison avec un commentaire.
- **Reg Réception** pour une livraison saisie en régularisation.

QUAND AGIR

- Pas de bulle de notification pour ce rôle : consultez la liste filtrée sur le statut « en cours ».

VOIR AUSSI

ch. 5 — Livraisons et remplacements de TPE

8 · 9 · 10 Réceptionnaire d'un service

`reception_commerciale · reception_support · reception_maintenance`

À QUOI IL SERT

Même action que le rôle 2, limitée aux livraisons et remplacements dont le type de livraison est attribué à votre service (commercial, support ou maintenance).

MENUS

- Aucun menu propre : Toutes les livraisons, Tous les remplacements.

CE QUE VOUS FAITES

- Valider la réception ou retourner une livraison / un remplacement de votre service.
- **Reg Réception** pour une régularisation.

QUAND AGIR

- Pas de bulle de notification : filtrez la liste sur le statut « en cours ».

VOIR AUSSI

ch. 5 — Livraisons et remplacements de TPE, ch. 13 — Administration

13 Superviseur des livraisons

`supervision_livraisons`

À QUOI IL SERT	Être informé par mail de chaque action sur une livraison : émission, réception, retour, modification.
MENUS	• Aucun menu propre ; consultation des listes ouvertes à tous.
CE QUE VOUS FAITES	• Aucune action : rôle d'information.
QUAND AGIR	• Rien à traiter ; les mails arrivent automatiquement.
VOIR AUSSI	ch. 5 — Livraisons et remplacements de TPE

14 Paramétreur des types de livraison

`gestion_livraisons`

À QUOI IL SERT	Créer et modifier les types de livraison (bancaire, mobile, chargeur...) et indiquer pour chacun le rôle de réception concerné.
MENUS	• Parametrage Livraison → Ajouter type livraison, Voir types livraison
CE QUE VOUS FAITES	• Ajouter un type de livraison. • Modifier un type existant.
QUAND AGIR	• Rien à traiter.
VOIR AUSSI	ch. 13 — Administration

> **Note de relecture —** À confirmer : champs exacts d'un type de livraison (nom, rôle de réception, autres ?).

3.3.2 Stocks et demandes de stock

Une demande porte sur une pièce, un chargeur ou un TPE, pour un modèle et un service. La livraison n'est pas liée à un rôle : elle est faite par le propriétaire ou un sous-propriétaire d'un stock qui contient l'élément demandé. Processus détaillé : ch. 6 — Stocks et demandes de stock.

Demandeur (3) crée la demande → Validateur (4) valide, retourne ou refuse →
Responsable d'un stock livre (en une ou plusieurs fois) → Réceptionnaire (12) confirme et choisit la mise en stock

3 Demandeur de stock

`demande`

À QUOI IL SERT

Demander des pièces détachées, des chargeurs ou des TPE pour son service.

MENUS

- Gestion des Stocks → Nouvelle Demande Stock, Toutes les demandes Stock
- Gestion Régularisation → REG Demande Stock

CE QUE VOUS FAITES

- Créer une demande : élément, modèle, service, quantité, motif.
- **Modifier demande** tant qu'elle est en cours ou après un retour (si vous êtes le créateur, le demandeur ou membre du service demandeur).
- Saisir une régularisation pour un mouvement déjà fait hors application.

QUAND AGIR

- Demandes retournées par le validateur (bulle sur Toutes les demandes Stock).

VOIR AUSSI

ch. 6 — Stocks et demandes de stock, ch. 12 — Régularisations

4 Validateur de demandes de stock

`validation`

À QUOI IL SERT

Décider de la suite d'une demande : la valider (avec la quantité accordée), la retourner au demandeur pour correction, ou la refuser.

MENUS

- Gestion des Stocks (le sous-menu Toutes les demandes Stock apparaît quand une demande vous attend)

CE QUE VOUS FAITES

- **Valider demande** : quantité validée et commentaire. Les responsables des stocks concernés sont prévenus par mail.
- Retourner ou refuser la demande.
- **REG validation** sur une demande saisie en régularisation.

QUAND AGIR

- Demandes « en cours » (bulle + cloche).

VOIR AUSSI

ch. 6 — Stocks et demandes de stock

> **Note de relecture —** Le sous-menu « Toutes les demandes Stock » n'est pas attribué au rôle 4 : un validateur sans demande en attente ne voit pas la liste. Ajouter 4 aux rôles du sous-menu ?

7 Gestionnaire de stock

`gestion_stock`

À QUOI IL SERT	Tenir le catalogue des éléments (pièces, terminaux), créer les stocks et suivre les entrées et sorties.
MENUS	• Gestion des Stocks → Voir Elements Stock, Créer Nouveau Stock, Voir tous les Stocks, Entrées Sorties
CE QUE VOUS FAITES	• Ajouter ou modifier une pièce ou un terminal (nom, type, modèles, services). • Créer un stock (code unique, propriétaire, sous-propriétaires, quantités ou import de numéros de série). • **Créer nouveau stock** depuis une demande validée quand aucun stock ne contient l'élément demandé. • Consulter tous les stocks et l'historique des mouvements.
QUAND AGIR	• Rien de spécifique ; les livraisons se font comme responsable de stock.
VOIR AUSSI	ch. 6 — Stocks et demandes de stock

11 Lecteur des demandes de stock

`voir_demande`

À QUOI IL SERT	Consulter toutes les demandes de stock et leur suivi, sans pouvoir agir.
MENUS	• Gestion des Stocks → Toutes les demandes Stock
CE QUE VOUS FAITES	• Consultation, filtres et export.
QUAND AGIR	• Rien à traiter.
VOIR AUSSI	ch. 6 — Stocks et demandes de stock

12 Réceptionnaire de stock

`reception_piece`

À QUOI IL SERT	Confirmer, pour son service, la réception de ce qui a été livré sur une demande, et décider de la mise en stock.
MENUS	• Gestion des Stocks (Toutes les demandes Stock apparaît quand une réception vous attend)
CE QUE VOUS FAITES	• Confirmer la réception d'une livraison et choisir : créer un nouveau stock, ajouter à un stock existant, ou ne pas mettre en stock. • **Reg Réception** pour une régularisation.
QUAND AGIR	• Livraisons non encore reçues sur les demandes de votre service.
VOIR AUSSI	ch. 6 — Stocks et demandes de stock

— Responsable d'un stock

`(sans rôle dédié)`

À QUOI IL SERT

Le propriétaire et les sous-propriétaires d'un stock en ont la charge. Ce n'est pas un rôle : c'est la fiche du stock qui les désigne.

MENUS

- Toutes les demandes Stock apparaît quand une demande validée peut être livrée depuis un de vos stocks.

CE QUE VOUS FAITES

- **Livraison Stock** : livrer une demande validée, en une ou plusieurs fois.
- **Faire une entrée/sortie** sur le stock (propriétaire et sous-propriétaires).
- **Modifier stock**, **Associer stocks**, **Supprimer stock** : propriétaire uniquement (ou super administrateur).

QUAND AGIR

- Demandes validées ou partiellement livrées que vous pouvez servir.

VOIR AUSSI

ch. 6 — Stocks et demandes de stock

3.3.3 QR codes

Tous les rôles 15 à 22 voient le menu Gestion des QRcodes (Toutes les demandes QRC, Tous les Marchands QRC). Chaque rôle agit à une étape précise. Processus détaillé : ch. 7 — QR codes.

Demande (15) → Génération (16) → Impression (17) → Livraison (18) → Réception (19) : demande close

15 Demandeur de QR codes

`demande_qr`

À QUOI IL SERT

Demander des QR codes pour des marchands et suivre ses demandes.

MENUS

- Gestion des QRcodes → Nouvelle Demande QRC

CE QUE VOUS FAITES

- Créer une demande (saisie ou import Excel des marchands).
- **Modifier la demande** ou **Annuler la demande** tant qu'elle est soumise.
- Modifier une demande suspendue pour la débloquer.

QUAND AGIR

- Vos demandes suspendues par le générateur.

VOIR AUSSI

ch. 7 — QR codes

16 Générateur de QR codes

`generateur_qr`

À QUOI IL SERT

Générer les QR codes et les déposer sur la demande.

MENUS

- Gestion des QRcodes

CE QUE VOUS FAITES

- **Upload QR Codes** sur une demande soumise.
- **Suspendre Demande** avec un motif ; **Annuler Suspension** si vous l'avez suspendue.

QUAND AGIR

- Demandes soumises (hors régularisation).

VOIR AUSSI

ch. 7 — QR codes

17 Valideur d'impression

`impression_qr`

À QUOI IL SERT	Confirmer que les QR codes générés ont été imprimés.
MENUS	• Gestion des QRcodes
CE QUE VOUS FAITES	• **Confirmer Impression**. • **Retourner QR Codes** en cas de problème.
QUAND AGIR	• Demandes au statut « générée ».
VOIR AUSSI	ch. 7 — QR codes

18 Livreur de QR codes

`livraison_qr`

À QUOI IL SERT	Livrer les QR codes imprimés.
MENUS	• Gestion des QRcodes
CE QUE VOUS FAITES	• **Livraison QR Codes** sur une demande imprimée. • **Reg Livraison QR Codes** sur une demande saisie en régularisation.
QUAND AGIR	• Demandes imprimées et régularisations soumises.
VOIR AUSSI	ch. 7 — QR codes, ch. 12 — Régularisations

19 Réceptionnaire de QR codes

`reception_qr`

À QUOI IL SERT	Confirmer la réception des QR codes ; cette étape clôt la demande.
MENUS	• Gestion des QRcodes
CE QUE VOUS FAITES	• **Réception QR Codes**. • **Reg Réception QR Codes** pour une régularisation.
QUAND AGIR	• Demandes livrées.
VOIR AUSSI	ch. 7 — QR codes

20 Téléchargement des QR codes

`telecharger_qr`

À QUOI IL SERT	Récupérer les fichiers de QR codes déposés sur une demande.
MENUS	• Gestion des QRcodes
CE QUE VOUS FAITES	• **Télécharger QR Codes** dès que la demande est générée (et aux étapes suivantes).
QUAND AGIR	• Rien à traiter.
VOIR AUSSI	ch. 7 — QR codes

21 Administrateur QR codes

`admin_qr`

À QUOI IL SERT	Saisir après coup, en régularisation, une demande de QR codes traitée hors application.
MENUS	• Gestion Régularisation → REG Demande QRC
CE QUE VOUS FAITES	• Créer une demande de régularisation ; la livraison et la réception sont ensuite confirmées par les rôles 18 et 19.
QUAND AGIR	• Rien à traiter.
VOIR AUSSI	ch. 7 — QR codes, ch. 12 — Régularisations

22 Superviseur QR codes

`supervision_qr`

À QUOI IL SERT	Suivre toutes les demandes de QR codes et recevoir les mails de suivi.
MENUS	• Gestion des QRcodes
CE QUE VOUS FAITES	• Consultation, filtres et export.
QUAND AGIR	• Rien à traiter.
VOIR AUSSI	ch. 7 — QR codes, ch. 4 — Tableaux de bord

3.3.4 Décommissionnement

Un décommissionnement (décom) ramène une liste de TPE de chez les marchands vers la maintenance. À la clôture, chaque TPE part vers le paramétrage, la réparation ou le rebut selon son diagnostic. Processus détaillé : ch. 8 — Décommissionnement.

Création (23) → Réception (24) → Validation de la liste et transmission (38) →
Réception maintenance, vérification technique, diagnostic (25) → Clôture (29) →
Suite : paramétrage, réparation ou rebut

23 Initiateur de décom

`decom`

À QUOI IL SERT	Saisir la liste des TPE à décommissionner, la corriger ou annuler le décom.
MENUS	• Gestion des décomm → Nouveau décomm, Tous les décomm, Tableau de bord • Gestion Régularisation → REG Décommissionnement
CE QUE VOUS FAITES	• Créer un décom : saisie ou import du modèle Excel (S/N, point marchand, modèle obligatoire, chargeur, carte SIM, carton). • **Modifier la liste** tant que le décom est soumis ou après un retour ; annuler le décom. • Saisir une régularisation.
QUAND AGIR	• Décoms retournés par la réception.
VOIR AUSSI	ch. 8 — Décommissionnement, ch. 12 — Régularisations

24 Réceptionnaire de décom

`reception_decom`

À QUOI IL SERT	Attester que les TPE du décom ont été récupérés, ou retourner le décom.
MENUS	• Gestion des décomm → Tous les décomm, Tableau de bord
CE QUE VOUS FAITES	• **Confirmer réception** ou retourner le décom avec un commentaire.
QUAND AGIR	• Décoms soumis (statut « en cours »).
VOIR AUSSI	ch. 8 — Décommissionnement

38 Valideur de décom

`validation_decom`

À QUOI IL SERT	Valider la liste des TPE retenus après réception, puis transmettre le décom à la maintenance.
MENUS	• Pas de menu propre : Tous les décomm apparaît quand un décom vous attend.
CE QUE VOUS FAITES	• **Valider liste** : choisir les TPE retenus. Les TPE validés sont ajoutés au parc (statut « attente décom », ou « décom remplacement »). • **Transmettre à la maintenance**.
QUAND AGIR	• Décoms reçus (à valider) et validés (à transmettre).
VOIR AUSSI	ch. 8 — Décommissionnement

25 Maintenance — vérification technique

`verification_decom`

À QUOI IL SERT	Réceptionner le décom à la maintenance, diagnostiquer chaque TPE et décider de son nouveau statut ; livrer ensuite les TPE à paramétrer et organiser leur réparation.
MENUS	• Gestion des décomm → Tous les décomm, Livraison TPE param, Livraisons TPE param, Tableau de bord • Gestion Maintenances → Réparation TPE, Lots de réparation
CE QUE VOUS FAITES	• **Valider réception maintenance** (TPE réellement reçus). • **Vérification technique** : pour chaque TPE, paramétrage, à réparer ou rebut ; puis confirmer le diagnostic (ou **Annuler diagnostic** avec un motif). • **Livraison Param** : livrer les TPE à paramétrer après la clôture. • Créer un lot de réparation et **Livrer les TPE réparés** une fois le lot validé.
QUAND AGIR	• Décoms transmis et en vérification, TPE à paramétrer à livrer, TPE à réparer, lots validés à livrer.
VOIR AUSSI	ch. 8 — Décommissionnement, ch. 10 — Maintenance : réparation des TPE

29 Clôture de décom

`cloture_decom`

À QUOI IL SERT	Clôturer le décom en validant les diagnostics attribués aux TPE.
MENUS	• Pas de menu propre : Tous les décomm apparaît quand un décom vous attend.
CE QUE VOUS FAITES	• **Cloturer décomm** sur un décom « complet ». Les TPE passent au parc en paramétrage maintenance, à réparer ou rebut.
QUAND AGIR	• Décoms complets (diagnostic confirmé).
VOIR AUSSI	ch. 8 — Décommissionnement, ch. 11 — Parc TPE

26 Superviseur décom

`supervision_decom`

À QUOI IL SERT	Suivre les étapes des décoms et recevoir les mails.
MENUS	• Gestion des décomm → Tous les décomm, Livraisons TPE param, Tableau de bord
CE QUE VOUS FAITES	• Consultation, tableau de bord, extractions.
QUAND AGIR	• Rien à traiter.
VOIR AUSSI	ch. 8 — Décommissionnement, ch. 4 — Tableaux de bord

3.3.5 Maintenance — mise au rebut

Une demande de mise au rebut liste des TPE en indiquant leurs pièces défectueuses et fonctionnelles. Les pièces fonctionnelles peuvent ensuite être récupérées et remises en stock. Processus détaillé : ch. 9 — Maintenance : mise au rebut.

Demande de mise au rebut (30 ou 32) → Validation (31) → Clôture (30) →
Récupération des pièces fonctionnelles (32) → Mise en stock des pièces

30 Demandeur de mise au rebut

`demande_rebut`

À QUOI IL SERT
Soumettre une liste de TPE à mettre au rebut avec l'état de leurs pièces.

MENUS
- Gestion Maintenances → Mise au rebut, Toutes les mises au rebut, Tous les TPE au rebut, Toutes les pièces au rebut

CE QUE VOUS FAITES
- Créer une demande (TPE, pièces défectueuses / fonctionnelles).
- **Annuler la demande** tant qu'elle est en cours.
- **Cloturer la demande** une fois validée.

QUAND AGIR
- Demandes validées à clôturer.

VOIR AUSSI
ch. 9 — Maintenance : mise au rebut

31 Valideur de mise au rebut

`validation_rebut`

À QUOI IL SERT
Valider ou retourner une demande de mise au rebut.

MENUS
- Gestion Maintenances → Toutes les mises au rebut, Tous les TPE au rebut, Toutes les pièces au rebut

CE QUE VOUS FAITES
- **Valider demande** ou **Retourner demande** avec un commentaire.

QUAND AGIR
- Demandes en cours.

VOIR AUSSI
ch. 9 — Maintenance : mise au rebut

> **Note de relecture —** La description du rôle mentionne aussi « refuser » : aucun bouton Refuser n'apparaît dans la fiche. À confirmer.

32 Gestionnaire du rebut

`gestion_rebut`

À QUOI IL SERT
Participer à la mise au rebut et gérer les pièces récupérées.

MENUS
- Gestion Maintenances → Mise au rebut, Toutes les mises au rebut, Tous les TPE au rebut, Toutes les pièces au rebut

CE QUE VOUS FAITES
- Créer une demande ; **Modifier la liste** tant qu'elle est en cours.
- **Récupérer pièces fonctionnelles** sur la fiche d'un TPE au rebut.
- **Créer Stock** depuis Toutes les pièces au rebut : nouveau stock ou stock existant dont vous êtes responsable.

QUAND AGIR
- Rien de signalé par les bulles.

VOIR AUSSI
ch. 9 — Maintenance : mise au rebut, ch. 6 — Stocks et demandes de stock

33 Superviseur du rebut

`supervision_rebut`

À QUOI IL SERT	Suivre les mises au rebut et les mouvements des pièces fonctionnelles.
MENUS	• Gestion Maintenances → Toutes les mises au rebut, Tous les TPE au rebut, Toutes les pièces au rebut
CE QUE VOUS FAITES	• Consultation et export.
QUAND AGIR	• Rien à traiter.
VOIR AUSSI	ch. 9 — Maintenance : mise au rebut

34 Administrateur du rebut

`admin_rebut`

À QUOI IL SERT	Corriger la liste des pièces fonctionnelles et défectueuses d'un TPE au rebut.
MENUS	• Aucun menu.
CE QUE VOUS FAITES	• **Modifier lots de pièces** et **Récupérer pièces fonctionnelles** sur la fiche d'un TPE au rebut.
QUAND AGIR	• Rien à traiter.
VOIR AUSSI	ch. 9 — Maintenance : mise au rebut

> **Note de relecture —** Le rôle 34 n'est pas dans les rôles du menu Gestion Maintenances : seul, il ne peut pas atteindre la liste des TPE au rebut. L'ajouter au menu ?

3.3.6 Maintenance — réparation des TPE

Les TPE diagnostiqués « à réparer » lors d'un décom sont réparés par lots. Le même rôle 36 réceptionne aussi les livraisons de TPE à paramétrer. Processus détaillé : ch. 10 — Maintenance : réparation des TPE.

Lot de réparation (25 ou 35) → Validation du lot (37) → Livraison des TPE réparés (25 ou 35) → Réception et clôture (36)

35 Réparateur

`reparation`

À QUOI IL SERT	Réparer les TPE par lots et livrer les TPE réparés.
MENUS	• Gestion Maintenances → Mise en réparation, TPE à réparer, Réparation TPE, Lots de réparation, Livraisons TPE réparés
CE QUE VOUS FAITES	• Créer un lot de réparation depuis un décom clos. • **Livrer les TPE réparés** d'un lot validé. • **Modifier la liste** d'une livraison retournée.
QUAND AGIR	• TPE à réparer, lots validés à livrer, livraisons retournées.
VOIR AUSSI	ch. 10 — Maintenance : réparation des TPE

> **Note de relecture —** À préciser : différence entre « Mise en réparation » et « Réparation TPE » (ancien et nouveau parcours ?).

36 Réceptionnaire maintenance

`reception_reparation`

À QUOI IL SERT	Réceptionner les TPE réparés et les TPE à paramétrer livrés par la maintenance.
MENUS	• Gestion Maintenances → TPE à réparer, Livraisons TPE réparés • Gestion des décomm → Livraisons TPE param, Tableau de bord
CE QUE VOUS FAITES	• TPE réparés : **Confirmer Réception**, **Retourner demande**, puis **Cloturer la demande**. • TPE à paramétrer : **Confirmer réception** puis **Clôturer la livraison** (les TPE reçus repassent au statut « paramétrage »).
QUAND AGIR	• Livraisons en cours (à réceptionner) et livrées (à clôturer).
VOIR AUSSI	ch. 10 — Maintenance : réparation des TPE, ch. 8 — Décommissionnement

37 Valideur des réparations

`supervision_reparation`

À QUOI IL SERT	Contrôler les lots de réparation et suivre la livraison des TPE réparés.
MENUS	• Gestion Maintenances → TPE à réparer, Lots de réparation, Livraisons TPE réparés
CE QUE VOUS FAITES	• **Valider la réparation** d'un lot : TPE acceptés (réparés) ou refusés (à réparer de nouveau).
QUAND AGIR	• Lots en réparation à valider.
VOIR AUSSI	ch. 10 — Maintenance : réparation des TPE

3.3.7 Parc TPE

Le parc est le registre central des TPE et de leur statut ; chaque changement est historisé. Processus détaillé : ch. 11 — Parc TPE.

27 Gestionnaire du parc

`gestion_tpe`

À QUOI IL SERT	Consulter tout le parc et modifier le statut des TPE.
MENUS	• Gestion Parc TPE → Voir Parc, Manipulation TPE
CE QUE VOUS FAITES	• Rechercher un TPE et consulter son historique. • **Manipulation TPE** : changer le statut d'un ou plusieurs TPE.
QUAND AGIR	• Rien à traiter.
VOIR AUSSI	ch. 11 — Parc TPE

28 Lecteur du parc

`supervision_tpe`

À QUOI IL SERT	Consulter tout le parc et l'historique des TPE.
MENUS	• Gestion Parc TPE → Voir Parc
CE QUE VOUS FAITES	• Consultation, filtres et export.
QUAND AGIR	• Rien à traiter.
VOIR AUSSI	ch. 11 — Parc TPE

3.3.8 Administration

Ces rôles gèrent les comptes et corrigent les données ; ils ne reçoivent pas de notifications par défaut. Processus détaillé : ch. 13 — Administration.

5 Gestionnaire des comptes

`gestion_comptes`

À QUOI IL SERT	Créer, consulter et modifier les comptes utilisateurs et leurs rôles.
MENUS	• Gestion des Profils → Ajouter utilisateur, Tous les utilisateurs
CE QUE VOUS FAITES	• Créer un compte (identité, service, rôles). • Modifier un profil, ses rôles ; désactiver un compte.
QUAND AGIR	• Rien à traiter.
VOIR AUSSI	ch. 13 — Administration, ch. 3 — Rôles et droits

6 Modificateur (administration)

`modification`

À QUOI IL SERT	Corriger tout formulaire de livraison, de remplacement ou de demande, même déjà validé.
MENUS	• Gestion Maintenances → Liaison pièces TPE • Admin
CE QUE VOUS FAITES	• **Modification Admin** sur une fiche de demande, de livraison ou de remplacement. • Lier des pièces à un TPE (Liaison pièces TPE).
QUAND AGIR	• Rien à traiter.
VOIR AUSSI	ch. 13 — Administration

> **Note de relecture —** Le menu « Admin » du rôle 6 n'a aucun sous-menu : il s'affiche vide. Le retirer ou y placer Liaison pièces TPE ?

39 Super administrateur

`super_admin`

À QUOI IL SERT	Intervenir là où le propriétaire d'un stock ou le gestionnaire de stock est exigé.
MENUS	• Aucun menu propre.
CE QUE VOUS FAITES	• **Modifier stock**, **Associer stocks**, **Supprimer stock** sur n'importe quel stock. • Ajouter ou modifier les pièces du catalogue. • Modifier n'importe quelle demande de stock.
QUAND AGIR	• Pas de notification par défaut.
VOIR AUSSI	ch. 6 — Stocks et demandes de stock, ch. 13 — Administration

> **Note de relecture —** À compléter : autres droits du super administrateur hors stocks ?

CHAPITRE 4

Tableaux de bord

Chapitre à rédiger. Contenu prévu :

- Semaine en cours
- Livraison TPE, Remplacement TPE, Sorties Chargeurs
- QR codes
- Mouvement Stock
- Statistiques Parc TPE
- Tableau de bord décom

CHAPITRE 5

Livraisons et remplacements de TPE

Chapitre à rédiger. Contenu prévu :

- Créer une livraison
- Réception ou retour
- Remplacements
- Statuts et mails

CHAPITRE 6

Stocks et demandes de stock

Chapitre à rédiger. Contenu prévu :

- Catalogue des éléments
- Créer et gérer un stock
- Demande, validation, livraison, réception
- Entrées et sorties
- Statuts, mails et PDF

CHAPITRE 7

QR codes

Chapitre à rédiger. Contenu prévu :

- Demande et import des marchands
- Génération, impression, livraison, réception
- Suspension et annulation
- Marchands QR
- Statuts et mails

CHAPITRE 8

Décommissionnement

Chapitre à rédiger. Contenu prévu :

- Créer un décom (modèle Excel)
- Réception, validation, transmission
- Vérification technique et diagnostic
- Clôture et suite des TPE
- Livraisons de TPE à paramétrer
- Statuts

CHAPITRE 9

Maintenance : mise au rebut

Chapitre à rédiger. Contenu prévu :

- Demande et validation
- TPE au rebut et pièces
- Récupérer les pièces fonctionnelles
- Créer un stock depuis le rebut

CHAPITRE 10

Maintenance : réparation des TPE

Chapitre à rédiger. Contenu prévu :

- Lots de réparation
- Validation
- Livraison et réception
- Statuts

CHAPITRE 11

Parc TPE

Chapitre à rédiger. Contenu prévu :

- Consulter le parc
- Historique d'un TPE
- Manipulation TPE
- Statuts du parc

CHAPITRE 12

Régularisations

Chapitre à rédiger. Contenu prévu :

- Principe
- Les cinq formulaires REG

CHAPITRE 13

Administration

Chapitre à rédiger. Contenu prévu :

- Comptes et rôles
- Types de livraison
- Modifications admin
- Liaison pièces TPE

ANNEXES

Annexes

Chapitre à rédiger. Contenu prévu :

- Tableaux des statuts
- Glossaire
- Questions fréquentes et messages d'erreur
- Correspondance écrans ↔ sections (bouton « ? »)