Установка и запуск

Распаковать <u>avkar_operator.tar.gz</u> в нужную папку. Файлы <u>librxtxParallel.so</u> и <u>librxtxSerial.so</u>

закинуть usr/lib.

Запуск java -jar ao.jar

Настройка

Файл config/configuration.xml — общий файл настроек.

Разделы:

```
cardreader - картридер:

        address — адрес картридера

screen — экран:

                width - ширина
                height - высота

server — сервер:

                ip - адрес
                port -порт
                ping -периодичность пинга в секундах
                id — идентификатор киоска

docs — документы:

                rules — путь к документу «правила пользования»
```

Используется несколько менеджеров (пока 2 — для стартового окна), с помощью которых можно менять стиль окон и компоновки элементов в программе.

Файл <u>config/mc main.xml</u> — менеджер стиля и компоновки контролов на стартовом окне. Добавлять и удалять нельзя, только редактировать.

Файл <u>config/mi main.xml</u> — менеджер компоновки изображений и анимации на стартовом окне. Можно добавлять, удалять и изменять элементы.

Файл <u>config/mc_oper.xml</u> — менеджер стиля и компоновки контролов в окне меню оператора. Добавлять и удалять нельзя, только редактировать.

Файл <u>config/mi oper.xml</u> — менеджер компоновки изображений и анимации в окне меню оператора. Можно добавлять, удалять и изменять элементы.

Файл <u>config/mc_sale.xml</u> — менеджер стиля и компоновки контролов в окне продажи БСК. Добавлять и удалять нельзя, только редактировать.

Файл <u>config/mi_sale.xml</u> — менеджер компоновки изображений и анимации в окне продажи БСК. Можно добавлять, удалять и изменять элементы.

Файл <u>config/mi_login .xml</u> — менеджер компоновки изображений и анимации в окне регистрации пользователя. Можно добавлять, удалять и изменять элементы.

Файл <u>config/mi_saleaction .xml</u> — менеджер компоновки изображений и анимации в окне продажи БСК во время считывания карты. Можно добавлять, удалять и изменять элементы.

mc_main.xml

Ипользуются, пока, два типа контролов: кнопка (bt-) и надпись (lb-). Есть общий и уникальный набор параметров для каждого типа. Параметры нельзя удалять, добавлять, переименовывать и отсавлять без значения.

Разделы:

- bt-operator кнопка «Оператор»
- bt-admin кнопка «Администратор»
- bt-techn кнопка «Техник»
- bt-map кнопка «Карта АКХ»
- lb-time надпись, показывающая текущее время
- lb-date надпись, показывающая текущую дату

Параметры:

- img1 изображение кнопки в обычном состоянии;
- img2 изображении кнопки при наведении мыши;
- img3 изображение кнопки при нажатии;
- xalign признак выравнивания по оси X. Возможные значения: left, center, right, no;
- Yalign признак выравнивания по оси Y. Возможные значения: top, center, bottom, no;
- X начальная координата по оси X (используется при xalign=«no»);
- у начальная координата по оси Y (используется при yalign=«no»);
- width ширина;
- height высота;
- font-name имя шрифта;
- font-color цвет надписи;
- font-size размер шрифта;
- font-type тип шрифта. Возможные значения: <code>O(plain),1(bold),2(italic).</code>
- ident-left отступ слева;
- ident-right отступ справа;
- ident-top отступ сверху;
- ident-bottom отступ снизу;

mc_oper.xml

Разделы:

- bt-sale кнопка «Главное меню»
- bt-surch кнопка «Доплата»
- bt-return кнопка «Возврат БСК»
- bt-map кнопка «Карта АКХ»
- bt-mainmenu кнопка «Главное меню»
- lb-time надпись, показывающая текущее время
- lb-date надпись, показывающая текущую дату

mc_sale.xml

Разделы:

- bt-hour кнопка «Главное меню»
- bt-ok кнопка «0k»
- bt-opermenu кнопка «Меню оператора»
- lb-time надпись, показывающая текущее время
- lb-date надпись, показывающая текущую дату

mi_main.xml, mi_oper.xml, mi_sale.xml, mi_login.xml, mi_saleaction.xml

Ипользуются, пока, два типа изображений: статическое (image) и GIF-изображения (animation). Есть общий и уникальный набор параметров для каждого типа. Параметры нельзя удалять, добавлять, переименовывать и отсавлять без значения.

Разделы:

- image статическое изображение
- animation анимированное изображение

Параметры:

- src файл с изображением;
- img2 изображении кнопки при наведении мыши;
- img3 изображение кнопки при нажатии;
- xalign признак выравнивания по оси X. Возможные значения: left, center, right, no;
- Yalign признак выравнивания по оси Y. Возможные значения: top, center, bottom, no;
- X начальная координата по оси X (используется при xalign=«no»);
- у начальная координата по оси Y (используется при yalign=«no»);
- width ширина. Для image значение 0 исходный размер. Для animation нужно обязательно указывать значение;
- height высота.Для image значение 0 исходный размер. Для animation нужно обязательно указывать значение;
- ident-left отступ от левого края;
- ident-right отступ от правого края;
- ident-top отступ от верхнего края;
- ident-bottom отступ от нижнего края.