



Manual do usuário

Sistema para transportadora: emissão fiscal, operação, frota e financeiro. 12 capítulos, 66 tópicos, com as telas do próprio sistema.

— Sumário

Este manual é o mesmo conteúdo da ajuda dentro do sistema (menu **Ajuda / FAQ**). Se algo mudar no produto, muda nos dois lugares ao mesmo tempo. As imagens vêm da conta de demonstração, com dados fictícios.

01	Guias passo a passo	21
02	Primeiros passos	4
03	Cadastros	2
04	Cotação e Operação	3
05	Antes de emitir (pré-requisitos fiscais)	2
06	CT-e e MDF-e	7
07	NF-e (modelo 55)	6
08	CIOT, EDI, DFe e Averbação	4
09	Financeiro e cobrança	6
10	Rastreamento e entrega	6
11	Frota e Geo	3
12	Segurança e concorrência	2

01 Guias passo a passo

Visão geral do painel (por onde começar)

1. Ao entrar, o Painel resume o mês: faturamento, fretes em andamento/entregues, financeiro (a receber vencido, a receber/pagar em 30 dias) e alertas (CNH a vencer, DFe de entrada, régua de cobrança).
2. O card "Primeiros passos" mostra o que ainda falta configurar (dados fiscais, primeiro cliente, veículo, motorista, certificado, primeiro CT-e). Clique em "Fazer" em cada item.
3. Os KPIs são clicáveis: levam direto para a tela correspondente (ex.: "A receber vencido" abre Contas a receber já filtrado).
4. Precisa de um tour? No topo do menu Ajuda / FAQ há o botão "🔄 Refazer tour guiado".

The screenshot displays the RotaCTe dashboard for 'Transportadora Demo LTDA'. The interface includes a sidebar menu on the left with categories like CADASTROS, FRETES, and FROTA. The main dashboard area is titled 'Dashboard' and features several key performance indicators (KPIs) and alerts.

Alertas (1): A red alert banner indicates a 'Checklist com problema' for 1 vehicle(s) with an open inspection item, advising to verify before releasing the trip.

FATURAMENTO & OPERAÇÃO (MÊS):

- FATURAMENTO DO MÊS:** R\$ 0,00 (0 CT-e autorizado(s))
- FRETES EM ANDAMENTO:** 3
- ENTREGUES NO MÊS:** 0
- OCORRÊNCIAS ABERTAS:** 0

FINANCEIRO:

- A RECEBER VENCIDO:** R\$ 0,00 (0 título(s) em atraso)
- A RECEBER (30 DIAS):** R\$ 2.500,00
- A PAGAR (30 DIAS):** R\$ 1.200,00
- FLUXO DE CAIXA:** Ver

ALERTAS:

- CNH A VENCER (30 DIAS):** 0 (motorista(s))
- DFE DE ENTRADA:** Ver (documentos recebidos)
- RÉGUA DE COBRANÇA:** Ver (lembretes automáticos)

Configurar a empresa para emitir (1ª vez)

1. Menu Fiscal → Configurações fiscais: envie o certificado A1 (.pfx) e a senha. Comece sempre no ambiente HOMOLOGAÇÃO (teste, sem valor fiscal).
2. Aba Emitente: preencha IE, CRT (regime tributário) e o endereço — use o CEP "Buscar" para preencher município, UF e código IBGE automaticamente.
3. (Opcional) Aba Numeração: a série começa em 1 por padrão; ajuste se estiver migrando de outro sistema e precisar continuar de outro número.
4. Pronto: o aviso de pré-requisitos some das telas de CT-e/MDF-e quando certificado + emitente estiverem completos.

 **RotaCTe**

Dashboard

CADASTROS

Clientes

Veículos

Motoristas

Agregados

Tabelas de frete

Seguradoras

FRETES

Cotação

Operação (fretes)

Roteirização

Rastreamento

Torre de Controle

Motoristas em viagem

FROTA

Frota

Manutenção

Abastecimento

Requis

Transportadora Demo LTDA

Administrador - ADMIN

Sair

Configurações Fiscais

Emitente, certificado digital e numeração dos documentos — tudo num lugar. Configure nesta ordem antes de emitir.

Dados do Emitente

Certificado A1

Numeração

Dados do Emitente (fiscal)

Usados no bloco emit do CT-e (IE, CRT, endereço e município IBGE).

Inscrição Estadual ⓘ
111111111111

RNTRC (ANTT) ⓘ
12345678

Nome fantasia
Frotalis Demo

Número
1000

Bairro
Bela Vista

UF *
SP

Telefone
1140028922

CRT * ⓘ
3 - Regime Normal

Razão social *
Transportadora Demo LTDA

Logradouro
Av. Paulista

Complemento

CEP (preenche o endereço)
01310100

Município
Sao Paulo

Buscar

Salvar

Cadastrar um cliente

1. Menu Cadastros → Clientes → + Novo.
2. Digite o CNPJ/CPF, nome e a Inscrição Estadual (ou ISENTA). A IE é obrigatória quando o tomador é contribuinte de ICMS.
3. No campo CEP clique em "Buscar": logradouro, bairro, município, UF e código IBGE são preenchidos.
4. Salvar. Esse cliente já aparece nas buscas de CT-e, MDF-e, faturamento e cobrança.

 **RotaCTe**

Dashboard

CADASTROS

Clientes

Veículos

Motoristas

Agregados

Tabelas de frete

Seguradoras

FRETES

Cotação

Operação (fretes)

Roteirização

Rastreamento

Torre de Controle

Motoristas em viagem

FROTA

Frota

Manutenção

Abastecimento

Previs

Transportadora Demo LTDA

Administrador · ADMIN Sair

Clientes + Novo

Nome	Tipo	CPF/CNPJ	UF	Município	Ações
Atacado Campinas ME	PJ	33444555000122	SP	Campinas	Portal Editar Excluir
Comércio Destinatário LTDA	PJ	19131243000197	RJ	Rio de Janeiro	Portal Editar Excluir
Comercio Exemplo LTDA	PJ	11222333000181	SP	Sao Paulo	Portal Editar Excluir
Distribuidora Rio LTDA	PJ	22333444000155	RJ	Rio de Janeiro	Portal Editar Excluir

Criar tabela de frete e cotar

1. Menu Cadastros → Tabelas de frete: defina as faixas de preço por rota (valor fixo, por kg, percentual do valor da NF, GRIS, ad valorem, pedágio e seguro).
2. Menu Cotação: informe origem/destino, peso, volume e valor da NF.
3. O sistema aplica a tabela e mostra o detalhamento do frete. A partir da cotação você pode abrir um frete na Operação.

 **RotaCTe**

Dashboard

CADASTROS

Clientes

Veículos

Motoristas

Agregados

Tabelas de frete

Seguradoras

FRETES

Cotação

Operação (fretes)

Roteirização

Rastreamento

Torre de Controle

Motoristas em viagem

FROTA

Frota

Manutenção

Abastecimento

Report

Transportadora Demo LTDA

Administrador - ADMIN [Sair](#)

Cotação de frete

Cálculo pela tabela de frete cadastrada (origem/destino).

UF origem
SP

UF destino
RJ

Peso (kg)
500

Volume (m³)
2

Valor da NF (R\$)
10000

Calcular

Emitir um CT-e (completo)

1. Menu Fiscal → CT-e. No quadro, clique no "+" da coluna Pendente para criar um rascunho. Campos com * são obrigatórios para emitir; o rascunho pode ser salvo parcial.
2. Identificação: Modelo (Normal / Simplificado / OS), Série, Tipo de CT-e, Tomador, CFOP (automático por UF) e Natureza da prestação.
3. Partes: busque Remetente e Destinatário (digite 2+ letras). Expedidor/Recebedor são opcionais.
4. Percurso e carga: UF início/fim, produto predominante, peso e valor da carga; características e medidas se precisar.
5. Valores do frete: informe o valor do serviço e, se houver, Seguro e Pedágio; use "Outros valores" para componentes adicionais.
6. Impostos: ICMS (por CST) e, na reforma, IBS/CBS (marque "Aplicar" e escolha o CST/cClassTrib). Há situações especiais (diferimento, estorno, doação) e "Compra governamental".
7. Documento anterior / Referenciar CT-e: em subcontratação/redespacho informe o documento anterior; em complementar/substituto/multimodal, referencie a chave conforme o tipo.
8. Forma de pagamento: à vista/à prazo; "Gerar parcelas" transforma o valor em contas a receber por vencimento.
9. Salve e, no card, clique em "Enviar ao governo" (ou arraste entre colunas). Autorizado: "Baixar DACTE (PDF)", enviar por e-mail, "Averbar", "Corrigir" (CC-e) ou "Cancelar".

RotaCTe

Transportadora Demo LTDA

Administrador - ADMIN Sair

Entrar em contingência

Cancelado 0

Novo CT-e

Campos com * são obrigatórios para a emissão. O rascunho pode ser salvo parcial.

IDENTIFICAÇÃO

Modelo do documento ⓘ

CT-e Normal
Carga com NF-e (mod. 57)

CT-e Simplificado
Layout reduzido (SP)

CT-e OS
Outros serviços (mod. 67)

Série *
1

Tipo de CT-e
NORMAL

Tipo de serviço
NORMAL

Tomador *
REMETENTE

CFOP
auto (5353/6353)

Natureza da prestação
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE

PARTES

Remetente *
Digite 2+ letras...

Destinatário *
Digite 2+ letras...

Tomador (cliente)
Digite 2+ letras...

CNPJ tomador
CPF ou CNPJ

Expedidor (opcional)
Digite 2+ letras...

Recebedor (opcional)
Digite 2+ letras...

CT-e de subcontratação (documento anterior)

1. A subcontratação referencia o CT-e que a transportadora anterior já emitiu. Antes, esse CT-e anterior precisa estar autorizado.
2. No Novo CT-e, em Tipo de serviço escolha "Subcontratação" (ou Redespacho). CFOP típico: 5360.
3. O tomador do serviço deve ser a transportadora do documento anterior (mesma base de CNPJ do emitente do documento anterior).
4. Na seção "Documento anterior", informe o emitente anterior (CNPJ/IE/UF) e a chave do CT-e anterior.
5. Atenção: os municípios de início e fim precisam coincidir com os do CT-e subcontratado (a SEFAZ valida). Emita normalmente.

A imagem mostra a interface do sistema RotaCTe, especificamente a tela para emitir um novo CT-e. O formulário é dividido em seções: IDENTIFICAÇÃO e PARTES. Na seção IDENTIFICAÇÃO, há opções para o modelo do documento (CT-e Normal, CT-e Simplificado, CT-e OS), campos para Série, Tipo de CT-e, Tipo de serviço, Tomador, CFOP e Natureza da prestação. Na seção PARTES, há campos para Remetente, Destinatário, Tomador (cliente), CNPJ tomador, Expedidor (opcional) e Recebedor (opcional). O sistema também exibe uma barra de status no topo com o nome da transportadora (Transportadora Demo LTDA) e o usuário logado (Administrador - ADMIN). No canto superior direito, há botões para "Entrar em contingência" e "Cancelar".

Novo CT-e

Campos com * são obrigatórios para a emissão. O rascunho pode ser salvo parcial.

IDENTIFICAÇÃO

Modelo do documento ⓘ

CT-e Normal
Carga com NF-e (mod. 57)

CT-e Simplificado
Layout reduzido (SP)

CT-e OS
Outros serviços (mod. 67)

Série *
1

Tipo de CT-e
NORMAL

Tipo de serviço
NORMAL

Tomador *
REMETENTE

CFOP
auto (5353/6353)

Natureza da prestação
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE

PARTES

Remetente *
Digite 2+ letras...

Destinatário *
Digite 2+ letras...

Tomador (cliente)
Digite 2+ letras...

CNPJ tomador
CPF ou CNPJ

Expedidor (opcional)
Digite 2+ letras...

Recebedor (opcional)
Digite 2+ letras...

Reforma tributária: IBS/CBS e compra governamental

1. No Novo CT-e, bloco Impostos → marque "Aplicar IBS/CBS". Escolha o CST e o cClassTrib (a redução vem da tabela oficial).
2. Alíquotas de IBS (UF e Município) e CBS são informadas; a alíquota efetiva é calculada com a redução.
3. Situações especiais (opcional): diferimento (%) por esfera, devolução de tributo (R\$), estorno de crédito e indicador de doação.
4. Compra governamental (reforma): marque quando o tomador for ente público — informe tipo de ente, percentual redutor, tipo de operação e as alíquotas/valores por esfera.
5. Tudo isso é validado pela SEFAZ na emissão. Teste sempre em HOMOLOGAÇÃO primeiro.

RotaCTe Transportadora Demo LTDA Administrador - ADMIN Sair

Entrar em contingência

Cancelado 0

Novo CT-e

Campos com * são obrigatórios para a emissão. O rascunho pode ser salvo parcial.

IDENTIFICAÇÃO

Modelo do documento ⓘ

CT-e Normal
Carga com NF-e (mod. 57)

CT-e Simplificado
Layout reduzido (SP)

CT-e OS
Outros serviços (mod. 67)

Série *
1

Tipo de CT-e
NORMAL

Tipo de serviço
NORMAL

Tomador *
REMETENTE

CFOP
auto (5353/6353)

Natureza da prestação
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE

PARTES

Remetente *
Digite 2+ letras...

Destinatário *
Digite 2+ letras...

Tomador (cliente)
Digite 2+ letras...

CNPJ tomador
CPF ou CNPJ

Expedidor (opcional)
Digite 2+ letras...

Recebedor (opcional)
Digite 2+ letras...

Emitir um MDF-e (completo)

1. Menu Fiscal → MDF-e. No quadro, clique no "+" da coluna Pendente.
2. Identificação: UF início/fim e o município de carregamento (autocomplete preenche o IBGE). Informe UFs de percurso quando houver estados intermediários.
3. Veículo: adicione tração e reboques; se o veículo for de terceiro (agregado/TAC), preencha "Proprietário do veículo".
4. Condutores: use "Adicionar condutor do cadastro" para puxar nome + CPF.
5. Documentos: vincule os CT-e/NF-e transportados (botão para puxar CT-e autorizados). Por documento dá para informar produto perigoso e unidades de transporte/carga (contêiner/reboque + lacres).
6. Seguro: adicione uma ou mais seguradoras (apólice + averbações). Autorizados a baixar o XML e flags do ide (canal verde, carrega posterior) são opcionais.
7. Prestador com contratante: preencha Informações de Pagamento (componentes/vale-pedágio) e lotação (CEP de carga/descarga + NCM).
8. Salve e, no card, clique em "Emitir". Depois: "Encerrar" quando a viagem terminar.

Novo MDF-e (rodoviário)

Campos com * são obrigatórios para a emissão. O rascunho pode ser salvo parcial.

IDENTIFICAÇÃO E PERCURSO

Série *
1

Tipo emitente
1 - Prestador de serviço de transporte

Tipo transportador ⓘ
1 - ETC

UF início *
SP

UF fim *
RJ

Município de carregamento
Digite 2+ letras...

Veículo de tração

Placa *
ABC1D23

RENAVAM
[]

Tara (kg) ⓘ
[]

Cap. (kg)
[]

UF *
SP

Tipo rodado
01 - Truck

Carroceria
02 - Fechada/Baú

RNTRC * ⓘ
[]

CIOT ⓘ
[]

Operação de fretes (Kanban) e rastreo

1. Menu Operação: os fretes andam por colunas (SOLICITADO → EM COLETA → EM TRÂNSITO → ENTREGUE), com ocorrências no caminho.
2. Em cada ordem: "Gerar CT-e" cria um rascunho já vinculado ao frete; "Ordem de coleta" gera o PDF/e-mail.
3. Botão "🔗 Rastreio" copia um link público (código único) — o cliente acompanha status, histórico e comprovante sem login.
4. Ao registrar "Entregue", informe o recebedor e anexe o canhoto/foto (POD) — aparece no frete e no link público.

The screenshot displays the RotaCTe web application interface for a user named 'Administrador - ADMIN'. The main section is titled 'Operação — Kanban de fretes' and features a '+ Nova ordem' button. The interface is organized into a Kanban board with five columns: 'Solicitado' (1 item), 'Em coleta' (0 items), 'Em trânsito' (2 items), 'Entregue' (0 items), 'Ocorrência' (0 items), and 'Cancelado' (0 items). Each item card in the 'Solicitado' and 'Em trânsito' columns contains details such as a unique ID (#3, #2, #1), a value (R\$ 2.500,00, R\$ 950,00), and a route (e.g., SP → RJ · Comercio Exemplo LTDA). Action buttons like 'Editar', 'Ocorrência', 'Alocar', 'Gerar CT-e', 'Rastreio', 'Ordem', and 'Cancelar' are provided for each item. A left sidebar contains navigation menus for 'CADASTROS' (Clients, Vehicles, Drivers, Aggregators, Freight Tables, Insurers), 'FRETES' (Quotation, Operation (fretes), Routing, Tracking, Control Tower, Drivers on trip), and 'FROTA' (Fleet, Maintenance, Refueling). A top right corner shows the user's name and a 'Sair' (Logout) button. A 'Tomador' dropdown menu is set to 'Todos'.

Cobrança: cadastrar a carteira do banco

1. Menu Financeiro → Carteiras → + Nova. Escolha o provedor (banco, Mercado Pago, PagBank...).
2. Preencha as credenciais (client_id, client_secret, certificado, convênio) — cada campo tem um ⓘ com a dica de onde obter no portal do banco.
3. Selecione o ambiente HOMOLOGAÇÃO para testar antes de ir para produção.
4. Depois, em Contas a receber, o botão "Cobrar" gera boleto/Pix/link para o título usando a carteira.

 **RotaCTe**

Dashboard

CADASTROS

Clientes

Veículos

Motoristas

Agregados

Tabelas de frete

Seguradoras

FRETES

Cotação

Operação (fretes)

Roteirização

Rastreamento

Torre de Controle

Motoristas em viagem

FROTA

Frota

Manutenção

Abastecimento

Receitas

Transportadora Demo LTDA

Administrador - ADMIN

Sair

Carteiras

+ Nova

Nome	Tipo	Provedor	Saldo inicial	Credenciais	Ativa	Ações
Banco do Brasil	BANCO	BB	R\$ 25.000,00	pendente	Sim	Editar Excluir
Caixa ★	CAIXA	—	R\$ 0,00	—	Sim	Editar Excluir
Caixa Geral ★	CAIXA	—	R\$ 5.000,00	—	Sim	Editar Excluir

Lançar uma receita ou despesa (com anexo)

1. Menu Financeiro → Contas a receber (ou a pagar) → + Novo.
2. Preencha descrição, valor, data de lançamento e vencimento; escolha carteira, categoria e forma de pagamento.
3. Salve. Reabra em Editar para anexar até 2 arquivos (comprovante/nota) e ver a data de pagamento.
4. Ao marcar como pago, a data de pagamento é preenchida automaticamente (editável — exceto boleto registrado, que usa a liquidação).

 **RotaCTe**

Dashboard

CADASTROS

Clientes

Veículos

Motoristas

Agregados

Tabelas de frete

Seguradoras

FRETES

Cotação

Operação (fretes)

Roteirização

Rastreamento

Torre de Controle

Motoristas em viagem

PROTA

Frota

Manutenção

Abastecimento

Previs

Transportadora Demo LTDA

Administrador · ADMIN

Sair

Contas a receber

ListaKanban+ Novo

De (vencimento)

Até

01/08/2026

25/08/2026

Aplicar

Padrão: mês corrente · máx. 1 ano.

Descrição	Carteira	Vencimento	Valor	Status	Ações
TESTE	Caixa	18/08/2026	R\$ 10,00	Pago	ReabrirReciboEditarCancelar

Configurar a régua de cobrança

1. Menu Financeiro → Régua de cobrança → aba Configuração.
2. Configure o e-mail (SMTP próprio, ex.: Gmail com senha de app, ou use o global do servidor).
3. Crie passos: antes do vencimento (lembrete) e depois (cobrança), com assunto e mensagem. Dá para ativar envio automático de boleto e de CT-e.
4. Na aba Lembretes, use "Gerar lembretes" ou "Rodar agora"; a rotina também roda sozinha de madrugada.

Régua de cobrança + Passo

Configuração | Lembretes

► Configuração de e-mail (SMTP) - usando o SMTP global

A mensagem aceita **markdown** (vira e-mail HTML). Você pode usar {cliente}, {valor}, {vencimento} e {link}, que são trocados automaticamente pelos dados do título. Crie passos **antes** do vencimento (lembrete) e **depois** (cobrança). O envio começa quando o e-mail estiver configurado; até lá os lembretes ficam **pendentes**.

Passos da régua

Dias	Canal	Assunto	Ativo	Ações
1d depois	EMAIL	Título em aberto — vencido em {vencimento}	Sim	Editar Excluir

EDI PROCEDA com embarcadores

1. Menu EDI. Entrada — NOTFIS: cole/importe o arquivo do embarcador; cada nota (registro 505) vira um rascunho de CT-e, resolvendo remetente/destinatário pelo CNPJ.
2. Saídas — CONEMB: conhecimentos (CT-e) autorizados para o embarcador.
3. Saídas — OCOREN: ocorrências de entrega dos fretes.
4. Saídas — DOCCOB: documento de cobrança de uma fatura (busque a fatura).
5. Saídas — PREFAT: pré-fatura com os CT-e liberados para pagamento pelo tomador.
6. Todos os arquivos seguem o layout oficial PROC002 (largura fixa por mensagem) e são baixados prontos para enviar ao parceiro.

 **RotaCTe**

Dashboard

CADASTROS

Clientes

Veículos

Motoristas

Agregados

Tabelas de frete

Seguradoras

FRETES

Cotação

Operação (fretes)

Rotelirização

Rastreamento

Torre de Controle

Motoristas em viagem

FROTA

Frota

Manutenção

Abastecimento

Provis

Transportadora Demo LTDA

Administrador · ADMIN Sair

EDI PROCEDA

Intercâmbio eletrônico com embarcadores no padrão PROCEDA v5.0 (arquivos de largura fixa oficial por mensagem). **NOTFIS** entra (notas a transportar → rascunhos de CT-e); **CONEMB**, **OCOREN**, **DOCCOB** e **PREFAT** saem. As posições seguem o layout PROC002 e são ajustáveis ao manual de cada cliente.

NOTFIS (entrada) CONEMB (saída) OCOREN (saída) DOCCOB (saída) PREFAT (saída)

NOTFIS — importar notas do embarcador

Cada registro **505** (nota fiscal) vira um CT-e rascunho; embarcador (501) e destinatário (503) são resolvidos pelo CNPJ contra o cadastro de clientes. O frete fica em branco (a precificar).

Escolher arquivo

 Nenhum arquivo escolhido

Carregar modelo

cole o arquivo NOTFIS aqui...

Importar NOTFIS

Criar um usuário e definir acessos (ADMIN)

1. Menu Administração → Usuários → preencha nome, e-mail, senha e perfil.
2. Perfil Administrador tem acesso total. Para os demais, marque no checklist os módulos que ele pode acessar (todos vêm marcados).
3. Em cada módulo escolha o nível: Editar (padrão), Ver (só consulta — botões de criar/editar/excluir somem) ou Nenhum (o módulo nem aparece no menu).
4. Salvar. O usuário entra com acesso apenas aos módulos marcados (o menu se ajusta a ele).

RotaCTe

Transportadora Demo LTDA

Administrador - ADMIN [Sair](#)

Usuários

Gerencie quem acessa **Transportadora Demo LTDA** e com qual perfil. Um mesmo e-mail pode ter acesso a várias empresas.

Novo usuário

Nome

E-mail

Senha

Perfil

Operação ▼

Acesso por módulo

Por padrão o usuário pode **editar** tudo. Defina **Ver** (só leitura) ou **Nenhum** (oculto) onde precisar.

Cadastros	definir...
Clientes	Editar ▼
Veículos	Editar ▼
Motoristas	Editar ▼
Agregados	Editar ▼
Tabelas de frete	Editar ▼
Seguradoras	Editar ▼

Usuários com acesso

Nome	E-mail	Perfil	Ativo	
Administrador	admin@demo.com	ADMIN	sim	Editar

CT-e OS (67) e CT-e Simplificado

1. No Novo CT-e, o campo "Modelo" tem três opções: CT-e Normal (57), CT-e Simplificado e CT-e OS (67).
2. CT-e OS (Outros Serviços): transporte de pessoas, valores ou excesso de bagagem. Escolha o "Tipo de serviço (OS)", informe só o Tomador, a Descrição do serviço e os valores — remetente/destinatário e carga não se aplicam.
3. CT-e Simplificado: layout reduzido (substitui o antigo "globalizado" em SP). Informe o tomador, a(s) NF-e transportada(s) e a carga.
4. Impostos: em Simples Nacional o ICMS sai como ICMS-SN automaticamente. Emita como qualquer CT-e (teste em HOMOLOGAÇÃO).

Novo CT-e

Campos com * são obrigatórios para a emissão. O rascunho pode ser salvo parcial.

IDENTIFICAÇÃO

Modelo Série

Tipo de serviço (OS) CFOP

Descrição do serviço

Natureza da prestação

TOMADOR DO SERVIÇO

Tomador

PERCURSO

UF início UF fim

VALORES DO FRETE

Valor do frete (total) Valor a receber

Seguro (R\$) Pedágio (R\$)

Emitir em contingência (SEFAZ fora do ar)

1. Quando a SEFAZ autorizadora está indisponível, use a faixa no topo das telas de CT-e e MDF-e: "Entrar em contingência".
2. Informe uma justificativa (mín. 15 caracteres). A partir daí, o CT-e é emitido pela SEFAZ Virtual (SVC) e o MDF-e é emitido offline (tpEmis 2).
3. A faixa fica vermelha enquanto a contingência está ligada; volte ao normal quando a SEFAZ voltar ("Voltar ao normal").
4. Os documentos emitidos em contingência saem marcados como tal no DACTE/DAMDFE.

Frotalis IZAIAS FRANCISCO CRESTANI LTDA Izaias Crestani · ADMIN Sair

Teste grátis: 3 dia(s) restante(s). Assine para não perder o acesso. Ver planos

SEFAZ fora do ar? Ligue a contingência para não parar de emitir CT-e. **Entrar em contingência**

CT-e — Kanban

De 16/08/2026 Até 16/08/2026 Tomador Todos Limpar

Importar NF-e (planilha)

Pendente 16	Autorizado 2	Erro 2	Cancelado 0
47/1 R\$ 1.500,00 SP → SP · OUTROS Prévia Enviar ao governo Duplicar	32/1 R\$ 100,00 SP → SP · REMETENTE 35260813015890000157570010000000327716793102 DACTE Corrigir Averbar GNRE Cancelar Duplicar	31/1 R\$ 100,00 SP → SP · REMETENTE 394 - Rejeição: Valor da Aliquota Efetiva da CBS calculado incorretamente. Como resolver: A alíquota efetiva de IBS/CBS ficou incorreta. Revise as alíquotas e Prévia Reenviar Duplicar	
46/1 R\$ 1.500,00 SP → SP · OUTROS Prévia Enviar ao governo Duplicar	30/1 R\$ 100,00 SP → SP · REMETENTE 35260813015890000157570010000000301085016527 DACTE Corrigir Averbar GNRE Cancelar Duplicar	29/1 R\$ 100,00 SP → SP · REMETENTE 832 - Rejeição: Município de início e fim de prestação do CT-e de subcontratação devem ser iguais ao CT-e subcontratado fchCTe: Prévia Reenviar Duplicar	
45/1 R\$ 1.500,00 SP → SP · OUTROS Prévia Enviar ao governo Duplicar			
44/1 R\$ 1.500,00 SP → SP · OUTROS Prévia Enviar ao governo Duplicar			

Gerar GNRE (ICMS) de um CT-e

1. No card de um CT-e autorizado, clique em "GNRE".
2. A UF favorecida vem preenchida com o destino; informe o código de receita do ICMS (varia por estado), o valor principal e o vencimento.
3. "Gerar e transmitir" envia a guia ao sistema nacional GNRE, vinculada ao CT-e como documento de origem.
4. O CNPJ precisa estar habilitado no portal GNRE (por UF) para o serviço aceitar a guia.

RotaCTe Transportadora Demo LTDA Administrador · ADMIN Sair

SEFAZ fora do ar? Ligue a contingência para não parar de emitir CT-e. [Entrar em contingência](#)

CT-e — Kanban

[+ Novo CT-e](#) [Guias GNRE](#)

De: 01/08/2026 Até: 25/08/2026 Tomador: Todos [Limpar](#)

[Importar NF-e \(planilha\)](#)

Pendente 4	Autorizado 0	Erro 0	Cancelado 0
rascunho #4 R\$ 0,00 SP → RJ · REMETENTE Prévia Enviar ao governo Duplicar rascunho #3 R\$ 0,00 SP → RJ · REMETENTE Prévia Enviar ao governo Duplicar rascunho #2 R\$ 2.500,00 SP → RJ · REMETENTE Prévia Enviar ao governo Duplicar rascunho #1 R\$ 0,00 SP → RJ · REMETENTE Prévia Enviar ao governo Duplicar			

DRE e Rentabilidade por frete

1. Menu Financeiro → DRE / Resultado: receitas e despesas por categoria, com lucro/prejuízo e margem no período. Alterne entre regime de Competência e Caixa.
2. Menu Financeiro → Rentabilidade: mostra, por CT-e, a receita menos os custos vinculados = margem (R\$ e %).
3. Para os custos entrarem na rentabilidade, ao lançar uma conta a pagar escolha o CT-e no campo "CT-e (rentabilidade)".

F Frotalis

Dashboard

CADASTROS

Clientes

Veículos

Motoristas

Agregados

Tabelas de frete

Seguradoras

OPERAÇÃO

Frota

Manutenção

Abastecimento

Pneus

Jornada

Espelho de ponto

Checklists

Cotação

Operação (frete)

Roteirização

IZAIAS FRANCISCO CRESTANI LTDA

Izaias Crestani - ADMIN Sair

Teste grátis: 3 dia(s) restante(s). Assine para não perder o acesso. Ver planos

DRE — Demonstrativo de Resultado

De

Até

Regime ⓘ

Aplicar

01/08/2026

31/08/2026

Competência

Receitas

R\$ 1.000,00

Despesas

R\$ 650,00

Lucro do período

R\$ 350,00

Margem

35,00%

Receitas por categoria

Categoria	Valor	%
Fretes	R\$ 1.000,00	100,00%
Total	R\$ 1.000,00	

Despesas por categoria

Categoria	Valor	%
Combustível	R\$ 650,00	100,00%
Total	R\$ 650,00	

Regime de competência · período 2026-08-01 a 2026-08-31.

Integrar rastreador (Traccar) e usar a Torre de Controle

1. Menu Operação → Rastreamento → painel "Integração com rastreador (Traccar)". Ligue "Usar integração", informe URL, usuário e senha do seu servidor Traccar e clique em "Testar conexão".
2. No cadastro de cada Veículo, preencha "ID do rastreador" com o ID do aparelho no Traccar (vincula veículo ↔ GPS).
3. Use "Sincronizar agora" (ou aguarde a sincronização automática): as posições entram no mapa, nas cercas e na ETA.
4. Menu Operação → Torre de Controle: visão única com a frota ao vivo no mapa, KPIs (em viagem, MDF-e em aberto, alertas) e os painéis de alertas e motoristas em viagem.

The screenshot displays the Frotalis web application interface. On the left is a dark sidebar with a menu containing items like Dashboard, CADASTROS, Clientes, Veículos, Motoristas, Agregados, Tabelas de frete, Seguradoras, and OPERAÇÃO. The main content area is titled "IZAIA FRANCISCO CRESTANI LTDA" and shows a user profile "Izaias Crestani - ADMIN" with a "Sair" button. A notification bar indicates a 3-day free trial. The "Rastreamento" section features a status message about a service unavailability and a configuration panel for "Integração com rastreador (Traccar) - ativa". This panel includes fields for "URL do servidor" (https://demo.traccar.org), "Usuário" (demo@traccar.org), "Senha" (masked), and "Intervalo (min)" (5), along with "Usar integração" and "Sincronizar agora" buttons. Below this is a "Reportar posição" form with fields for "Veículo", "Lat", "Lng", and "Vel. (km/h)", and a "Reportar" button. To the right is a map of South America with various cities labeled.

Torre de Controle (visão operacional)

1. Menu Operação → Torre de Controle reúne tudo o que está acontecendo agora, atualizando sozinho a cada 20s.
2. KPIs no topo: motoristas em viagem, sem atualização, veículos rastreados, MDF-e em aberto (clícável) e alertas.
3. Mapa ao vivo com motoristas em turno e veículos do rastreador; painéis laterais com alertas (CNH/revisão/MDF-e não encerrado) e quem está em viagem (rota + ETA).

The screenshot displays the Frotalis 'Torre de Controle' (Control Tower) dashboard. The interface includes a dark sidebar with navigation options like Dashboard, CADASTROS, and OPERAÇÃO. The main content area features a header for 'IZAIAS FRANCISCO CRESTANI LTDA' and a status bar indicating a 3-day free trial. Below the header, five KPI cards show: Motoristas em viagem (0), Sem atualização (0), Veículos rastreados (0), MDF-e em aberto (4), and Alertas (1). A central map of South America shows vehicle locations. To the right, an 'ALERTAS (1)' panel details a pending MDF-e closure, and an 'EM VIAGEM (0)' panel shows no active trips.

Metric	Value
Motoristas em viagem	0
Sem atualização	0
Veículos rastreados	0
MDF-e em aberto	4
Alertas	1

ALERTAS (1)

- 4 MDF-e autorizado(s) sem encerramento. Encerre após concluir a viagem para evitar multa e liberar a próxima emissão.
- MDF-e aguardando encerramento**

EM VIAGEM (0)

Ninguém em turno agora.

Portal do Cliente (link para o tomador)

1. Em Cadastros → Clientes, botão "Portal" de cada cliente: gera e copia um link exclusivo (sem login).
2. O cliente abre o link e vê os CT-es dele (situação e DACTE) e as faturas/cobranças — somente leitura.
3. Pré-requisito: definir a URL pública do sistema (APP_PUBLIC_URL) — a mesma usada nos links de boleto e rastreio.

IZAIAS FRANCISCO CRESTANI LTDA				
Portal do Cliente — IZAIAS FRANCISCO CRESTANI JUNIOR TRANSPORTES LTDA				
Conhecimentos (CT-e)				
CT-E	ROTA	VALOR	SITUAÇÃO	
47	SP → SP	R\$ 1500,00	ENVIADO	
46	SP → SP	R\$ 1500,00	ENVIADO	
45	SP → SP	R\$ 1500,00	ENVIADO	
44	SP → SP	R\$ 1500,00	ENVIADO	
43	SP → SP	R\$ 500,00	ENVIADO	
42	SP → SP	R\$ 500,00	ENVIADO	
41	SP → SP	R\$ 500,00	ENVIADO	
40	SP → SP	R\$ 500,00	ENVIADO	
39	SP → SP	R\$ 500,00	ENVIADO	
38	SP → SP	R\$ 500,00	ENVIADO	
37	SP → SP	R\$ 500,00	ENVIADO	
36	SP → SP	R\$ 500,00	ENVIADO	
35	SP → SP	R\$ 500,00	ENVIADO	
34	SP → SP	R\$ 500,00	ENVIADO	
33	SP → SP	R\$ 500,00	ENVIADO	
32 35260813015890000157570010000000327716793102	SP → SP	R\$ 100,00	AUTORIZADO	DACTE
31	SP → SP	R\$ 100,00	REJEITADO	
30 35260813015890000157570010000000301085816527	SP → SP	R\$ 100,00	AUTORIZADO	DACTE
29	SP → SP	R\$ 100,00	REJEITADO	
28 35260813015890000157570010000000281407320461	SP → SP	R\$ 10,00	AUTORIZADO	DACTE
27	SP → SP	R\$ 10,00	REJEITADO	

02 Primeiros passos

Como faço login?

Entre com seu e-mail e senha. Se você tem acesso a mais de uma empresa, o sistema mostra a tela "Escolha a empresa" logo após o login. Se só tem uma, entra direto.

Como troco de empresa sem sair?

Quando você tem acesso a várias empresas, aparece um seletor no topo da tela (ao lado do menu). Escolha outra empresa e o sistema recarrega já no contexto dela.

Esqueci minha senha.

Na tela de login, clique em "Esqueci minha senha", informe seu e-mail e você receberá um link para criar uma nova senha (válido por 1 hora). Um administrador também pode redefinir em Administração → Usuários.

O que significam os perfis ADMIN, OPERAÇÃO e FINANCEIRO?

ADMIN gerencia usuários e configurações. OPERAÇÃO cuida de fretes/documentos. FINANCEIRO foca em faturamento. O perfil pode ser diferente em cada empresa.

03 Cadastros

Onde cadastro clientes, veículos e motoristas?

No menu, seção Cadastros. Clientes guardam CNPJ/endereço e coordenadas (usadas na roteirização). Veículos e motoristas alimentam a frota e a alocação de fretes.

O que é a Tabela de frete?

É a regra de preço por rota/faixa (peso ou valor da NF), usada na Cotação. Você define faixas com valor fixo, por kg, percentual, seguro e pedágio.

04 Cotação e Operação

Como faço uma cotação?

Menu Cotação: informe origem/destino, peso, volume e valor da NF. O sistema aplica a tabela de frete e mostra o detalhamento (frete-peso, GRIS, ad valorem, pedágio, seguro).

Como funciona a Operação de frete?

A ordem de frete vai de SOLICITADO → EM COLETA → EM TRÂNSITO → ENTREGUE, com ocorrências no caminho. Ao registrar ENTREGUE, guarde o recebedor e o canhoto.

Como gero um CT-e a partir de um frete?

Na tela de Operação, use "Gerar CT-e" na ordem: cria um rascunho de CT-e já vinculado ao frete, com o componente de frete preenchido.

05 Antes de emitir (pré-requisitos fiscais)

O que preciso configurar antes de emitir CT-e/MDF-e?

Nesta ordem: (1) Certificado digital A1 (Fiscal → Certificado); (2) Dados do emitente — IE, CRT e endereço (Fiscal → Emitente); (3) Numeração da série (opcional — o padrão começa em 1). As telas de CT-e/MDF-e mostram um aviso com o que ainda falta.

Homologação ou Produção?

Comece sempre em HOMOLOGAÇÃO: os documentos são de teste e não têm valor fiscal. Só mude para PRODUÇÃO quando for emitir de verdade — o sistema pede confirmação nessa troca.

06 CT-e e MDF-e

Como emito um CT-e?

Na tela CT-e (quadro Kanban), crie o rascunho, revise e arraste para "Autorizado" (ou use "Enviar ao governo"). É preciso ter o Certificado A1 e o Emitente configurados (veja "pré-requisitos fiscais").

Como cancelo ou corrijo um CT-e?

No card de um CT-e autorizado: "Cancelar" (com justificativa de ≥ 15 caracteres) ou "Corrigir" (Carta de Correção). A prévia do DACTE abre em modal.

O MDF-e tem quadro parecido?

Sim. O MDF-e usa o mesmo Kanban, com a coluna Encerrado, e um filtro de período (De/Até). Você pode puxar CT-es autorizados direto para o MDF-e.

O que é a Numeração fiscal?

Em Fiscal → Numeração você define a SÉRIE e o NÚMERO INICIAL de cada documento (ex.: começar o CT-e em 1050 ao migrar de outro sistema). A série marcada como padrão é usada automaticamente.

Quando uso CT-e OS ou Simplificado?

No Novo CT-e, campo "Modelo". CT-e OS (67) é para outros serviços (transporte de pessoas, valores, excesso de bagagem) — só tomador + descrição + valor. CT-e Simplificado é o layout reduzido (substitui o "globalizado" em SP), com tomador + NF-e + carga.

O que faço quando a SEFAZ está fora do ar?

Na faixa do topo do CT-e/MDF-e, clique "Entrar em contingência" e informe uma justificativa. O CT-e passa a sair pela SEFAZ Virtual (SVC) e o MDF-e é emitido offline. Volte ao normal quando a SEFAZ retornar.

O que é a GNRE e como gero?

GNRE é a guia de recolhimento de ICMS a uma UF (ex.: ICMS interestadual). No card de um CT-e autorizado, botão "GNRE": informe UF favorecida, receita, valor e vencimento. O CNPJ precisa estar habilitado no portal GNRE.

07 NF-e (modelo 55)

Para que serve a NF-e aqui, se eu sou transportadora?

A NF-e (modelo 55) é a nota da mercadoria, não do frete. Use quando a transportadora vende algo em vez de prestar serviço: sucata, pneu usado, ativo baixado, peça, ou a venda de um veículo da frota. O documento do serviço de transporte continua sendo o CT-e.

Emitir uma NF-e, do rascunho ao autorizado

Menu Fiscal → NF-e → "+ Nova NF-e". O quadro tem quatro colunas: Rascunho, Enviada, Autorizada e Rejeitada/Cancelada. Preencha destinatário, itens (com NCM, CFOP e unidade), impostos e forma de pagamento, salve e clique em "Enviar ao governo". Autorizada, a nota libera o DANFE.

The screenshot displays the RotaCTe web application interface. On the left is a dark sidebar with the RotaCTe logo and a menu categorized into 'CADASTROS' (Clients, Vehicles, Drivers, Aggregates, Freight Tables, Insurers), 'FRETES' (Quote, Operation, Routing, Tracking, Control Tower, Drivers on Trip), and 'FROTA' (Fleet, Maintenance, Refueling). The main content area is titled 'Transportadora Demo LTDA' and 'NF-e — Kanban'. It features a '+ Nova NF-e' button and date filters for 'De' (01/08/2026) and 'Até' (25/08/2026), with a 'Limpar' button. The Kanban board consists of four columns: 'Rascunho' (0 items), 'Enviada' (0 items), 'Autorizada' (0 items), and 'Rejeitada / Cancelada' (0 items). Each column has a header with the status name and a count, and a large empty box below for items. The top right of the main area shows the user 'Administrador - ADMIN' and a 'Sair' button.

Impostos por item: CST, CSOSN e o Simples Nacional

Cada item leva a origem da mercadoria e a situação tributária. Empresa no regime normal usa CST de ICMS; no Simples Nacional, usa CSOSN. Dois casos que costumam passar em branco: CST 20, que pede o percentual de redução da base, e CSOSN 101, que pede a alíquota de crédito do Simples — sem esses percentuais o benefício sai zerado. PIS e COFINS têm CST, base e alíquota próprios por item.

RotaCTe Transportadora Demo LTDA Administrador - ADMIN Sair

Nova NF-e

Campos com * são obrigatórios para a emissão. O rascunho pode ser salvo parcial.

IDENTIFICAÇÃO

Série * 1

Natureza da operação * VENDA DE MERCADORIA

Tipo da nota (tpNF) 1 - Saída (venda, remessa...) Finalidade (finNFe) 1 - NF-e normal

Consumidor final (IndFinal) 0 - Normal (não é consumidor final) Presença do comprador (IndPres) 0 - Não se aplica

DESTINATÁRIO

Cliente (destinatário) * Digite 2+ letras... Indicador de IE do destinatário (IndIEDest) 1 - Contribuinte do ICMS (tem IE)

TOTAIS E PAGAMENTO

Valor total da nota (R\$) vazio = soma dos itens (R\$ 0,00) Forma de pagamento (tPag) 01 - Dinheiro

Valor pago (vPag) vazio = R\$ 0,00

Soma dos itens: R\$ 0,00

ITENS DA NOTA

Cada item vira um produto na NF-e, com seus impostos. Descrição, CFOP e valor total são obrigatórios para emitir.

DANFE, cancelamento e nota presa em "Enviada"

Na nota autorizada, "DANFE" abre o documento auxiliar para impressão e "Cancelar" registra o evento na SEFAZ dentro do prazo legal. Se a nota ficar em "Enviada" por falha de rede, use "Reconciliar": o sistema consulta a SEFAZ pela chave e corrige o estado, em vez de emitir duas vezes. Também dá para duplicar uma nota como base para a próxima.

NF-e de entrada: o que os fornecedores emitem contra o seu CNPJ

Menu Fiscal → NF-e de entrada. "Sincronizar com a SEFAZ" busca as notas emitidas contra o seu CNPJ pela Distribuição de DF-e. Ligue a busca automática para o sistema procurar sozinho, de tempos em tempos.

RotaCTe Transportadora Demo LTDA Administrador - ADMIN Sair

NF-e de entrada

☐ Busca automática (1h em 1h) **Sincronizar com a SEFAZ**

Busca na SEFAZ as **NF-e emitidas contra o seu CNPJ** — ou seja, aquelas em que a sua empresa é destinatária da mercadoria. Use "Sincronizar" para trazer os documentos novos e faça a **Manifestação do Destinatário** (ciência, confirmação, desconhecimento ou operação não realizada).

Tipo	Emitente	CNPJ	UF	Valor	Emissão	Manifesto	Chave
Nenhuma NF-e baixada ainda. Clique em "Sincronizar".							

Manifestação do destinatário

Em cada nota de entrada você declara à SEFAZ o que houve com a operação: ciência, confirmação, desconhecimento ou operação não realizada. Confirmar a operação é o que libera o XML completo do fornecedor, e a manifestação tem prazo legal — deixar passar cria problema no crédito de imposto.

08 CIOT, EDI, DFe e Averbação

O que é o CIOT?

Emissão do CIOT junto à ANTT (Plataforma Eletrônica de Fretes). O certificado do emitente é guardado com segurança na 1ª emissão e reutilizado depois.

O que é EDI PROCEDA?

Troca de arquivos com embarcadores no padrão PROCEDA v5.0: NOTFIS entra (vira rascunho de CT-e); CONEMB, OCOREN, DOCCOB e PREFAT saem. Cada mensagem tem sua largura fixa oficial (PROC002).

O que é DFe de entrada?

Baixa os CT-e emitidos CONTRA a sua empresa (subcontratação/redespacho) via Distribuição DFe da SEFAZ, com opção de manifestar desacordo.

Como funciona a Averbação de seguro?

Configure o provedor (AT&M ou Porto) em Averbação e informe o CT-e autorizado. O sistema envia o XML e guarda o protocolo/seguradora.

09 Financeiro e cobrança

Como cobro um cliente (boleto/Pix/link)?

Primeiro cadastre uma Carteira do tipo Banco ou Mercado Pago em Financeiro → Carteiras, com as credenciais do banco. Depois, em Contas a receber, o botão "Cobrar" gera o boleto/link para o título.

Onde consigo as credenciais do banco?

No portal de desenvolvedor / internet banking PJ do seu banco (ex.: client_id, client_secret, certificado, convênio). Cada campo da carteira tem um ⓘ com a dica de onde obter. Use o ambiente HOMOLOGAÇÃO para testar antes.

Como envio boleto/CT-e por e-mail?

Configure um SMTP na Régua de cobrança (o seu próprio, ex.: Gmail com senha de app, ou o global). Sem SMTP, os envios ficam pendentes. Dá para ativar o envio automático do boleto e do CT-e.

O que é a Régua de cobrança?

Sequência automática de lembretes por e-mail: você define passos (X dias antes/depois do vencimento) com assunto e mensagem. A rotina diária dispara os lembretes dos títulos.

O que é o DRE?

Financeiro → DRE / Resultado: demonstrativo de receitas e despesas por categoria, com lucro/prejuízo e margem no período. Alterne entre regime de Competência (pelo fato gerador) e Caixa (pelo que foi pago/recebido).

Como vejo a rentabilidade por frete?

Financeiro → Rentabilidade lista, por CT-e, a receita menos os custos = margem. Para um custo entrar no cálculo, ao lançar a conta a pagar escolha o CT-e no campo "CT-e (rentabilidade)".

10 Rastreamento e entrega

Como compartilho o rastreo com o cliente?

Na Operação, botão "🔗 Rastreio" de cada frete copia um link público (com código único). O cliente abre sem login e vê status, histórico e o comprovante de entrega — sem acessar o sistema.

Como integro um rastreador (GPS) da frota?

Operação → Rastreamento → painel "Integração com rastreador (Traccar)": ligue o toggle e informe URL/usuário/senha do seu Traccar. No cadastro do veículo, preencha o "ID do rastreador". As posições passam a entrar sozinhas no mapa/cercas/ETA. Outros provedores entram na mesma arquitetura.

O que é a Torre de Controle?

Operação → Torre de Controle: uma tela só com a frota ao vivo no mapa, indicadores (em viagem, MDF-e em aberto, alertas) e os painéis de alertas e motoristas em viagem, atualizando a cada 20s.

Quais rastreadores posso integrar?

Traccar (aberto, dá para testar já) e os comerciais Sascar e OnixSat (exigem conta/credenciais do provedor). Escolha o provedor no painel de integração; a arquitetura é plugável para novos provedores.

Como funciona o Portal do Cliente?

Em Clientes, o botão "Portal" gera um link exclusivo (sem login) onde o tomador vê os CT-es dele (situação + DACTE) e as faturas. Precisa da URL pública do sistema configurada (APP_PUBLIC_URL).

Como registro a entrega (POD)?

Ao registrar a ocorrência "Entregue", informe o recebedor e anexe o canhoto/foto. Ele fica disponível no frete e no link público de rastreo.

11 Frota e Geo

O que a Frota controla?

Veículo 360° (documentos e vencimentos), manutenção, abastecimento (consumo km/L e R\$/km), pneus, jornada do motorista (Lei 13.103) e um painel de custos.

Onde vejo vencimentos (licenciamento, CNH...)?

No Dashboard de Frota há um painel de vencimentos com janela configurável (ex.: próximos 30 dias), somando documentos de veículo e CNH de motorista.

O que é Roteirização e Rastreamento?

Roteirização calcula a melhor rota/ordem de entregas (mapa). Rastreamento mostra posições dos veículos, cercas eletrônicas (geofence) e ETA em tempo real.

12 Segurança e concorrência

Vários usuários podem lançar documentos ao mesmo tempo?

Sim. A numeração é atômica (dois nunca pegam o mesmo número), há unicidade de série+número no banco, e uma trava de conferência impede que um usuário sobrescreva a edição do outro (aparece um aviso para recarregar).

Os dados de uma empresa aparecem para outra?

Não. Cada empresa tem seu próprio banco de dados (isolamento por tenant). O acesso é sempre no contexto da empresa escolhida no login.