

Mission 1 - Installation des systèmes

La première étape de cette mission consiste tout d'abord à formater une clé USB pour pouvoir y télécharger Debian-12.4.0-amd64-netinst.iso. Ensuite, on utilise le logiciel RUFUS pour installer le fichier ISO sur la clef afin de pouvoir configurer nos machines par la suite.

La deuxième étape se caractérise par les branchements du serveur, de l'écran, du routeur, du clavier et de la souris afin de pouvoir configurer nos machines.

NB: Le branchement du serveur et du routeur est important parce que cela déterminera les interfaces qu'on utilisera pour pouvoir configurer nos machines. C'est-à-dire que si l'on branche le câble en première position, on utilisera le premier interface et ainsi de suite.

La configuration des machines

Pour configurer les machines à savoir le routeur et le serveur, on utilise la clé contenant le fichier ISO qu'on va insérer dans les machines pour pouvoir installer Debian.

* La configuration du routeur

Dans un premier temps, on branche le routeur avec le clavier et l'écran, ensuite on insère la clé USB pour pouvoir configurer notre routeur et on démarre la configuration avec l'aide des touches F11 ET F12.

Durant le processus de configuration et de démarrage du routeur, on a créé deux comptes d'utilisateur, à savoir le compte **root** et le compte **std** avec chacun un mot de passe. Une fois la configuration terminée, on se connecte avec le compte **root** et on lance un terminal pour pouvoir exécuter des commandes. Une fois le terminal lancé, on recherche le fichier **rc.local** dans le répertoire **/etc** sinon on le crée grâce à la commande **nano rc.local** et on y insère des lignes de commandes. Par exemple, on aura besoin de l'adresse de broadcast, de la passerelle par défaut et de la plage d'adresse du réseau qu'on nous a attribué lors de la [mission0](#)

```
#!/bin/sh -e
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
ifconfig enp2s0 172.31.48.254/16 up
ifconfig enp4s0 10.31.63.254/20 up
route add default gw 172.31.0.1
echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
```

#!/bin/sh -e = toujours exécuter programme en **sh**
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward = permet d'activer la fonction de routage de la machine
ifconfig enp2s0 X.X.X.X/Y up = crée l'IP X.X.X.X/Y sur l'interface enp2s0
route add default gw X.X.X.X = crée la route à la passerelle par défaut
echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf = inscrit "nameserver 8.8.8.8" dans le répertoire chois

- On a aussi les commandes **apt update** et **apt install** qui servent à mettre à jour et à télécharger n'importe quel logiciel depuis internet.



* La configuration du serveur

La configuration du serveur se déroule de la même manière que celle du routeur. La seule différence se trouve dans le fichier **rc.local** où il n'y a qu'une seule interface **eno1** et une passerelle par défaut différente de celle du routeur


```
#!/bin/sh -e
ifconfig eno1 10.31.48.1/20 up
route add default gw 10.31.63.254
echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
```



* Communication des machines

Pour que nos machines puissent communiquer entre elles, on les branche à un switch à l'aide des câbles RJ45

Connexion: Mur — Routeur — Switch — Serveur



SUITE : »» [SSH/Sudo](#) ««

SUITE MISSION : »» [Installation de LXC](#) ««

From:

<https://sisr1.beaupeyrat.com/> - **Documentations SIO1 option SISR**

Permanent link:

<https://sisr1.beaupeyrat.com/doku.php?id=sisr1-g3:mission1>

Last update: **2024/02/05 10:13**

