

Proftpd

Commenter, comprendre

Nous allons comprendre et commenter chaque directive dans l'extrait des fichiers suivant :

proftpd.conf

```
# Adresse e-mail de l'administrateur du serveur FTP.
ServerAdmin admin@beaupeyrat.com

# Nom du serveur FTP local
ServerName "Beaupeyrat FTP server"

# "standalone" pour démarrer le serveur par la commande /etc/init.d/proftpd
start
ServerType standalone

# Ne pas donner d'informations sur le serveur.
DeferWelcome off

# Ferme la connection s'il y à plus aucun transfert au bout d'un certain
temps en seconde.
TimeoutNoTransfer 600

# Durée maximun d'un transfert.
TimeoutStalled 600

# Ferme la connexion s'il y à plus aucune activité du son client.
TimeoutIdle 1200

# welcome.msg est un fichier comportant un message qui sera afficher lors de
la connexion
DisplayLogin welcome.msg

# Configure un fichier texte ASCII qui sera affichée à chaque fois que le
client changera de répertoire.
DisplayChdir .message true

# Force l'option "-l" aux commandes nlst, stat et list à -l
ListOptions "-l"

# Permet de chrooter les utilisateurs locaux dans leur répertoire personnel
/home/nom_user
DefaultRoot ~

# Port d'écoute pour le serveur FTP local, le port par défaut 21 est connue
```

de tous le monde c'est pour cela qu'il est préférable de l'utilisé pour le ftp anonyme.

Port 21

Nombre maximum de connexion simultanée autorisé.

MaxInstances 30

User et Group sous lequel sera lancer le serveur FTP.

User proftpd

Group nogroup

Définie le masque d'interdiction de droit, 022 est le standard par défaut.

Umask 022 022

Autorise le remplacement d'anciens fichiers par des nouveaux, biensur si l'utilisateur à le droit en écriture.

AllowOverwrite on

Emplacement du fichier log pour les transfert.

TransferLog /var/log/proftpd/xferlog

Emplacement du fichier log du serveur FTP.

SystemLog /var/log/proftpd/proftpd.log

Permet de prendre en compte le fichier tls.conf

Include /etc/proftpd/tls.conf

Permet de prendre en compte le fichier virtuals.conf

Include /etc/proftpd/virtuals.conf

proftpd.conf (bloc anonymous)

<Anonymous ~ftp>

User et Group sous lequel sera lancer le serveur FTP.

User **ftp**

Group nogroup

Après la connexion anonyme, le démon s'exécute comme utilisateur

UserAlias anonymous **ftp**

Autorise seulement si le shell est valide

RequireValidShell off

Limite du nombre maximum de clients

MaxClients 10

Message qui s'affiche lors de la connection anonyme

DisplayLogin welcome.msg

```
# Configure un fichier texte ASCII qui sera affichée au client chaque fois
qu'il changera de répertoire.
DisplayChdir
  DisplayChdir .message

# Limiter l'écriture anonyme
<Directory *>
<Limit WRITE>
DenyAll
</Limit>
</Directory>

# Uncomment this if you're brave.
# <Directory incoming>
# # Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
# # (second parm) from being group and world writable.
# Umask 022 022
# <Limit READ WRITE>
# DenyAll
# </Limit>
# <Limit STOR>
# AllowAll
# </Limit>
# </Directory>
</Anonymous>
```

virtuals.conf

```
<VirtualHost 172.31.0.15>

# Mail du webmaster
ServerAdmin admin@beaupeyrat.com

# Nom du serveur auquel le vhost doit répondre
ServerName "Beaupeyrat FTP intranet server"

# Nom de l'utilisateur
User intranet

# Nom du port
Port 2100

# Seuls les utilisateurs appartenant au groupe "intranet" sont autorisés à
se connecter, tous les autres sont refusés.
<Limit LOGIN>
Order Allow, Deny
Allowgroup intranet
Deny from all
</Limit>
```

```
# Signifie que les fichiers seront créés avec des permissions 644 (rw-r--r--).
Umask 022

# Emplacement pour ce vhost des logs d'accès
TransferLog /var/log/proftpd/xfer/ftp-intranet.beaupeyrat.com

# Maximum de tentative de connexion autorisé
MaxLoginAttempts 20

# Emplacement du répertoire de l'utilisateur
DefaultRoot /srv/ftp/pub/intranet

# Autorise les utilisateurs à écrire sur des fichiers existants.
AllowOverwrite yes
</VirtualHost>
```

Questions

1. Que se passe t'il si un client essaye de se connecter en FTP à l'IP 172.31.0.20 avec le compte std ?
Il va se connecter et être enfermé dans son répertoire
2. Que se passe t'il si un client essaye de se connecter en FTP à l'IP 172.31.0.20 avec le compte intranet ?
Cela ne marchera pas car il n'y a pas de compte intranet à l'IP 172.31.0.20
3. Que se passe t'il si un client essaye de se connecter en FTP à l'IP 172.31.0.15 avec le compte std ?
Cela ne marchera pas car il n'y pas de compte std à l'IP 172.31.0.15
4. Que se passe t'il si un client essaye de se connecter en FTP à l'IP 172.31.0.15 avec le compte intranet ?
Il va se connecter et être enfermé dans son répertoire
5. Que se passe t'il si un client essaye de se connecter en FTP à l'IP 172.31.0.20 en mode anonyme (sans login/password) ?
Il va se connecter et être enfermé dans le répertoire de ftp
6. Que se passe t'il si un client essaye de se connecter en FTP à l'IP 172.31.0.15 en mode anonyme (sans login/password) ?
Cela ne marchera pas car il n'y a pas de compte anonyme à l'IP 172.31.0.15
7. Quelle est la différence entre le canal de commande et le canal de données ?
Le canal de commande gère l'infrastructure de communication et permet aux entités communicantes d'établir et de contrôler la communication, tandis que le canal de données transporte les données réelles échangées entre ces entités.
8. Quel est le port destination pour le canal de commande avec FTP ?
C'est la port 21.
9. Quelle est la différence entre le mode actif et le mode passif ?

La principale différence réside dans la façon dont les connexions de données sont établies : dans le mode actif, le serveur initie la connexion de données vers le client, tandis que dans le mode passif, le client initie la connexion de données vers le serveur.

10. Parmi les commandes FTP disponibles en annexe, expliquer le rôle de celles qui sont surlignées en orange.

DELE/RFC 959 : Permet de supprimer un fichier

LIST/RFC 959 : Renvoie les informations d'un fichier ou d'un répertoire si spécifié, sinon les informations du répertoire de travail actuel sont renvoyées.

MKD/RFC 959 : Crée un répertoire

PASS/RFC 959 : Demande mot de passe d'authentification

PASV/RFC 959 : Active le mode passif

PWD/RFC 959 : Affiche le répertoire de travail. Renvoie le répertoire actuel de l'hôte

RETR/RFC 959 : Récupère une copie d'un fichier

STOR/RFC 959 : Accepte les données et stocke les données sous forme de fichier sur le serveur site

From:

<https://sisr1.beaupeyrat.com/> - **Documentations SIO1 option SISR**

Permanent link:

<https://sisr1.beaupeyrat.com/doku.php?id=sisr1-g3:mission5.2>

Last update: **2024/03/25 10:08**

