

Guia — NemoClaw + OpenClaw (WSL2 + Docker Desktop)

Passo a passo copiar e colar

1) Abrir o Ubuntu no WSL

Abra o terminal do Ubuntu no WSL.

```
uname -a
```

```
lsb_release -a
```

O que esses comandos fazem

- `uname -a`: mostra informações do kernel e confirma que você está no Linux
- `lsb_release -a`: mostra a versão do Ubuntu

Por que isso importa

A documentação pede Ubuntu 22.04 LTS ou superior.

2) Conferir se o Docker está funcionando no WSL

Com o Docker Desktop aberto no Windows, rode:

```
docker version
```

```
docker ps
```

O que esses comandos fazem

- `docker version`: verifica se cliente e daemon estão funcionando
- `docker ps`: lista containers em execução

Por que isso importa

No Windows, o caminho suportado é WSL + Docker Desktop com backend WSL.

3) Instalar o NemoClaw e iniciar o onboard

```
curl -fsSL https://www.nvidia.com/nemoclawn.sh | bash
```

O que esse comando faz

- baixa e executa o script oficial da NVIDIA

O que o instalador faz

- instala Node.js (se necessário)
- executa o onboarding
- cria o sandbox
- configura a inferência
- aplica políticas de segurança

4) Se o comando nemoclaw não aparecer, recarregar o shell

`source ~/.bashrc`

Se estiver usando zsh:

`source ~/.zshrc`

Depois teste:

`nemoclaw --help`

5) Fazer o onboard, caso não tenha iniciado automaticamente

`nemoclaw onboard`

O que esse comando faz

- inicia manualmente o processo de onboarding

6) Conectar no sandbox criado

```
nemoclaw onboard
```

Você verá algo como:

```
sandbox@jarvis:~$
```

Se você escolheu outro nome no onboard, substitua jarvis.

7) Abrir a interface interativa do OpenClaw (TUI)

```
openclaw tui
```

O que esse comando faz

- abre a interface interativa em modo texto

8) Fazer um teste rápido pelo CLI

```
openclaw agent --agent main --local -m "hello" --session-id  
test
```

O que esse comando faz

- envia uma mensagem direta para o agente

9) Habilitar acesso à Web UI (passo essencial)

Dentro do sandbox (sandbox@jarvis:~\$), rode:

```
cat ~/.openclaw/openclaw.json
```

Localize o bloco:

```
"auth": {  
  "mode": "token",  
  "token": "SEU_TOKEN_AQUI"  
}
```

Copie o valor do token

10) Acessar a interface no navegador

Abra:

http://localhost:18789

ou

http://127.0.0.1:18789

11) Autenticar na interface

Quando solicitado, cole o token copiado do arquivo.

Explicação importante

A Web UI não conecta automaticamente ao gateway.

Ela funciona como um cliente autenticado, assim como CLI e agentes.

Se o modo de autenticação estiver configurado como token, o acesso exige esse token.

Sem autenticação, a interface não consegue se conectar ao gateway.

Erros comuns e causa real

Se aparecer:

- device identity required
- origin not allowed
- disconnected from gateway

Na maioria dos casos, o problema é ausência de autenticação (token), não erro de instalação.

Comandos úteis após a instalação

Ver status do sandbox

```
nemoclav jarvis status
```

Ver logs em tempo real

```
nemoclav jarvis status
```

Desinstalar tudo

```
curl -fsSL  
https://raw.githubusercontent.com/NVIDIA/NemoClaw/refs/head  
s/main/uninstall.sh | bash
```

Para pular confirmação:

```
curl -fsSL  
https://raw.githubusercontent.com/NVIDIA/NemoClaw/refs/head  
s/main/uninstall.sh | bash -s -- --yes
```

Resumo

Se o TUI funciona e o agente responde corretamente, mas a Web UI não conecta, o problema geralmente não está na instalação.

O mais comum é a interface não estar autenticada.

A solução é obter o token em `~/.openclaw/openclaw.json` e utilizá-lo no acesso via navegador.