

Cálculo de Emissões Financiadas de Bens Imóveis (CRE e *Mortgages*)

Manual do Utilizador

V1

Janeiro, 2026

Controlo de Versões

Versão	Data	Alterações
01	Janeiro, 2026	Versão inicial.

1. Guia de Carregamento de *inputs* e Extração de dados

1.1. Extração de Dados

1.1.1. Visão geral

Com o objetivo de fornecer os dados necessários passíveis de serem trabalhados e alvo de vários cenários de análise, foi gerada uma *query* em linguagem SQL que permite extrair um *dataset* simplificado das tabelas *property*, *property_energy_certificate*, *ct004_univ_cto*, *modesg_out_emss_fncd* / *pa_out_emss_fncd* e *modesg_out_emss_fncd_re* / *pa_out_emss_fncd_re*. Este *dataset* pode ser utilizado como *input* do ficheiro excel – “BST - Protótipo Emissões Financiadas v1.0”, previamente formatado, capaz de processar os dados e produzir automaticamente quadros-resumo e análises agregadas das emissões financiadas associadas ao portfólio de *Real Estate*.

A extração é utilizada para:

- Análise de distribuição de emissões por portfólio;
- Avaliação da relação entre eficiência energética (EPC) e emissões;
- Análise de distribuição de emissões por finalidade do bem imóvel;
- Validação de dados para reporte regulamentar.

1.1.2. Detalhe dos campos

De seguida, são apresentados os campos da tabela, bem como uma breve descrição do seu significado:

Tabela 1 - Detalhe dos campos da tabela de extração

Campos da tabela	Significado do campo
cre_rre	Classificação CRE do portfólio: • Este campo classifica o universo elegível (CRE_FC, CRE_OUTRO, Mortgage).
contraparte	Código da contraparte associada ao bem.
emss_fncd	Emissões financiadas de scope 1 e 2.
origem_emss	Metodologia aplicada ao cálculo das emissões de scope 1 e 2.
epc	Classificação do certificado energético.
amount	• Valor total bruto de exposição financeira.
quality_score	Qualidade do certificado energético: • Este campo indica se o certificado energético tem uma classificação real ou estimada.
area_ponderada	Área ponderada correspondente ao bem: • O valor corresponde à área do imóvel, em m².
ref_date	Data de referência dos dados: • Todas as datas respeitam o formato 'aaaa-mm-dd'.

1.2. Manual do Utilizador

A presente secção pretende facilitar todo o processo inerente ao exercício do cálculo das emissões financiadas. São descritos os procedimentos necessários para:

- Garantir o carregamento dos *inputs* utilizados no âmbito do reporte ESG Pilar III e necessários ao exercício;
- Executar corretamente os *scripts* no âmbito do exercício;
- Extrair os dados necessários para análise e produção de ficheiros Excel de suporte ao reporte.

Dar nota de que quaisquer alterações na estrutura ou conteúdo dos *inputs* provenientes da Corporação podem afetar a extração e os resultados do exercício. É fundamental validar os resultados sempre que houver alterações.

1.2.1. Verificação e Carregamento dos *inputs*

A Corporação disponibiliza os ficheiros de *inputs* necessários na pasta: *ESG_Pilar 3_Regulatory Reporting - Documentos\General\02. Functional guideline*. A área de *Enterprise Risk Management (ESG Risk)* é responsável pela validação dos ficheiros recebidos, pelo tratamento e formatação dos *inputs* de acordo com o modelo do Pilar III e por garantir a consistência estrutural dos mesmos.

O carregamento de *inputs* para o cálculo das emissões financiadas segue um conjunto estruturado de regras e validações, garantindo consistência, rastreabilidade e conformidade com os requisitos do Pilar III. Os dados utilizados pelo processo provêm de fontes corporativas centralizadas e das tabelas de *input* do Modelo, nomeadamente ***modesg_inp_emss_bens_imoveis***, ***property***, ***property_energy_certificate*** e ***modesg_param_codigos***, assegurando alinhamento entre *Portfolio Alignment* e reporte regulamentar.

A metodologia de carregamento de *inputs* está harmonizada com os princípios adotados no documento “Requisitos do Modelo de Dados e Aprovisionamento ESG V17.0”, no âmbito do Pilar III, sendo que todas as informações críticas utilizadas para o cálculo das emissões, como montante em dívida, valor do imóvel à data de originação, área útil, tipologia e localização, são validadas contra o *reporting* utilizado para fins regulamentares. Esta abordagem assegura que o universo de dados e as métricas utilizadas no cálculo das emissões financiadas possam ser totalmente reconciliadas com os dados reportados em conformidade com os requisitos de supervisão prudencial, conferindo transparência e auditabilidade ao processo.

1.2.2. Execução da Solução

1.2.2.1. Processo Atual (As-Is)

Após a validação e carregamento dos *inputs* a equipa da área de Sustentabilidade deverá executar, pela seguinte ordem, os *scripts* da solução tática:

1. *Script* relativo à tabela ***pa_out_bens_imoveis*** – “01. BS_Script - Geração Tabela *pa_out_bens_imoveis* v1.0”
2. *Script* relativo à tabela ***pa_out_emss_fncd*** – “02. BS_Script - Geração Tabela *pa_out_emss_fncd* v1.0”

3. Script relativo à tabela **pa_out_emss_fncd_re** – “03. BS_Script - Geração Tabela pa__out_emss_fncd_re v1.0”

Os scripts podem ser encontrados na presente pasta: Santander Office 365\BS Calculadora de Emissões Financiadas - Documentação - Documentos\Geral\03. Processo de Geração de Dados\01. Metodologia - Cálculo Oficial Dezembro 2024.

De notar que, no momento da execução dos *scripts*, é obrigatório atualizar o parâmetro ‘ref_date’ (‘aaaa-mm-dd’) de modo a refletir a data de referência do exercício em curso.

1.2.2.2. Processo To-Be

As tabelas base **modesg_out_emss_bens_imoveis** e **modesg_out_emss_fncd** são atualizadas automaticamente numa base mensal, pelo que:

- A equipa de sustentabilidade apenas necessita de intervir na extração dos dados para análise;
- A execução dos *scripts* de transformação passa a estar automaticamente nas tabelas, após carregamento dos *inputs*.

1.2.3. Extração de dados para análise

Após a execução completa dos *scripts* da solução tática, deverá ser executado o *script* de extração e análise de dados “04.BS_Script - Consulta Agregada v1.0”. Este script não produz diretamente análises agregadas, servindo apenas para fornecer os dados base estruturados ao ficheiro *excel*.

1.2.4. Carregamento no ficheiro excel

Os resultados obtidos da *query* de extração devem ser carregados integralmente no ficheiro *excel* “BST - Protótipo Emissões Financiadas v1.0” disponibilizado na pasta: Santander Office 365\BS Calculadora de Emissões Financiadas - Documentação - Documentos\Geral\03. Processo de Geração de Dados\01. Metodologia - Cálculo Oficial Dezembro 2024.

O carregamento dos dados deve ser feito na *sheet Input*, do ficheiro *excel* previamente definida para o efeito.

O ficheiro *excel* encontra-se previamente configurado de forma a apresentar, automaticamente e de forma dinâmica, os quadros de análises.