

Лабораторная работа

Номер 14

Кобзев Д. К.

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

2.1	Настройка интерфейсов коммутатора provider-sw-1	6
2.2	Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-donskaya-gw-1	7
2.3	Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-q42-gw-1	8
2.4	Настройка интерфейсов коммутатора sch-sochi-sw-1	9
2.5	Настройка интерфейсов маршрутизатора sch-sochi-gw-1	9
2.6	Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-q42-gw-1	10
2.7	Настройка интерфейсов коммутатора msk-q42-sw-1	11
2.8	Настройка интерфейсов маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-gw-1 .	12
2.9	Настройка интерфейсов коммутатора msk-hostel-sw-1	13
2.10	Настройка интерфейсов маршрутизатора sch-sochi-gw-1	13
2.11	Настройка интерфейсов коммутатора sch-sochi-sw-1	14
2.12	Настройка маршрутизатора msk-donskaya-gw-1	14
2.13	Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1	14
2.14	Настройка маршрутизатора sch-sochi-gw-1	14
2.15	Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1	15
2.16	Настройка интерфейсов маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-gw-1 .	15
2.17	Настройка NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1	15

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является настройка взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети организации с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

2 Выполнение лабораторной работы

Настраиваем интерфейсы коммутатора provider-sw-1 (Рис. 1.1).

```
provider-dkkobzev-sw-1>en
Password:
provider-dkkobzev-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
provider-dkkobzev-sw-1(config)# interface f0/3
provider-dkkobzev-sw-1(config-if)# switchport mode trunk
provider-dkkobzev-sw-1(config-if)#exit
provider-dkkobzev-sw-1(config)# interface f0/4
provider-dkkobzev-sw-1(config-if)# switchport mode trunk
provider-dkkobzev-sw-1(config-if)#exit
provider-dkkobzev-sw-1(config)#vlan 5
provider-dkkobzev-sw-1(config-vlan)#name q42
provider-dkkobzev-sw-1(config-vlan)#exit
provider-dkkobzev-sw-1(config)#int vlan5
provider-dkkobzev-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan5, changed state to up

provider-dkkobzev-sw-1(config-if)#no shutdown
provider-dkkobzev-sw-1(config-if)#exit
provider-dkkobzev-sw-1(config)#vlan 6
provider-dkkobzev-sw-1(config-vlan)#name sochi
provider-dkkobzev-sw-1(config-vlan)#exit
provider-dkkobzev-sw-1(config)#int vlan6
provider-dkkobzev-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up

provider-dkkobzev-sw-1(config-if)#no shutdown
provider-dkkobzev-sw-1(config-if)#exit
```

Рис. 2.1: Настройка интерфейсов коммутатора provider-sw-1

Настраиваем интерфейсы коммутатора msk-donskaya-gw-1 (Рис. 1.2).

```

msk-donskaya-dkkobzev-gw-1>en
Password:
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)# interface f0/1.5
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 5
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.1 255.255.255.252
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#description q42
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)# interface f0/1.6
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.6, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.6, changed state to up

msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 6
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.5 255.255.255.252
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#description sochi
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#exit

```

Рис. 2.2: Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-donskaya-gw-1

Настраиваем интерфейсы маршрутизатора msk-q42-gw-1 (Рис. 1.3).

```

msk-q42-dkkobzev-gw-1>en
Password:
msk-q42-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config)#int f0/1
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-if)#exit
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config)#int f0/1.5
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-subif)# encapsulation dot1Q 5
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-subif)## encapsulation dot1Q 5
msk-q42-dkkobzev-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config)#int f0/1.5
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-subif)# encapsulation dot1Q 5
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.2 255.255.255.252
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-subif)#description donskaya
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config)#exit

```

Рис. 2.3: Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-q42-gw-1

Настраиваем интерфейсы коммутатора sch-sochi-sw-1 (Рис. 1.4)


```

sch-sochi-dkkobzev-sw-1>en
Password:
sch-sochi-dkkobzev-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config)#int f0/23
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config-if)# switchport mode trunk
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config)#int f0/24
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config-if)# switchport mode trunk

sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config)#vlan 6
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config-vlan)#name sochi
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config-vlan)#exit
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config)#int vlan6
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up

sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config-if)#no shutdown
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config-if)#exit

```

Рис. 2.4: Настройка интерфейсов коммутатора sch-sochi-sw-1

Настраиваем интерфейсы маршрутизатора sch-sochi-gw-1 (Рис. 1.5).

```

sch-sochi-dkkobzev-gw-1>en
Password:
sch-sochi-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config)#int f0/0
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config-if)#no shutdown

sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config-if)#exit
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config)#int f0/0.6
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.6, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up

sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config-subif)# encapsulation dot1Q 6
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.6 255.255.255.252
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config-subif)#description donskaya
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config)#exit

```

Рис. 2.5: Настройка интерфейсов маршрутизатора sch-sochi-gw-1

Настраиваем интерфейсы маршрутизатора msk-q42-gw-1 (Рис. 1.6).

```

msk-q42-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config)#int f0/0
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-if)#exit
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config)#int f0/0.201
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.201, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.201, changed state to up

msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-subif)# encapsulation dot1Q 201
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-subif)#ip address 10.129.0.1 255.255.255.0
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-subif)# description q42 main
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config)#int f1/0
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up

msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-if)#exit
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config)#int f0/0.202
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.202, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.202, changed state to up

msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-subif)# encapsulation dot1Q 202
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-subif)#ip address 10.129.1.1 255.255.255.0
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-subif)# description q42-management
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-subif)#exit

```

Рис. 2.6: Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-q42-gw-1

Настраиваем интерфейсы коммутатора msk-q42-sw-1 (Рис. 1.7).

```

msk-q42-dkkobzev-sw-1>en
Password:
msk-q42-dkkobzev-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-dkkobzev-sw-1(config)#int f0/24
msk-q42-dkkobzev-sw-1(config-if)# switchport mode trunk

msk-q42-dkkobzev-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

msk-q42-dkkobzev-sw-1(config-if)#exit
msk-q42-dkkobzev-sw-1(config)#int f0/1
msk-q42-dkkobzev-sw-1(config-if)# switchport mode access
msk-q42-dkkobzev-sw-1(config-if)# switchport access vlan 201
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 201
msk-q42-dkkobzev-sw-1(config-if)#exit
msk-q42-dkkobzev-sw-1(config)#vlan 201
msk-q42-dkkobzev-sw-1(config-vlan)#name q42-main
msk-q42-dkkobzev-sw-1(config-vlan)#exit
msk-q42-dkkobzev-sw-1(config)#int vlan201
msk-q42-dkkobzev-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan201, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan201, changed state to up

msk-q42-dkkobzev-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-q42-dkkobzev-sw-1(config-if)#exit

```

Рис. 2.7: Настройка интерфейсов коммутатора msk-q42-sw-1

Настраиваем интерфейсы маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-gw-1 (Рис. 1.8).

```

msk-hostel-dkkobzev-gw-1>en
Password:
msk-hostel-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config)#int g0/1
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config)#int f0/1
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config)#vlan 202
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config-vlan)#name q42-management
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config-vlan)#exit
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config)#int vlan202
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan202, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan202, changed state to up

msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config-if)#no shutdown
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config-if)#ip address 10.129.1.2 255.255.255.0
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config)#vlan 301
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config-vlan)#name hostel-main
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config-vlan)#exit
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config)#int vlan301
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up

msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config-if)#no shutdown
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config-if)#ip address 10.129.128.1 255.255.255.0
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config-if)#exit

```

Рис. 2.8: Настройка интерфейсов маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-gw-1

Настраиваем интерфейсы коммутатора msk-hostel-sw-1 (Рис. 1.9).

```

msk-hostel-dkkobzev-sw-1>en
Password:
msk-hostel-dkkobzev-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-dkkobzev-sw-1(config)#int g0/1
msk-hostel-dkkobzev-sw-1(config-if)# switchport mode trunk
msk-hostel-dkkobzev-sw-1(config-if)#exit
msk-hostel-dkkobzev-sw-1(config)#int f0/1
msk-hostel-dkkobzev-sw-1(config-if)# switchport mode access
msk-hostel-dkkobzev-sw-1(config-if)# switchport access vlan 301
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 301
msk-hostel-dkkobzev-sw-1(config-if)#exit
msk-hostel-dkkobzev-sw-1(config)#vlan 301
msk-hostel-dkkobzev-sw-1(config-vlan)#name hostel-main
msk-hostel-dkkobzev-sw-1(config-vlan)#exit
msk-hostel-dkkobzev-sw-1(config)#int vlan301
msk-hostel-dkkobzev-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up

msk-hostel-dkkobzev-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-hostel-dkkobzev-sw-1(config-if)#exit

```

Рис. 2.9: Настройка интерфейсов коммутатора msk-hostel-sw-1

Настраиваем интерфейсы маршрутизатора sch-sochi-gw-1 (Рис. 1.10).

```

sch-sochi-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config)#int f0/0.401
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.401, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up

sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config-subif)# encapsulation dot1Q 401
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config-subif)#ip address 10.130.0.1 255.255.255.0
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config-subif)#description sochi-main
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config)#int f0/0.402
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.402, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.402, changed state to up

sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config-subif)# encapsulation dot1Q 402
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config-subif)#ip address 10.130.1.1 255.255.255.0
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config-subif)#description sochi-management
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config-subif)#exit

```

Рис. 2.10: Настройка интерфейсов маршрутизатора sch-sochi-gw-1

Настраиваем интерфейсы коммутатора sch-sochi-sw-1 (Рис. 1.11).

```

sch-sochi-dkkobzev-sw-1>en
Password:
sch-sochi-dkkobzev-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config)#int f0/1
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config-if)#switchport mode access
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config-if)#switchport access vlan 401
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 401
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config)#vlan 401
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config-vlan)#name sochi-main
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config-vlan)#exit
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config)#int vlan401
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan401, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan401, changed state to up

sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config-if)#no shutdown
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config-if)#exit

```

Рис. 2.11: Настройка интерфейсов коммутатора sch-sochi-sw-1

Настраиваем маршрутизатор msk-donskaya-gw-1 (Рис. 1.12).

```

msk-donskaya-dkkobzev-gw-1>en
Password:
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip route 10.129.0.0 255.255.0.0 10.128.255.2
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip route 10.130.0.0 255.255.0.0 10.128.255.6

```

Рис. 2.12: Настройка маршрутизатора msk-donskaya-gw-1

Настраиваем маршрутизатор msk-q42-gw-1 (Рис. 1.13)

```

msk-q42-dkkobzev-gw-1>en
Password:
msk-q42-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.1

```

Рис. 2.13: Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1

Настраиваем маршрутизатор sch-sochi-gw-1 (Рис. 1.14).

```

sch-sochi-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.5

```

Рис. 2.14: Настройка маршрутизатора sch-sochi-gw-1

Настраиваем маршрутизатор msk-q42-gw-1 (Рис. 1.15).

```
msk-q42-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config)#ip route 10.129.128.0 255.255.128.0 10.129.1.2
```

Рис. 2.15: Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1

Настраиваем интерфейсы маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-gw-1 (Рис. 1.16).

```
msk-hostel-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config)#ip routing
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.129.1.1
```

Рис. 2.16: Настройка интерфейсов маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-gw-1

Настраиваем NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1 (Рис. 1.17).

```
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#int f0/1.5
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#int f0/1.6
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#ip access-list extended nat-inet
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#remark q42
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.129.0.200 any
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.129.128.200 any
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#remark sochi
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.130.0.200 any
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-ext-nacl)#exit
```

Рис. 2.17: Настройка NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы мною было настроено взаимодействие через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети организации с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

Список литературы