<u>환경설정</u> <u>방법 1.</u> 방법 2.

## 환경설정



py 파일을 실행하기 위해서 Python을 설치해야합니다. <u>다운로드링크</u> 웹사이트를 자동 조작하기 위해서 chromedriver를 설치해야합니다. 다운로드링크



자동입력 프로그램을 사용하기 위해서는 컴퓨터에 아래의 파일이 필요합니다. 아래의 형태로 파일 및 폴더를 다운로드해주세요.



,



.env 파일 수정이 필요합니다.

.env 파일은 notepad 또는 메모장을 사용해서 수정할 수 있습니다.

파일을 열었을 때 다음과 같은 텍스트를 볼 수 있습니다.

"GOOGLE\_APPLICATION\_CREDENTIALS" 부분에

vision-api 파일경로를 따옴표 없이 복사 붙여넣기 해주세요.

# Dealer track
BOSAUTO\_ID=XXXXXXXX
BOSAUTO\_PASS=XXXXXXXX

# GCP

GOOGLE\_APPLICATION\_CREDENTIALS=C:\Users\Desktop\airtable\visionapi-XX




Dealer track 부분에서 ID와 PASSWORD를 변경할 수 있습니다.

## 방법 1.


- 1. Lender의 종류에 따라서 원하는 Bank 이름의 폴더에서 <u>licence.py</u> 파일을 더블 클릭해주세요.
- 2. 지시에 따라서 고객 전화번호, 딜러쉽을 선택한 뒤 엔터를 입력하세요.
- 3. 인터넷 창이 열리고 자동 입력 프로그램이 실행됩니다.

## 방법 2.

1. Lender의 종류에 따라 해당 Lender 이름 폴더를 열어줍니다. 여기서는 TDauto를 예시로 설명하겠습니다.



2. 파일탐색기 경로를 클릭하고 "cmd ." 입력 후 엔터를 클릭합니다.



3. cmd 창이 뜨고 경로가 c:\User\....\TDauto 가 맞다면 python lisence\_check.py 를 입력 후 엔터를 눌러줍니다.

4.인터넷 창이 열리고 자동 입력 프로그램이 실행됩니다.