

도커 환경 구축하기



도커엔진 설치조건(그림과 실습으로 배우는 도커 & 쿠버네티스 교재 54 ~ 59 참고)

64비트 운영체제

윈도우

- 윈도우10 64비트 버전(프로, 엔터프라이즈, 에듀케이션중 16299 이후 버전)
- 윈도우10 64비트 버전(홈 에디션인 경우 WSL2 사용가능)
- Hyper-V 및 Container 활성화
- CPU : SLAT 기능을 지원하는 64비트 프로세스
- 메모리 4GB 이상
- BIOS에서 Virtualization 활성화

masOS



- 2010년 이후 발매된 모델
- macOS 10.13(하이 시에라)이후 버전
- 메모리 4GB 이상

<https://docs.docker.com/>

- 1) <https://hub.docker.com/> 회원가입하기
- 2) Windows에서 WSL2 기능 켜기
- 3) Docker Desktop 설치-도커 엔진을 조작할 때는 CLI(Command Line Interface)방식이다.

Windows에서 WSL 2



검색 > windows 기능켜기/끄기 검색





Docker Desktop 설치

<https://www.docker.com/>



<https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install/> - 바로가기




<https://docs.docker.com/get-started/get-docker/> 페이지에서도 각 운영체제별 설치 프로그램을 다운로드할 수 있다.





Docker Desktop Installer.exe 를 더블클릭하여 설치를 시작한다.







검색 > Docker Desktop








survey화면이 뜨는데 그냥 skip해도 된다.



다음과 같이 도커데스크탑의 첫 화면이 출력된다.



cmd창을 재기동한 후에 다음 명령을 실행하여 도커의 버전을 확인한다.

```
C:\Users\WK0STA>docker --version
Docker version 27.4.0, build bde2b89
```

업데이트 명령어 `wsl --update`

cmd open > `wsl --status`

```
C:\Users\WK0STA>wsl --status
기본 배포: docker-desktop
기본 버전: 2
```

버전 2가 아니면 업데이트 해야한다.