













Über einen sogenannten FTP (File Transfer Protokoll) Zugang können Sie PDF Dokumente direkt an Flowwer2 senden.

Beispiele für FTP Übertragung


- Scanner
- FTP Programme, welche direkt Inhalte aus bestimmen Verzeichnisse übertragen
- Mail2Flowwer AddIn, überträgt PDF E-Mail Anhang








#### Melden Sie sich bitte mit Administratorenrechten an.







### Anlage des Benutzers FTP



Wechseln Sie in die Benutzerverwaltung (1) und legen Sie dort über die Schaltfläche "Anlegen" (2) den Benutzer FTP (3) an.

Bitte vergeben Sie ein mindestens 12 stelliges komplexes Passwort mit Sonderzeichen, Buchstaben und Zahlen.





\* \*



## Scanner FTP Zugang einrichten

Die Einstellungen und Konfiguration der einzelnen Scannerhersteller variieren.

Aber die benötigten FTP Informationen sind immer die selben. Hier am Beispiel eines A350 Plustek Scanners.

Bitte geben Sie folgende FTP Zugangsdaten ein:

Server: ftp://www.90010.flowwer2.de

Protokoll: FTP

Port: 21:

Verschlüsselung: Plain

Benutzername: XXXXX+FTP (XXXXX steht für Ihre Flowwer Anmeldeadresse siehe oben))

Kennwort: Ihr komplexes Kennwort






#### Test

Nun können Sie Ihren FTP Zugang bereits testen. Scannen Sie ein Dokument ein. Bitte achten Sie unbedingt auf die korrekten SCAN-Einstellungen. Diese sind:

- 300dpi
- Schwarz weiß
- PDF Datei

Nach erfolgreichem SCAN Vorgang muss Ihr Dokument im Flowwer unter den offenen Belegen ohne Floww erscheinen.



Kurzanleitung FTP Zugang einrichten





## **Support**

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an unseren kostenpflichtigen flowwer Support

# support@flowwer2.de

