TradeForge

Manual do Usuário — versão 4.2.4 (estratégia TF107 v6)

Guia de instalação, configuração da exchange, modos de operação, entendimento do painel e solução de problemas.

tradeforge.cc

Aviso importante: Trading de criptomoedas com alavancagem envolve risco elevado de perda. O TradeForge é uma ferramenta de automação: os resultados dependem das condições de mercado. Oper somente com capital que você pode arriscar. Nenhuma versão deste software garante lucro.

1. Visão geral

O TradeForge é um robô de trading automatizado para o mercado de futuros da Bitget. Ele executa a estratégia TF107 v6: um scanner avalia mais de 440 pares de criptomoedas em tempo real, seleciona candidatos com volume e liquidez adequados (tiers A/B/C), e um conjunto de agentes de IA valida cada oportunidade antes de qualquer ordem ser enviada.

- • Scanner de mercado — monitora centenas de pares no gráfico de 15 minutos.
- • Agentes de IA (AgentGate) — camada que cruza contexto de mercado, risco e seleção de entrada; somente candidatos aprovados geram ordens.
- • Gestão de risco integrada — risco por operação de até 3,5% da conta, limite de 24 posições simultâneas e cooldown de 5 minutos entre entradas.
- • Duas formas de operar — modo Paper (simulado, sem dinheiro real) e modo Real (ordens enviadas de fato para a exchange).

2. Requisitos e instalação

- • Windows 10 ou 11 (64 bits).
- • Conexão com a internet estável.
- • Conta na Bitget (para operar; para o modo Paper basta o app abrir).

Passo a passo

- • 1. Extraia o arquivo tradeforge.rar em uma pasta do seu computador (por exemplo, C:\TradeForge). Use o WinRAR, 7-Zip ou o extrator do Windows.
- • 2. Abra a pasta extraída e execute TradeForge.exe.
- • 3. Se o Windows exibir o aviso do SmartScreen (“Windows protegeu o PC”), clique em Mais informações e depois em Executar assim mesmo. O aviso aparece porque o programa não tem certificado digital — ele é assinado pela sua licença local.
- • 4. Se aparecer erro de DLL ao abrir, execute o vc_redist.x64.exe que está na mesma pasta e reinicie o computador.

Trava de máquina: o TradeForge se vincula à instalação e ao computador onde foi aberto pela primeira vez (ID da máquina exibido no rodapé de abertura). Operações reais só funcionam nesse computador. Não copie a pasta para outra máquina esperando transferir a licença — use o suporte para migrar.

3. Licença e período de teste

- • Ao abrir pela primeira vez, uma licença de teste (trial) é criada automaticamente, válida por 15 dias, com todas as funcionalidades liberadas.
- • O vínculo com o dispositivo é criptografado e fica na pasta data da instalação.
- • O botão de operação Real fica disponível durante o trial, sujeito à confirmação do modo no cabeçalho.

Após o trial, é necessário ativar uma licença paga para continuar usando o modo Real. O modo Paper continua funcionando.

4. Configurando as credenciais da Bitget

Para enviar ordens reais, o TradeForge precisa de uma chave de API da sua conta Bitget. As credenciais são salvas criptografadas no seu computador e nunca são enviadas a terceiros.

Criando a chave de API na Bitget

• 1. Acesse sua conta Bitget > Perfil > Chaves de API > Criar chave de API.

• 2. Selecione o tipo comércio (trade) — não selecione leitura apenas, pois sem permissão de trade o robô não consegue enviar ordens.

• 3. Nas permissões, ative Leitura e Trades de Futuros. Nunca ative a permissão de saque (withdraw).

• 4. Defina um apelido (ex.: "TradeForge") e, se possível, restrinja o IP.

• 5. Anote os três valores gerados: API Key, Secret Key e Passphrase.

Vinculando ao TradeForge

• 1. No TradeForge, abra a área de Credenciais / Exchange.

• 2. Cole a API Key, a Secret Key e a Passphrase e salve.

• 3. O app exibirá "Credenciais da Bitget salvas com sucesso".

Você pode revogar a chave na Bitget a qualquer momento; faça isso se suspeitar de exposição.

5. Modo Paper e modo Real

Paper (padrão)

Toda sessão inicia em Paper: o robô opera com um saldo simulado (padrão de 100 USDT) e nenhuma ordem real é enviada. Use o Paper para conhecer o painel e acompanhar a estratégia.

Real (Live)

• 1. Configure as credenciais da Bitget (seção 4).

• 2. Clique no botão ATIVAR LIVE / ATIVAR REAL.

• 3. Confirme o aviso de operação com ordens reais.

• 4. Verifique o cabeçalho: o modo atual (PAPER ou LIVE) está sempre visível.

Confira sempre o cabeçalho antes de deixar o robô rodando. Ordens no modo Real usam seu saldo da Bitget e envolvem risco financeiro de verdade.

Iniciando uma sessão

Após escolher o modo, clique em Iniciar sessão. O robô carrega os dados de mercado, inicia o serviço de IA e começa o ciclo de scanner, análise e execução. Para encerrar, feche a sessão no botão correspondente ou feche o programa.

6. Como o robô decide as entradas

• Scanner: a cada ciclo, avalia os pares no timeframe de 15m (com suporte de 4h e 5m) e gera candidatos com sinal válido.

• Camada de IA: cada candidato passa por um modelo dual (long/short) e por agentes que checam contexto de mercado, risco de correção e coerência do sinal.

• Vetos de proteção: quando o mercado está em estado de correção (ex.: "CORRECTION_RISK" no log), as entradas são temporariamente vetadas. Isso é comportamento de proteção, não um erro. As entradas voltam quando o contexto melhora.

• Execução: entradas aprovadas são enviadas com alavancagem configurada (padrão 3x), respeitando risco por operação, limite de posições e cooldown.

7. Entendendo o painel e o log

• Cabeçalho: modo atual (PAPER/LIVE), estado da licença e ID da máquina.

• Log de abertura: mostra licença, vínculo de máquina e início da sessão.

• Log de operação: linhas "Cache: ... candles" indicam coleta normal de dados; mensagens de agentes indicam as decisões (aprovação ou veto).

• Mensagens WARNING da exchange: avisos pontuais de rede ou de histórico aparecem sem interromper o robô; a operação continua normalmente.

Os arquivos de dados ficam na pasta data da instalação (configuração, credenciais criptografadas, licença, histórico). Não compartilhe essa pasta com ninguém — ela contém seus dados de acesso.

8. Problemas comuns

"Windows protegeu o PC" ao abrir

Aviso do SmartScreen para programas sem certificado digital. Clique em Mais informações > Executar assim mesmo.

Erro de DLL (ex.: "VCRUNTIME140.dll não encontrado")

Execute o vc_redist.x64.exe incluído no pacote e reinicie o computador.

"Falha ao iniciar AgentGate / camada de IA indisponível"

A camada de IA não subiu. Feche o programa, aguarde alguns segundos e abra de novo. Se persistir, verifique se a pasta da instalação não está bloqueada pelo antivírus (adicione uma exceção) e se há espaço em disco.

"AgentGate de pesquisa indisponível; sessão cancelada"

O mesmo serviço de IA não ficou pronto dentro do tempo limite. Reinicie o app. O programa cancela a sessão por segurança em vez de operar sem a camada de IA.

Avisos "Histórico completo de posições indisponível"

São avisos não fatais sobre a leitura de histórico na Bitget. A partir da versão 4.2.4 esses avisos foram corrigidos; se ainda aparecer, a operação continua normalmente e a reconciliação de histórico é retomada sozinha.

Nenhuma entrada está acontecendo

Verifique no log se há vetos "CORRECTION_RISK" — em mercado de correção o robô protege a conta e não entra. Isso é esperado. O bot retoma entradas quando o contexto melhora.

Vou trocar de computador. E a licença?

A licença fica vinculada à máquina original. Entre em contato pelo suporte para migrar o vínculo antes de formatar ou trocar de PC.

9. Suporte

• Site oficial: tradeforge.cc — download da versão mais recente e novidades.

• Ao relatar um problema, inclua: versão do programa (cabeçalho), modo (PAPER/LIVE) e um trecho do log. Nunca envie sua pasta data nem suas chaves de API.
